

热学 — 第 4 章: 热力学第一定律

刘世东

曲阜师范大学 物理工程学院

2023年4月23日

目录



- 可逆与不可逆过程
- 2 功和热量
- . 热力学第一定律
- 4 热容与焓
- 5 第一定律对气体的应用
- 6 热机
- ☑ 焦耳 汤姆逊效应与制冷机

1,2,3 章总结, 热力学过程的概念



当系统处于平衡态时, 此时系统的宏观性质可以用状态参量 (温度等) 描述, 状态参量之间的关系可以用物态方程描述.

—— 以上第一章

根据分子动理论可知,任何一个宏观量背后都有其微观量——对应,或者宏观量是微观量的统计平均,如压强是分子碰撞的平均,气体内能与分子热运动能量对应,温度与热运动的剧烈程度对应...平衡态下的分子分布可以用 Maxwell分布描述,对应的平均值可以——求出.

—— 以上第二章

非平衡态下的输运过程,可以用输运系数 (黏度,导热系数,扩散系数)决定的微分方程 (牛顿黏性定律,傅立叶定律,菲克定律)描述.

—— 以上第三章

热力学过程

热力学系统从 A 态到 B 态, 必然首先破坏 A 态, 成为非平衡态, 然后经过输运过程到 B 态, 我们说此系统经历了一个热力学过程.

可逆与不可逆过程

准静态过程



定义

若一个热力学过程进行地无限缓慢,则在任何时刻系统都可以认为处于平衡态,则这样地过程称之为准静态过程.

- ⑥ 准静态过程是一个理想模型, 类似质点, 理想气体模型一样, 实际上并不存在;
- ◎ 只要热力学过程进行的无限缓慢就可以看作一个准静态过程;
- 准静态过程与整个过程中是否存在摩擦等耗散过程无关;
- \odot 一个过程是否可以看作准静态过程,与实际问题有关,快和慢是相对的 1 ;

本章, 我们只关心并处理准静态过程. 两个实例:

- 1. 通过活塞<mark>缓慢</mark>地压缩空气 (分活塞与器壁之间存在或不存在摩擦力两种 情况)
- 2. 定容下<mark>缓慢地</mark>加热容器中的空气,使其温度由温度 T_1 上升到 T_2 .

¹与弛豫时间比较,恢复平衡态所需要的时间

判断热力学过程是准静态过程的方法



准静态过程的关键是每一个中间态都是平衡态, 因此必须满足力学平衡, 化学平衡和热学平衡. 分别体现如下:

- ◎ 压强差无限小²
- ◎ 浓度差无线小
- ◎ 温度差无无线小

以下均不是准静态过程.

- ◎ 气体向真空自由膨胀;
- ◎ 有限温度差下的热传递;
- ◎ 有限浓度差的扩散过程.

²与系统的平均值比较

准静态过程的图形表示 — 相图



PV = vRT

对于一定量的平衡态气体, P,V,T中, 只有两个是独立的.




图 1: pV 相图中的曲线表示准静态过程

只有准静态过程才能用相图 (PV, TV, PT 等等) 中的曲线描述.

可逆与不可逆过程



可逆过程定义

系统从初态经过某一过程到达末态, 若存在一个过程使系统和外界都恢复到原状态, 则原过程是可逆的; 否则原过程是不可逆的.

可逆过程的判据

无耗散。①的准静态过程②是可逆过程.

a存在摩擦力的过程. 更精确是指存在其他形式的能量转化为热的过程. 热的品质是最低的.

- ◎ 外界做功, 使水在恒温下蒸发;
- ◎ 通过活塞缓慢压缩空气 有摩擦, 无摩擦;
- ◎ 不同温度的两种液体混合;
- ◎ 高速行驶的卡车紧急刹车; 缓慢刹车呢?



功是力学相互作用下的能量转移



- ◎ 功是能量转移, 故功是过程量, 与具体路径有关.
- ◎ 功是力学过程中产生的³
- ◎ 唯有系统状态发生变化的过程才有功的产生4.
- ◎ 只研究准静态过程中的功, 有正负之分5!
- 广义力做功, 不仅仅是力学课程中的 '力', 若广义力用 Y 表示, 广义位移 用 x 表示, 则元功 dW

$$dW = Y dx \tag{1}$$

³我们常接触的热学中的功必然与压强有关,因为压强是力学参量!

⁴功的作用是使系统状态发生变化

⁵外界对系统做功还是系统对外界做功

体积 (膨胀) 功






图 2: 活塞运动下, 准静态过程外界做功示意图

体积功元功 — 外界对气体做的功

$$dW = -p \, dV$$
 (2)

注意: 此公式只适用于准静态过程6.

准静态过程中的功可以用系统状态参量表示;

非静态过程的功无法用系统的状态参量表示 (不代表不能计算).

⁶有一个例外 — 定压过程, 等体过程





图 3: 活塞运动下, 非准静态过程外界做功示意图




图 4: 相图中, 准静态过程中的功的几何含义

准静态过程中的体积功在 pV 图中曲线与 V 下包围的面积.

理想气体在几种可逆过程中 (体积) 功的计算



NOTE: 这里的功都是指外界对气体系统做功!

◎ 等温过程 — 体积由 V₁ → V₂

$$W = -vRT \ln \frac{V_2}{V_1} = vRT \ln \frac{p_2}{p_1}$$
 (3)

○ 等压过程 — 温度从 $T_1 \rightarrow T_2$

$$W = -p(V_2 - V_1) = -\nu R(T_2 - T_1)$$
(4)

◎ 等体过程

$$W = 0 (5)$$

宏观位移为 0, 故体积功为 0.

其他形式的功 — 表面张力功






图 5: 生活中的表面张力现象实例: (a) 水珠成圆形, (b) 水面上可以'浮'很轻的水蜘蛛 🖸 🖸; (c) 研究表面张力的模型图

表面张力⁷使液体表面有尽量缩小表面积的趋势. 单位长度受到的表面张力称 之为表面张力系数, 一般用 σ 表示.

$$dW = 2\sigma L dx = \sigma dA \tag{6}$$

系数 2 的存在是因为有两个表面! A 表示薄膜表面积 (上下两个表面)

⁷本质是分子吸引力

热量与热质说



当系统与外界之间存在温度差时, 系统与外界之间存在热学相互作用. 热学相互作用传递的能量称之为<mark>热量</mark>.

热量与功一样, 都是能量的'传递'或'改变', 是过程量, 与具体路径有关.

热质说: 热是物质 — 是一种可以渗透一切物体而不生不灭的无重量的流体. 较热的物质含的热质多, 较冷的物质含的热质少. 冷热物体接触时, 热质从较热的物体传到较冷的物体中.

热质说虽是错误的8. 但是仍在当时起到积极作用.

对热质说最直接的 '批判' 是摩擦生热 — <mark>热动说</mark> — 热是一种运动⁹ — 焦耳的 热功当量.

★ 热量的计算: 1) 热容定义 đQ = CdT; 2) 热力学第一定律.

8说它是错的,也许太苛刻,它只是人们走向真理过程中遇到的一个'跳板';许多人在这个跳板上做了很多正确且意义深远的大事。其实,错不可怕,可怕的是忽视那些努力的人,这是每个人都明白但是不得不主动或被动忽略的问题。从某种程度上说,错的过程远远大于正确的结果,因为'正确'几乎都是'错误'的子女,鲜有石头缝中蹦出的猴子。希望我们不要怕错,更不要嘲笑做错的人,也许下一秒他/她就成功了;更希望我们(尤其是他们)能够正确地评价过程。

9热动说只是在当下正确,N年后,谁又能知道。科学上(应该)没有永恒的真理。

热力学第一定律

能量守恒与转化定律



能量守恒与转化定律的内容 or 热力学第一定律的内容

自然界的一切物体都具有能量,能量以各种不同的形式存在,但是能量的数量保持不变.它只能从一种形式转化成另一种形式,从一个物体传递给另一个物体.

另一种等价表达

第一类永动机。不可能制成.

。 "不消耗能量而对外做功的机械装置



图 6: 第一类永动机的不同模型.

迈耶/焦耳/亥姆霍兹被一致认为是热力学第一定律的三位独立发现者. 他们只给出了能量守恒这一思想,并没有给出数学表达以定量使用.

内能定理



内能是态函数

内能, 系统内部的能量, 包含所有微观粒子 (分子, 原子, 电子, 原子核等) 的微观无序运动能以及总的相互作用势能.

内能是状态函数. 处于平衡态的系统的内能是确定的. 不同平衡态内能不同. 一个平衡态只对应一个内能, 一个内能可以对应多个平衡态.

内能类似势能, 相对值更有意义; 热学中, 一般不考虑整体运动能,

绝热过程¹⁰ — 系统与外界之间没有热量交换 (不放热也不吸热) 的过程. 绝热过程, 系统内能的改变只来自于做功, 故

内能定理

$$U_2 - U_1 = W_{44} \tag{7}$$

热学中, 内能的改变只能通过做功和热量传递.

¹⁰四个基本过程: 等温, 等压, 等体, 绝热

关于内能的说明 — 作为备注



'内能是态函数': 这一论断应该需要证明, 这个证明是大量实验完成的! 内能包含系统内部的一切能量, 主要可分类如下:

- ◎ 热运动动能
- ◎ 分子间/分子内部的势能
- ◎ 原子内部的电子/原子核具有的能量
- ◎ 原子核内部核子的能量

热学中, 我们一般只考虑热运动动能 + 分子间势能 + 分子内部原子间势能. 其他形式的内能定义为 0, 我们涉及到的热力学过程的功和热不足以改变他们数值.

热力学第一定律的数学表达式



概念式—内能的增量等于系统吸收的热量 + 外界对系统做的功

以上公式<mark>适用于任何过程</mark>. 内能定理可以直接由热力学第一定律得到 (令 dQ = 0).

准静态过程, 且只考虑体积功

$$dU = dQ - p dV (9)$$

今后,如果没有特殊说明,我们只考虑体积功,且只考虑气体的情况由 dU = dQ - p dV 知,物体的内能一般是 V, T 的函数 11 ,即

$$U = U(T, V)$$

 $^{^{11}}$ 当然也可以认为是 p,V 的函数; 热容定义: C = dQ/dT; 具体物理原因在后面.



定容热容与内能



根据热力学第一定律

$$dU = dQ - p dV \tag{10}$$

知,在定容情况下,dV=0,故

$$\Delta U = (\Delta Q)_V \tag{11}$$

等体过程中吸收的热量等于内能增量.

根据热容的定义 $C = \lim_{\Delta T \to 0} (\Delta Q / \Delta T)$ 有

$$C_{V} = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta U}{\Delta T} \right)_{V} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V}$$

用的更多的是

$$C_{V,m} = \left(\frac{\partial U_m}{\partial T}\right)_V \tag{13}$$

(12)

定压热容与焓



根据热力学第一定律

$$dU = dQ - p dV \tag{14}$$

知, 在定压情况下, dp = 0, 上式可以改写为

$$(\Delta U)_p = \Delta (Q - pV)_p \tag{15}$$

根据热容的定义 $C = \lim_{\Delta T \to 0} (\Delta Q / \Delta T)$ 有

$$C_p = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta (U + pV)}{\Delta T} \right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$
 (16)

定义 H=U+pV, 称之为焓. 与内能一样, 焓是态函数 12 , 一般 H 是 T, p 的函数. 根据焓的定义与热力学第一定律有

等压过程中吸收的热量等于焓变.

¹²U, p, V 都是态函数, 故组合也是态函数.

什么是焓?





Figure 1.15. To create a rabbit out of nothing and place it on the table, the magician must summon up not only the energy U of the rabbit, but also some additional energy, equal to PV, to push the atmosphere out of the way to make room. The total energy required is the enthalpy, H = U + PV. Drawing by Karen Thurber. Copyright ©2000, Addison-Wesley.

图 7: 焓的形象解释! 图来自 [An Introduction to Thermal Physics by Daniel V.Schroeder], 更多讨论请参阅 C

为了方便计算某些热力学过程的中间产物, 类似第三章中的黏性力, 只是量纲赋予的名词! 一般, 焓在工程热学和化学中用的比较多.

第一定律对气体的应用

理想气体的内能·焦耳实验



物理逻辑分析:

气体的内能是分子热运动能 (与温度有关) 与分子势能 (与分子之间的远近有关) 的和. 故一般情况下,气体的内能是温度和体积的函数,即 U=U(T,V). 显然地,根据理想气体的微观模型可知以及能量均分定理,理想气体的内能只是温度的函数,即 U=U(T).

焦耳实验 — 气体的绝热自由膨胀




图 8: 焦耳实验示意图.

实验现象: 1) 水的温度没有变化; 2) 气体的体积变大. **实验结论**:

理想气体的内能·焦耳实验



物理逻辑分析:

气体的内能是分子热运动能 (与温度有关) 与分子势能 (与分子之间的远近有关) 的和. 故一般情况下, 气体的内能是温度和体积的函数, 即 U = U(T, V). 显然地,根据理想气体的微观模型可知以及能量均分定理,理想气体的内能只 是温度的函数, 即 U = U(T).

焦耳实验 — 气体的绝热自由膨胀




图 8: 焦耳实验示意图.

实验现象: 1) 水的温度没有变化; 2) 气体的体积变大. 实验结论: 1) 水和气体之间没有热交换 2) 气体内能没有 变化 (利用了热一律和真空膨胀不做功);

说明:

理想气体的内能·焦耳实验



物理逻辑分析:

气体的内能是分子热运动能 (与温度有关) 与分子势能 (与分子之间的远近有关) 的和. 故一般情况下, 气体的内能是温度和体积的函数, 即 U=U(T,V). 显然地, 根据理想气体的微观模型可知以及能量均分定理, 理想气体的内能只是温度的函数, 即 U=U(T).

焦耳实验 — 气体的绝热自由膨胀




图 8: 焦耳实验示意图.

实验现象: 1) 水的温度没有变化; 2) 气体的体积变大. **实验结论:** 1) 水和气体之间没有热交换 2) 气体内能没有变化 (利用了热一律和真空膨胀不做功);

说明: 气体的内能只是温度的函数 (BUT, this's wrong!).

理想气体的内能只是温度的函数,即焦耳定律; 实际气体的内能是温度和体积的函数.

理想气体的特征



- 1. 严格满足 pV = vRT 理想气体的定义
- 2. 满足道尔顿分压定律 $p = p_1 + p_2 + \cdots$
- 3. 满足阿伏伽德罗定律 同温同压下的气体具有相同的数量.
- 4. 满足焦耳定律 U = U(T)
- 5. 分子与分子之间没有相互作用
- 6. ...

理想气体的定容热容与内能



因理想气体 U = U(T). 故

$$\overline{C_V = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}}$$
(18)

对理想气体 C_V 只是温度的函数. 定容摩尔热容 $C_{V,m}=rac{\mathrm{d} U_m}{\mathrm{d} T}$

对于任何过程恒有

$$dU = vC_{V,m} dT \implies U_2 - U_1 = \int_{T_1}^{T_2} vC_{V,m} dT$$
 (19)

注意, 一般情况下, 我们认为在有限的温度范围内理想气体的热容是常量, 与 温度无关.

对于理想气体,根据热力学第一定律有

$$dQ = dU + p dV$$

$$= vC_{V,m} dT + p dV$$
(20)

理想气体的定压热容与焓



根据焓的定义 H = U + pV 和理想气体的物态方程 pV = vRT 知

$$H = U + vRT = U(T) + vRT \tag{21}$$

故理想气体的焓只是温度 T 的函数.

对理想气体有

$$C_{p,m} = \frac{\mathrm{d}H_m}{\mathrm{d}T} \tag{22}$$

对于任何过程恒有

$$dH = vC_{p,m} dT \longrightarrow H_2 - H_1 = \int_{T_1}^{T_2} vC_{p,m} dT$$
 (23)

注意,一般情况下,我们认为在有限的温度范围内理想气体的热容是常量,与温度无关.

迈耶公式



迈耶公式描述的是定压热容与定容热容之间的差值关系.

对于理想气体. $H_m = U_m + RT$

$$C_{V,m} = \frac{\mathrm{d}U_m}{\mathrm{d}T}$$

$$C_{p,m} = \frac{\mathrm{d}H_m}{\mathrm{d}T}$$
(24)

故

$$\boxed{C_{p,m} - C_{V,m} = R} \leftarrow 迈耶公式 \tag{25}$$

- ◎ 单原子分子理想气体: $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$, $C_{p,m} = \frac{5}{2}R$
- ◎ 双原子分子理想气体:

► 低温:
$$C_{V,m} = \frac{3}{2}R$$
, $C_{p,m} = \frac{5}{2}R$
► 室温: $C_{V,m} = \frac{7}{2}R$, $C_{p,m} = \frac{7}{2}R$
► 高温: $C_{V,m} = \frac{7}{2}R$, $C_{p,m} = \frac{9}{2}R$

▶ 室温:
$$C_{V,m} = \frac{5}{2}R$$
, $C_{p,m} = \frac{7}{2}R$

▶ 高温:
$$C_{V,m} = \frac{7}{2}R$$
, $C_{p,m} = \frac{9}{2}R$

理想气体的等体, 等压, 等温过程



◎ 等体过程

等体过程中, 系统吸收的热量 Q 可根据定容热容的定义计算, 即

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} v C_{V,m} \, \mathrm{d}T \tag{26}$$

又等体过程中的体积改变为 0, 故外界做功为 0, 于是根据热力学第一定律得

$$U_2 - U_1 = \int_{T_1}^{T_2} v C_{V,m} \, \mathrm{d}T \tag{27}$$

以上推导也可以反过来求等体过程吸收的热量。

焓的变化为 (可以根据理想气体的焓与定压热容的关系, 也可以根据焓的 定义 + 迈耶公式 + 上式)

$$H_2 - H_1 = \int_{T_1}^{T_2} v C_{p,m} \, \mathrm{d}T$$

______ ◎ 等压过程 等压过程中,系统吸收的热量



$$Q = \int_{T_1}^{T_2} v C_{p,m} \, \mathrm{d}T \tag{28}$$

等压过程中外界对系统做的功,根据体积功计算 $W = \int_{V_1}^{V_2} - p \, dV$ 得

$$W = -p(V_2 - V_1) (29)$$

故根据热力学第一定律,内能改变

$$U_2 - U_1 = \int_{T_1}^{T_2} v C_{p,m} dT - p (V_2 - V_1)$$
 (30)

根据焓的定义 H = U + pV 得

$$H_2 - H_1 = \int_{T_1}^{T_2} v C_{p,m} \, \mathrm{d}T \tag{31}$$



前面得到的(30)的表示式

$$U_2 - U_1 = \int_{T_1}^{T_2} v C_{p,m} \, dT - p (V_2 - V_1)$$

通过变形可以得到

$$U_2 - U_1 = \int_{T_1}^{T_2} v C_{V,m} \, \mathrm{d}T \tag{32}$$

以上等体过程和等压过程表明, 恒有

$$U_2 - U_1 = \int_{T_1}^{T_2} v C_{V,m} \, dT$$
$$H_2 - H_1 = \int_{T_1}^{T_2} v C_{p,m} \, dT$$

(33)

因为内能和焓是态函数, 只取决于初末的状态.

◎ 等温过程

等温过程没有以上两个过程那么自由'反转', 抛开物理分析, 我们只能通 过热力学第一定律求解等温过程中系统吸收的热量.

等温过程中系统的温度不变, 故对于理想气体来说, 系统的内能不发生改 变, 故系统吸收的热量全部用于对外做功, 而等温过程中, 外界对系统做 的功为

$$W = -\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} \tag{34}$$

于是乎

$$Q = -W = vRT \ln \frac{V_2}{V_1} \tag{35}$$

绝热过程



如前所述, 绝热过程是指系统与外界没有热量交换.

绝对绝热的过程是不存在¹³. 因此我们处理的都是理想绝热情况,一般当过程进行的很快时,可以视其为绝热过程. 根据热力学第一定律可知 — 其实就是前面学的内能定理

$$U_2 - U_1 = W_{\text{4bb}} \tag{36}$$

根据理想气体物态方程 pV = vRT, 我们可以将等体, 等压, 等温过程分别表述 如下

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

那么绝热过程如何描述?????

¹³其实, 绝对等体, 等压, 等温过程是否真实存在, 我也不清楚

理想气体准静态绝热过程方程



准静态绝热过程方程 — 泊松公式

$$p_1 V_1^{\gamma} = p_2 V_2^{\gamma} \tag{37}$$

或者其他形式 $TV^{\gamma-1} = \text{Const}, \quad p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = \text{Const}$ $\gamma = C_p/C_V$ 称为绝热比或 (比) 热容比或绝热指数

适用条件: 理想气体, 准静态, 且绝热比为常数

推导如下:

根据热力学第一定律的微分形式有 — 使用了准静态过程

$$vC_{V,m} dT = -p dV$$

(38)

对物态方程 pV = vRT 两边微分有 — 使用了理想气体

$$p dV + V dp = vR dT$$

(39)

联立 (38) 和 (39) 消掉 dT 得

$$(C_{V,m} + R) p dV = -C_{p,m} V dp$$

根据迈耶公式 $C_{p,m} = C_{V,m} + R$, 定义绝热比 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$, 于是有

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} + \gamma \frac{\mathrm{d}V}{V} = 0 \tag{41}$$

设绝热比 γ 为常数, 对上式积分有

$$pV^{\gamma} = \text{Const}$$
 (42)

根据绝热比的定义可知, 绝热比恒大于 1, 对于

- 单原子分子理想气体: γ = 1.67
- ◎ 双原子分子理想气体:
 - ► 低温: γ = 1.67
 - 室温: γ = 1.4
 - ▶ 高温: γ = 1.28

试利用普适气体常量 R 和绝热比 γ 表示 $C_{V,m}$ 与 $C_{p,m}$.

pV 相图中绝热与温线的区分






图 9: 图中曲线一条为等温线, 一条为绝热线, 如何判断?

pV 相图中绝热与温线的区分






图 9: 图中曲线一条为等温线, 一条为绝热线, 如何判断?

判断方法: 比较二者的倾斜度即斜率!

$$pV = C$$
 \rightarrow $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V} = -\frac{p}{V}$
 $pV^{\gamma} = C$ \rightarrow $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V} = -\gamma \frac{p}{V}$

NOTE: $\gamma \gg 1!$

理想气体绝热过程中的功



根据热力学第一定律, 对于绝热过程有

$$W_{\text{绝热}} = U_2 - U_1 \tag{43}$$

对于理想气体, 其内能只是温度的函数, 且

$$U_2 - U_1 = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

理想气体绝热过程的功

$$W_{\text{绝热}} = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$
 (44)

上式适用于理想气体的任何过程.

根据理想气体热容与绝热比之间的关系 $C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$,



$$W_{$$
绝热 $= v \frac{R}{\gamma - 1} (T_2 - T_1)$ (45)

利用理想气体物态方程 PV = vRT,

$$W_{\text{\tiny 2h}} = \frac{1}{\gamma - 1} \left(p_2 V_2 - p_1 V_1 \right) \tag{46}$$

理想气体绝热过程的功—(适用于理想气体的任何绝热过程)

$$egin{align*} W_{egin{subarray}{c} egin{subarray}{c} W_{egin{subarray}{c} egin{subarray}{c} W_{egin{subarray}{c} egin{subarray}{c} E_{V,m} \left(T_2 - T_1
ight) \\ = rac{1}{\gamma - 1} \left(p_2 V_2 - p_1 V_1
ight) \end{array} \end{array}$$

理想气体准静态绝热过程中的功



对于准静态过程 (或者可逆过程), 可以根据准静态过程体积功

$$W = \int_{N_{\infty}}^{+\infty} -p \, dV$$
 进行计算

$$W_{$$
色热 $}=\int_{V_1}^{V_2}-p\,\mathrm{d}V$

$$\downarrow$$
替换比反解更容易,出错率更低
$$=\int_{V_1}^{V_2}-\frac{C}{V^{\gamma}}\,\mathrm{d}V$$

$$=\frac{C}{\gamma-1}\left(\frac{1}{V_2^{\gamma-1}}-\frac{1}{V_2^{\gamma-1}}\right)$$

$$(48)$$

又
$$p_1V_1^{\gamma} = p_2V_2^{\gamma} = \cdots = C$$
, 故

$$W_{45} = \frac{p_1 V_1}{\gamma - 1} \left(\frac{V_1^{\gamma - 1}}{V_2^{\gamma - 1}} - 1 \right)$$
(49)

上式只适用于理想气体的准静态绝热过程.

多方过程



理想气体的特殊的热力学过程: 等压, 等温, 等容和绝热过程, 过程方程分别为

$$p = C;$$
 $T = C;$ $V = C;$ $pV^{\gamma} = C$ (50)

利用理想气体物态方程 pV = vRT, 上述四个过程具有相同形式的过程方程, 即

$$pV^n = C$$
, $n = 0, 1, \infty, \gamma$ (51)

若一个热力学过程可以用上式形式表示,则这个过程称为多方过程,n 称为多方指数, $n \in (-\infty, +\infty)$.

多方过程的其他表示形式

$$TV^{n-1} = C$$
, or $p^{n-1}T^{-n} = C$ (52)

任一热力学过程可以由一个或多个多方过程'合成'.

多方过程的功与摩尔热容



多方过程的功与绝热过程的功的表达式完全相同,略 $(\gamma \rightarrow n)$.

理想气体多方热容: 据热力学第一定律, 热容定义, 多方方程, 物态方程求解.

热容定义

$$dQ_m = C_{n,m} dT (53)$$

热力学第一定律 (用到理想气体的内能只是温度的函数)

$$C_{V,m} dT = dQ_m - p dV_m$$
 (54)

物态方程

$$pV_m = RT (55)$$

多方过程方程

$$pV_m^n = C (56)$$

联立可解以上四式

$$C_{n,m} = C_{V,m} - \frac{R}{n-1} = C_{V,m} \cdot \frac{\gamma - n}{1 - n}$$
 (57)

一般热力学过程的热容都与系统状态参量有关(参看例题 4.7).

理想气体公式总结



多数公式不需要死记硬背! 死记硬背也不是办法!

| 过程 | 过程方程 | 初态、终态参量间的关系 | 外界对系统所做的功 | 系统从外界吸收的热量 | 摩尔热容 |
|----|----------------------|--|---|---|---|
| 等体 | V=常量 | $V_{m2} = V_{m1} ; \frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{p_1}$ | 0 | $C_{V.n}(T_2-T_1)$ | $C_{\nu,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$ |
| 等压 | p=常量 | $p_2 = p_1; \frac{T_2}{T_1} = \frac{V_{n2}}{V_{n1}}$ | $-p(V_{_{\mathrm{m2}}}-V_{_{\mathrm{m1}}})$ 或 $-R(T_{_{2}}-T_{_{1}})$ | $C_{p,m}(T_2-T_1)$ | $C_{p,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$ |
| 等温 | pV _n = 常量 | $T_2 = T_1; \frac{p_2}{p_1} = \frac{V_{m1}}{V_{m2}}$ | $-p_1V_{\scriptscriptstyle \rm m1}\ln\frac{V_{\scriptscriptstyle \rm m2}}{V_{\scriptscriptstyle \rm m1}} -RT_1\ln\frac{V_{\scriptscriptstyle \rm m2}}{V_{\scriptscriptstyle \rm m1}}$ | $p_1 V_{m1} \ln \frac{V_{m2}}{V_{m1}}$ 或 $RT_1 \ln \frac{V_{m2}}{V_{m1}}$ | ∞ d _{T=0} |
| | | $\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_{m1}}{V_{m2}}\right)^{\gamma}$ | $\frac{1}{\gamma-1}(p_2V_{n2}-p_1V_{n1})$ 或 | | |
| 绝热 | pV _m = 常量 | $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_{m1}}{V_{m2}}\right)^{\gamma - 1}$ | $\frac{p_1 V_{mi}}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{V_{m1}}{V_{m2}} \right)^{\gamma - 1} - 1 \right] \stackrel{\text{def}}{\Longrightarrow}$ | 0 | 0 dQ=0 |
| | 2 70 | $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$ | $C_{\gamma, \text{mr}}(T_2 - T_1) = \frac{R}{\gamma - 1}(T_2 - T_1)$ | | |
| | | $\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_{n1}}{V_{m2}}\right)^n$ | $\frac{1}{n-1}(p_2V_{n2}-p_1V_{m1})$ 或 | $C_{V,m}(T_2-T_1)-\frac{R}{n-1}(T_2-T_1)$ | R |
| 多方 | pV" = 常量 | $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_{m1}}{V_{m2}}\right)^{\kappa-1}$ | $\frac{p_1 V_{n1}}{n-1} \left[\left(\frac{V_{n1}}{V_{n2}} \right)^{n-1} - 1 \right] $ | $= \left(C_{V,n} - \frac{R}{n-1}\right) \left(T_2 - T_1\right)$ | $C_{V,m} - \frac{R}{n-1}$ $= C_{V,m} \left(\frac{\gamma - n}{1 - n} \right)$ |
| | | $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$ | $\frac{R}{n-1}(T_2-T_1)$ | $(n \neq 1)$ | (1-n) |

例题 4.6 讲解 — 热力学第一定律的应用: 针对理想气体



"题设: 1 mol氧气经历如图所示过程 (AB 延长线经过原点 O).

已知 A,B 两点的温度分别为 T_1,T_2 .

求该过程中吸收的热量 (设氧气的定容摩尔热容恒为 $\frac{5}{2}R$)."




图 10: 例题 4.6 示意图.

例题 4.6 讲解 — 热力学第一定律的应用: 针对理想气体



"题设: 1 mol 氧气经历如图所示过程 (AB 延长线经过原点 O).

已知 A,B 两点的温度分别为 T_1,T_2 .

求该过程中吸收的热量 (设氧气的定容摩尔热容恒为 $\frac{5}{2}R$)."




图 10: 例题 4.6 示意图.

分析 (内心活动): 欲求热量, 得先找到与热量有关的关系/定律.

目前, 我们所能知道的与热量有关的关系只有两个

- ◎ 热容的定义 $C_{\text{过程}} = \left(\frac{dQ}{dT}\right)_{\text{过程}}$; (过程得是一些特殊的情形)
- ◎ 热力学第一定律 dU = đQ + đW.

方法一: 热力学第一定律 (通用型求解热量)



解: 已知始末温度, 则可知内能改变为

$$\Delta U = vC_{V,m}(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}R(T_2 - T_1)$$
(58)

外界做功 $W = \int_{1}^{2} -p \, dV$. 根据几何 (关系) 意义

$$W = -\frac{1}{2} (p_1 + p_2) (V_2 - V_1)$$
 (59)

题设中只给出温度,故需要对功进行变换。利用理想气体物态方程 PV = vRT和 AB 延长线经过原点 O 可知

$$W = -\frac{1}{2}\nu R (T_2 - T_1) \tag{60}$$

根据热力学第一定律,系统吸收的热量

$$Q = \Delta U - W = \frac{5}{2}R(T_2 - T_1) + \frac{1}{2}R(T_2 - T_1) = 3R(T_2 - T_1)$$
 (61)

方法二: 先确定过程类型, 是否能够确定热容, 一般适用于多方过程情形



因系统经历的过程在 pV 图中是一条过原点 O 的直线, 所以有

$$\frac{p_A}{V_A} = \frac{p_B}{V_B} \tag{62}$$

上述方程说明

$$pV^{-1} = \text{Cont} \tag{63}$$

是一个多方过程,多方指数为 n = -1. 易得此过程的热容为

$$C_m = C_{Vm} \left(\frac{\gamma - 1}{1 - n} \right) = 3R \tag{64}$$

根据热容的定义得

$$Q = C_m (T_2 - T_1) = 3R (T_2 - T_1)$$
(65)

前提是首先得记得多方热容的表达式, 否则肯定比方法一复杂, 因为必须得先演算多方热容的表达式.

例题 4.7 讲解 — 热力学第一定律的应用: 针对理想气体



"题设: 已知某理想气体的准静态热力学过程可用 $V = \frac{1}{K} \cdot \ln \left(\frac{p_0}{p} \right)$. 已知 K, p_0 均为常量. 试求: 1) 系统体积增大一倍时, 系统对外做功多少? 2) 此过程对应的热容为多少?"

例题 4.7 讲解 — 热力学第一定律的应用: 针对理想气体



"题设: 已知某理想气体的准静态热力学过程可用 $V = \frac{1}{K} \cdot \ln \left(\frac{p_0}{p} \right)$. 已知 K, p_0 均为常量. 试求: 1) 系统体积增大一倍时, 系统对外做功多少? 2) 此过程对应的热容为多少?"

解: 1) 根据体积功的求解表达式:

$$W = \int_{V}^{2V} -p \, dV = \int_{V}^{2V} -p_0 \exp(-KV) \, dV$$

$$= \frac{p_0}{K} \exp(-KV) \left[\exp(-KV) - 1 \right]$$
(66)

于是系统对外做功为 -W (负的打不溜).

2) 对任意过程的热容的求解: 热容定义, 热力学第一定律, 过程方程, 物态方程, 理想气体内能只是温度的函数, 联立即可求得热容.

$$C_m = C_{V,m} + \frac{R}{1 - KV} \tag{67}$$

关于(67)式的推导:

(FE)

根据热容定义和热力学第一定律

$$C_m dT = dQ_m = dU_m + p dV_m = C_{V,m} dT + p dV_m$$
(68)

对于理想气体有 $dU_m = C_{V,m} dT$, 则

$$C_m dT = C_{V,m} dT + p dV_m \rightarrow C_m = C_{V,m} + p \frac{dV_m}{dT}$$
(69)

根据过程方程 $V = \frac{1}{K} \cdot \ln\left(\frac{p_0}{p}\right)$ 有

$$p = p_0 e^{-KV} \to pV_m = p_0 V_m e^{-KV} \xrightarrow{\text{##}(:pV_m = RT)} RT = p_0 V_m e^{-KV}$$
 (70)

式(70)两边微分有

$$R dT = p_0 e^{-KV} dV_m + p_0 V_m e^{-KV} (-K) dV \xrightarrow{p = p_0 e^{-KV}} R dT = p dV_m (1 - KV)$$
 (71)

式(71)代入式(69)得(67)式,即

$$C_m = C_{V,m} + \frac{R}{1 - KV} \tag{72}$$

例题 4.8 讲解 — 热力学第一定律的应用: 针对理想气体






图 11: 例题 4.8 示意图

"题设: $1 \text{ mol } \neq \mathbb{R}$ 子理想气体, 经历如图所示热力学过程, 试分析 $A \rightarrow B$ 过程中的吸放热情况 (哪一段放热哪一段吸热)."

¹⁴实际上就是控制变量法

例题 4.8 讲解 — 热力学第一定律的应用:针对理想气体






图 11: 例题 4.8 示意图

"题设: 1 mol 单原子理想气体, 经历如图所示热力学过程, 试分析 A→B 过程 中的吸放热情况 (哪一段放热哪一段吸热)."

分析 (内心活动): 本质上是寻找吸热和放热的临界点. 整个过程中, 体积一直 增大,压强一直减小. 因此可以通过求算 $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V}$ 或者 $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}p}$ 判断临界点 14 .

在没有热容的情况下,只能通过热力学第一定律求热量 (参看例题 4.6).

¹⁴实际上就是控制变量法

$$dU_m = dQ_m - p dV_m$$



对于单原子理想气体

$$C_{V,m} dT = dQ_m - p dV_m \rightarrow dQ_m = \frac{3}{2} R dT + p dV_m$$
 (74)

欲求 $\frac{dQ_m}{dV_m}$, 须消掉 dT.

根据题设条件, 可以得到直线 AB 的方程为

$$p = kV_m + p_0 \tag{75}$$

其中 $k = -5 \times 10^7$ 为斜率, $p_0 = 20 \times 10^4$ 为截距 (自己演算确定单位, 混物理的, 脑子和 手都是要动的.).

根据理想气体物态方程

$$pV_m = RT (76)$$

联立可得

$$R dT = (2kV_m + p_0) dV_m$$
(77)

$$\frac{\mathrm{d}Q_m}{\mathrm{d}V_m} = 4kV_m + \frac{5}{2}p_0$$

令
$$\frac{dQ_m}{dV_m} = 0$$
, 代入相关数值可得

$$V_m^c = 2.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \tag{79}$$

书中的方法不是特别的好!!!

多数时候, 将物理问题理清之后, 物理就变成了数学!

热机

热机 — 蒸汽机



热机15: 利用热来做功的机器.




图 12: 蒸汽机示意图

水为工作物质, 简称工质.

热机的构成: 1) 工质; 2) 两个以上热源, 高温热源和低温热源; 3) 做功的装置.

¹⁵ 内燃式, 外燃式

热机循环



循环: 系统从初态经历一系列过程又回到初态的过程. 若一个热机经过一个过程又回到初态则构成一个热机循环.




图 13: 循环示意图

热机效率



pV 图上表示热机循环

在 *pV* 图中, 顺时针闭合循环表示热机, 逆时针循环表示制冷机. 热机对外做的功为循环围成的面积.




图 14: 热机循环在 pV 图中是顺时针闭合曲线

热机效率: 热机对外做功与热机吸收的热量的比值

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

(80)

 Q_1 表示热机从外界吸收的热量, Q_2 表示热机向外界放出的热量.

Q1,Q2 均为正值, 其符号被文字'吸收'和'放出'代替.

求解热机效率 — 本章的一大题型



热机效率的求解往往涉及到功的计算, 热量的计算, 计算过程还有可能涉及到物态方程或过程方程的运用, 是比较综合的运算量.

热机效率的计算方法比较固定, 即利用热机效率的定义

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{W}{Q_1}}$$

一般情况下, 计算功比较麻烦, 而求算热量可以利用热容计算, 尤其是对应等压或者等体过程. 故首先分析循环过程中哪些是吸热的哪些是放热的

- ⊚ 通过求算 Q₁,Q₂ 计算 (首选方法)
- ⊚ 通过求算 Q_1,W 或者 Q_2,W 计算. 多数用在 W 比较好计算的情况下.

卡诺循环与卡诺热机



卡诺循环: 由**两**个可逆等温过程和**两**个可逆绝热过程组成的循环. 与卡诺循环 对应的热机称之为卡诺热机¹⁶.




图 15: 卡诺热机示意图 (左), 卡诺循环在 pV 图中的表示 (右) — 顺时针: Q_1 表示从高温热源吸收的热量; Q_2 表示向低温热源放出的热量, W 表示对外做的功, 等于右边图形中 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ 围成的面积. $1 \rightarrow 2$ 等温膨胀; $2 \rightarrow 3$ 绝热膨胀; $3 \rightarrow 4$ 等温压缩; $4 \rightarrow 1$ 绝热压缩.

¹⁶工质可以是任何物质,但是目前我们只处理工质是理想气体的情况.

卡诺循环示意图






图 16: 不同坐标下的理想气体卡诺循环示意图 By Matlab.

卡诺热机效率



卡诺热机效率

$$\boxed{\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}}$$
(81)

上式表明,卡诺热机的效率只与高、低温热源有关,与工作物质无关! 要提高 卡诺热机的效率可以降低低温热源的温度 T_2 或者提高高温热源的温度 T_1 17 .

对上式的证明需要用到:

热机效率的定义
$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

求
$$Q_1,Q_2$$
 需要用到理想气体等温做功, 即 $Q=\left|vRT\ln\frac{V_f}{V_i}\right|$

再利用绝热过程方程 $TV^{\gamma-1}$ = Const 可证明卡诺热机效率公式.

¹⁷热机效率不可能达到 100%,因为 0 K 不能达到 (热力学第三律), 且热源高温不能无限高.

卡诺热机效率公式的证明






图 17: 卡诺循环 — 顺时针 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$: Q_1 表示吸收的热量; Q_2 表示放出的热量. $1 \rightarrow 2$ 等温膨胀; $2 \rightarrow 3$ 绝热膨胀; $3 \rightarrow 4$ 等温压缩; $4 \rightarrow 1$ 绝热压缩.

等温过程中吸收的热量等于对外做的功,从而有

$$Q_1 = \nu R T_1 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right), \quad Q_2 = \nu R T_2 \ln \left(\frac{V_3}{V_4} \right)$$
 (82)

根据定义 $\eta = 1 - Q_2/Q_1$ 得

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \frac{\ln(V_3/V_4)}{\ln(V_2/V_1)} \tag{83}$$

卡诺热机效率公式的证明 (续)



根据绝热过程方程 $pV^{\gamma} = C$ 有

$$p_{1}V_{1}^{\gamma} = p_{4}V_{4}^{\gamma} \rightarrow (p_{1}V_{1})V_{1}^{\gamma-1} = (p_{4}V_{4})V_{4}^{\gamma-1}$$

$$p_{2}V_{2}^{\gamma} = p_{3}V_{3}^{\gamma} \rightarrow (p_{2}V_{2})V_{2}^{\gamma-1} = (p_{3}V_{3})V_{3}^{\gamma-1}$$
(84)

对于等温过程,有

$$p_1 V_2 = p_2 V_2, \quad p_3 V_3 = p_4 V_4$$
 (85)

联立式(84)和(85)得

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \tag{86}$$

式(86)代入式(83)得证!

内燃机 — 汽油机: 奥托循环






图 18: 汽油机 — 奥托循环 (两个等体过程 + 两个绝热过程) \Box 设理想气体的热容为常数, 且已知 1 和 2 位置的体积分别为 V_1, V_2 .

$$\eta = 1 - \frac{1}{K^{\gamma - 1}} \quad \text{with} \quad K = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\uparrow \qquad (87)$$

绝热容积压缩比

内燃机效率的证明



 $2 \rightarrow 3$ 等体吸热 Q_1 , $4 \rightarrow 1$ 等体放热 Q_2

$$Q_1 = \nu C_{V,m}(T_3 - T_2), \quad Q_2 = \nu C_{V,m}(T_4 - T_1)$$
 (88)

根据热机效率 $\eta = 1 - Q_2/Q_1$

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} \tag{89}$$

绝热过程 3→4 和 1→2 有

$$T_3 V_3^{\gamma - 1} = T_4 V_4^{\gamma - 1}$$

$$T_2 V_2^{\gamma - 1} = T_1 V_1^{\gamma - 1}$$
(90)

又 $v_2 = V_3$, $V_4 = V_1$ 且 $V_1/V_2 = K$ (称为绝热容积压缩比), 故有

$$\frac{T_3 - T_2}{T_4 - T_1} = \frac{1}{K^{\gamma - 1}} \tag{91}$$

代入(89)式得证!

内燃机 — 柴油机: 狄塞尔循环






图 19: 柴油机 — 狄赛尔循环 (等压 + 等体 + 两个绝热)

设理想气体的热容为常数,且已知 1, 2, 3 位置的体积分别为 V_1, V_2, V_3 .

$$\eta = 1 - \frac{\rho^{\gamma} - 1}{\gamma (\rho - 1) K^{\gamma - 1}} \quad \text{with} \quad \rho = \frac{V_3}{V_2}, \ K = \frac{V_1}{V_2}$$
(92)

证暂略!


焦耳 – 汤姆逊效应与制冷机

制冷循环与制冷系数 *



热机:

从高温热源吸收热量对外做功并向低温热源放出热量



: 机冷制

量热出<mark>放源热温高</mark>向并量热收吸源热温低从<mark>功做统系</mark>

制冷系数 *



热机的<mark>热机效率</mark>反映的是系统对外做功占吸收热量的比值, 是一个恒小于 1 的数值;

制冷机的制冷系数反映的是系统消耗功从低温热源吸收热量的能力,可以是任何实数.

制冷系数

$$\varepsilon = \frac{\text{What you get}}{\text{What you pay}} = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$
 (93)

对于可逆卡诺制冷机 — 卡诺热机的逆循环, 其制冷系数

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \tag{94}$$

不用于热机效率 η 恒小于 1, 制冷系数 ε 可以取任意值.

焦耳 – 汤姆逊效应之节流过程



焦耳-汤姆孙效应/实验,本质上是<mark>绝热节流过程</mark>:指在绝热条件下,高压气体 经过多孔塞流到低压一边的过程.

节流的主要作用是制冷!



多孔塞一般可以用棉絮充当,作用: 使气体缓慢的从高压端流到低压端且能保持一定的压强差.

绝热节流前后, 焓值不变.

定义焦汤系数(Joule-Thomson coefficient) 用来描述温度随压强的变化


$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{H} \tag{95}$$

正节流与负节流效应



$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H$$

一般情况下,节流之后温度降低,即 $\mu > 0$,制冷效应,也叫正效应。但是也有气体在节流后温度升高,即 $\mu < 0$,制热效应,也叫负效应。



本章作业



- 题号 作业考察点
- T4.2.1 体积功的计算
- T4.2.2 体积功的计算
- T4.4.3 体积功的计算
- T4.4.4 体积功的计算与热量的计算
- T4.4.5 焓的应用
- T4.4.6 焓的计算
- T4.5.2 焓与热容
- T4.5.3 热力学第一定律
- T4.5.5 热力学第一定律
- T4.5.6 热力学第一定律
- T4.5.9 热力学第一定律与热容
- T4.5.11 热力学第一定律
 - T4.6.1 热机效率

本章结束

物理楼 421

内能 U 是温度 T 和体积 V 的函数



只针对闭合气体系统考虑.

物理逻辑考虑: 对于这一论断可以通过内能的定义考虑: 内能 U 包含分子的热运动动能, 热运动被温度 T 表征, 内能包含分子间势能, 势能与分子间距离有关, 分子间距离与数密度/体积 U 有关, 故 U = U(T, V).

数学逻辑思考:

根据热力学第一定律定理有

$$dU = dQ + dW (96)$$

考虑准静态体积功

$$dU = dQ - p dV (97)$$

考虑热容的定义

$$dU = C_{\text{\bar{\text{titel}}}} dT - p \, dV \tag{98}$$

U 可以写成 T,V 的全微分形式, 故 U = U(T,V). 由式(98)即有

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \tag{99}$$

焓 H 是温度 T 和压强 p 的函数



接式(98)有

$$dU = C_{\text{\not\pm$id}} dT - p dV = C_{\text{\not\pm$id}} dT - p dV - V dp + V dp$$
 (100)

根据微分有

$$dU = C_{\mbox{$\not$$\pm$}\mbox{$\downarrow$}\mb$$

令 H = U + pV, 即有

$$dH = C_{\text{{\tt Z}} \tiny{\texttt{\scriptsize 1}} \tiny{\texttt{\scriptsize 2}} \tiny{\texttt{\scriptsize 2}} \tiny{\texttt{\scriptsize 2}} dT + V \, dp \tag{102}$$

H 可以写成 T,p 的全微分形式, 故 H=H(T,p).

由式(102)即有

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \tag{103}$$