# 服务器开启 SNMP 服务及配置的方法

网管软件的使用,经常需要用户开启设备的 SNMP 服务,但是不同的设备开启方式不同,下文将针对安装不同系统的服务器如何开启 SNMP 服务,进行详细的介绍。

#### Windows 7 系统

1、开始→控制面板→程序和功能→打开或关闭 Windows 功能→开启"简单网络管理协议(SNMP)";



2、开启后,计算机服务中会添加"SNMP Service"服务,右键→属性→安全,进行相关配置;



- 3、"SNMP Service"服务右键→重新启动,重启服务;
- 4、通过 MIB 工具验证 SNMP 是否成功开启 (SNMP 版本 V2C,读口令 public)。

### Windows Server 2008 系统

(Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows NT 类似)

1、开始→控制面板→程序和功能→打开或关闭 Windows 功能→功能→添加功能→开启 "SNMP 服务":




2、开启后,计算机服务中会添加"SNMP Service"服务,右键→属性→安全,进行相关配置:




- 3、"SNMP Service"服务右键→重新启动,重启服务;
- 4、通过 MIB 工具验证 SNMP 是否成功开启 (SNMP 版本 V2C,读口令 public)。

### Windows Server 2003 系统

1、开始→控制面板→添加或删除程序→添加/删除 Windows 组件→双击"管理和监视工具" (注意不要选中或清除该复选框,该选中或清除是全局操作)→开启"简单网络管理协议(SNMP)";



2、开启后,计算机服务中会添加"SNMP Service"服务,右键→属性→安全,进行相关配置:



- 3、"SNMP Service"服务右键→重新启动,重启服务;
- 4、通过 MIB 工具验证 SNMP 是否成功开启 (SNMP 版本 V2C,读口令 public)。


### Windows XP 系统

(默认没有安装 SNMP 服务,需要安装 snmpForXP 插件)

1、安装 SNMP 服务(snmpForXP)

安装步骤:

- ↓ 打开 "windows 组件向导", 勾选 "管理和监视工具", 然后确定
- → 报"所需文件"时,指定到 d:\snmp\目录即可,多次报多次指示,直到完成安装。
- 2、开始→控制面板→添加或删除程序→添加/删除 Windows 组件→双击"管理和监视工具"(注意不要选中或清除该复选框,该选中或清除是全局操作)→开启"简单网络管理协议(SNMP)";



3、开启后,计算机服务中会添加"SNMP Service"服务,右键→属性→安全,进行相关配置;



- 4、"SNMP Service"服务右键→重新启动,重启服务;
- 5、通过 MIB 工具验证 SNMP 是否成功开启 (SNMP 版本 V2C,读口令 public)。

服务器 SNMP 配置成功后,可以通过 SugarNMS 软件进行搜索或手动添加服务器,主菜单→拓扑管理→网络范围搜索/添加设备,软件可自动监控服务器状态。

### Linux 操作系统

1.确认系统是否安装了 snmp,一般情况下 Linux 中的均已经自动安装了 SNMP 服务。以下命令可以检测 SNMP 服务是否安装以及安装的文件包,如果有输出类似 net-snmp-5.1.2-11.EL4.7 表示已经安装,否则请执行安装,具体安装方法参照本节最后的 "Linux 安装 SNMP 服务"。

# rpm -qa net-snmp

net-snmp-libs-5. 1. 2-11. EL4. 7 net-snmp-5. 1. 2-11. EL4. 7

2. 配置 snmp

按照如下方式修改/etc/snmp/snmpd.conf 文件

(1) 修改默认的 community string,输入如下信息,其中 default 表示所有机器充许访问该 linux 的 snmp 信息,否则把 default 改成允许访问的 IP,public 为团体名称

com2sec notConfigUser default public

(2) 把下面的#号去掉

#view mib2 included .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2 fc

(3) 把下面的语句

 ${\it access not Config Group "" any no auth exact system view none none}\\$ 

改成

access notConfigGroup "" any noauth exact all none none

4.重启 snmpd(service snmpd start|stop|restart|status)

# service snmpd restart

5.设置系统启动自动启动

# chkconfig –level 345 snmpd on

6.确认 udp 161 端口被 linux 的防火墙允许,确保 Linux 的 iptables 防火墙对监控服务器开

放了 udp 161 端口的访问权限。

可使用 iptables -L -n 查看当前 iptables 规则;

可编辑/etc/sysconfig/iptables 文件来修改 iptables 规则。

## Linux 安装 SNMP 服务(net-snmp)

方法一: 通过网络 yum 在线安装

# yum -y install net-snmp

方法二:找到光盘或者网上下载 rpm 包进行安装即可(下载地址 http://rpm.pbone.net/)

安装命令为

# rpm -ivh net-snmp-5.3.1-19.el5\_1.4.rpm

### solaris 操作系统

- 1、查看配置文件 /etc/sma/snmp/snmpd.conf,增加一行: rocommunity public
- 2、停止 seaport、sma 和 snmp 服务,即

svcadm disable seaport

sycadm disable sma

svcadm disable snmpdx

3、查看 snmp 服务

# ps -ef |grep snmpd

root 7321 6848 0 16:37:28 pts/2 0:00 grep snmpd

4、启动 snmp 服务

svcadm enable seaport

svcadm enable sma

svcadm enable snmpdx

#### 常见的网管软件

智和网管平台(SugarNMS)完美兼容主流/国产系统及数据库,提供 C/S 和 B/S 两种客户端界面,兼容 PC 以及移动设备。已实现包括设备拓扑、故障管理、性能管理、配置管理以及安全管理等在内的超过 1000 种基础网管功能,从用户角度出发,实现产品的智能化、自动化,满足用户不断发展的设备管控,功能扩展以及开发集成的需求。



**自动发现:** 在自动发现的过程中可搜索到网络设备,并识别设备类型和厂商型号,生成设备的面板图或搜索设备资源,如: 板卡、端口、CPU、内存、磁盘等,并发现设备之间的链路关系。

**拓扑管理:** 以具象化拓扑图方式展示网络设备及其连接关系,用户可编辑。通过拓扑图可以对设备、设备资源、连接进行管理。

设备管理: 通过拓扑视图中, 用户可以方便的管理设备及其配置参数。

**设备资源管理:** 支持在拓扑图的基础上,进一步展示设备细节,包括设备的物理组件,服务器上的服务(Web 服务器、中间件应用服务、数据库服务器、邮件服务器)或者用户定义的其他监控对象。

**连接管理**:用户可以通过拓扑视图编辑连接,选择连接实时显示的性能数据项。

**故障管理:** 可以收集多种故障信息,并及时的展现出来,通过设备、资源、连接可以查看到故障信息,也可以通过统一的故障管理界面管理故障。

**性能管理:**全面采集或接收设备资源的多种新能数据,通过曲线图、柱状图或表格等形象化的展示出来,按天、星期、月查看性能指标变化。

**事件管理:** 可以设备/服务器主动发送的消息,集中处理后,及时的通知用户,并可以通过集中的管理界面进行管理。

安全管理: 支持多级网络/区域的组织结构,且可以对不同的用户分配管理不同的网络/区域。用户登陆后只能看到自己权限下的网络和设备。黑白名单功能用来检测用户所关心的设备(通过 IP 或 MAC 来识别)是否在网络中出现及出现时间,一提醒用户是否进行下一步的操作。

**配置管理:** 支持同时对每多台设备进行配置/备份和软件升级,以减少管理员的工作量, 提高系统的可用性。


网络工具:集成了常用的网络管理工具,支持用户的配置参数。

**统计报表:** 支持多项数据的统计功能,让用户对网络有一个全面直观的了解放。支持将软件中的统计图表导出或打印,以便备份或对比查看。



#### 基于智和网管平台的网管软件开发

智和网管平台充分利用软件已有功能,提供多种开发模式和可拓展的框架模块供用户选择,简化复杂的网管基础技术研究。开发人员可以选择进行模块式或者代码式的开发形式,以便在最短的时间内满足用户各种定制需求,提高研发效率。同时智和信通提供全套开发资料以及完善的培训服务,用户可以随心定制出符合自身需求的网管平台,并对平台功能不断更新,以满足日益变化的管理需求。



在通用网管功能的基础上,开发人员可以选择进行模块式或者代码式的开发形式,以便在最短的时间内满足用户各种定制需求,提高研发效率。同时智和信通提供全套开发资料以及完善的培训服务,用户可以随心定制出符合自身需求的网管平台,并对平台功能不断更新,以满足日益变化的管理需求。

