layer_normalization

1. Normalization

1.1 Batch Norm

为什么要进行BN呢?

- 1. 在深度神经网络训练的过程中,通常以输入网络的每一个mini-batch进行训练,这样每个batch具有不同的分布,使模型训练起来特别困难。
- 2. 内部协方差Internal Covariate Shift (ICS) 问题:在训练的过程中,激活函数会改变各层数据的分布,随着网络的加深,这种改变(差异)会越来越大,使模型训练起来特别困难,收敛速度很慢,会出现梯度消失的问题。

BN的主要思想: 针对每个神经元,使数据在进入激活函数之前,沿着通道计算每个batch的均值、方差,'强迫'数据保持均值为0,方差为1的正态分布,避免发生梯度消失。具体来说,就是把第1个样本的第1个通道,加上第2个样本第1个通道 加上第 N 个样本第1个通道,求平均,得到通道 1 的均值(注意是除以 N×H×W 而不是单纯除以 N,最后得到的是一个代表这个 batch 第1个通道平均值的数字,而不是一个 H×W 的矩阵)。求通道 1 的方差也是同理。对所有通道都施加一遍这个操作,就得到了所有通道的均值和方差。

BN的使用位置: 全连接层或卷积操作之后,激活函数之前。

BN算法过程:

- 1.沿着通道计算每个batch的均值
- 2.沿着通道计算每个batch的方差
- 3.做归一化
- 4.加入缩放和平移变量 γ 和 β

加入缩放和平移变量的原因是:保证每一次数据经过归一化后还保留原有学习来的特征,同时又能 完成归一化操作,加速训练。这两个参数是用来学习的参数。

具体流程:

输入形状: (N, C, H, W)

• N: batch size (一个批次中有多少张图)

• C: 通道数

● H × W: 每张图的空间尺寸(高×宽)

Step 1: 计算每个通道的均值

对每个通道 C, 我们把整个 batch 所有样本、所有空间位置上的数值加起来, 求平均:

$$\mu_c = rac{1}{N imes H imes W} \sum_{i=1}^N \sum_{h=1}^H \sum_{w=1}^W x_{i,c,h,w}$$

BatchNorm 在卷积层中所说的"数据"指的就是每个通道下的所有像素点。因为我们是在这个batch 中,第 c 个通道的所有像素点上做平均。比如一张 3×3 的图就有 9 个点,两个样本就有 2×9 = 18 个点。所以要除以总的像素点数(N×H×W),而不是只除以样本数 N!

Step 2: 计算每个通道的方差

同样地,对每个通道 c,计算其在整个 batch 和空间上的方差:

$$\sigma_c^2 = rac{1}{N imes H imes W}\sum_{i=1}^N\sum_{h=1}^H\sum_{w=1}^W (x_{i,c,h,w}-\mu_c)^2$$

Step 3: 标准化 (归一化)

把每个值减去均值,再除以标准差(加一个小常数防止除零):

$$\hat{x}_{i,c,h,w} = rac{x_{i,c,h,w} - \mu_c}{\sqrt{\sigma_c^2 + \epsilon}}$$

Step 4: 加入可学习参数 γ 和 β

引入缩放和平移参数, 让模型保留表达能力:

$$y_{i,c,h,w} = \gamma_c \cdot \hat{x}_{i,c,h,w} + \beta_c$$

其中:

- γ_c : 每个通道的缩放因子 (scale)
- β_c : 每个通道的平移因子 (shift)

BN的作用:

- 1. 允许较大的学习率;
- 2. 减弱对初始化的强依赖性
- 3. 保持隐藏层中数值的均值、方差不变,让数值更稳定,为后面网络提供坚实的基础;
- 4. 有轻微的正则化作用(相当于给隐藏层加入噪声,类似Dropout)

BN存在的问题:

- 1. 每次是在一个batch上计算均值、方差,如果batch size太小,则计算的均值、方差不足以代表整个数据分布。
- 2. **batch size太大**: 会超过内存容量;需要跑更多的epoch,导致总训练时间变长;会直接固定梯度下降的方向,导致很难更新。

1.2 Layer Norm

LayerNorm是大模型也是transformer结构中最常用的归一化操作,简而言之,它的作用是对特征张量按照某一维度或某几个维度进行0均值,1方差的归一化操作,计算公式为:

$$y = rac{x - \mathrm{E}(x)}{\sqrt{\mathrm{Var}(x) + \epsilon}} \cdot \gamma + eta$$

这里的 x 可以理解为**张量中具体某一维度的所有元素**,比如对于 shape 为 (2,2,4) 的张量 input,若指定归一化的操作为第三个维度,则会对第三个维度中的四个张量(2,2,1),各进行上述的一次计算。

详细形式:

$$egin{align} a_i &= \sum_{j=1}^m w_{ij} x_j, \quad y_i = f(a_i + b_i) \ ar a_i &= rac{a_i - \mu}{\sigma} \cdot g_i, \quad y_i = f(ar a_i + b_i) \ \mu &= rac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i, \quad \sigma = \sqrt{rac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a_i - \mu)^2} \ \end{aligned}$$

这里结合PyTorch的 nn.LayerNorm 算子来看比较明白:

nn.LayerNorm(normalized_shape, eps=1e-05, elementwise_affine=True, device=None,
dtype=None)

- normalized_shape: 归一化的维度, int (最后一维) 或 list (list 里面的维度)。还是以 (2,2,4) 为例, 如果输入是 int, 则必须是 4; 如果是 list, 则可以是 [4], [2,4], [2,2,4], 即最后一维、倒数两维、和所有维度。
- eps:加在分母方差上的偏置项,防止分母为0。
- elementwise_affine : 是否使用可学习的参数 γ 和 β , 前者初始为1,后者初始为0。设置该变量为 True ,则二者均可学习,随着训练过程而变化。

Layer Normalization (LN) 的一个优势是不需要批训练,在单条数据内部就能归一化。LN 不依赖于batch size 和输入 sequence 的长度,因此可以用于 batch size 为1和 RNN 中。LN 用于 RNN 效果比较明显,但是在 CNN 上,效果不如 BN。

1.3 Instance Norm

IN 针对图像像素做 normalization,最初用于图像的风格化迁移。在图像风格化中,生成结果主要依赖于某个图像实例,feature map 的各个 channel 的均值和方差会影响到最终生成图像的风格。所以对整个 batch 归一化不适合图像风格化中,因而对 H、W 做归一化。可以加速模型收敛,并且保持每个图像实例之间的独立。

对于 IN,对每个样本的 H、W 维度的数据求均值和标准差,保留 N、C 维度,也就是说,它只在 channel 内部求均值和标准差,其公式如下:

$$y_{tijk} = rac{x_{tijk} - \mu_{ti}}{\sqrt{\sigma_{ti}^2 + \epsilon}}$$
 $\mu_{ti} = rac{1}{HW} \sum_{l=1}^W \sum_{m=1}^H x_{tilm}$ $\sigma_{ti}^2 = rac{1}{HW} \sum_{l=1}^W \sum_{m=1}^H (x_{tilm} - \mu_{ti})^2$

Note

InstanceNorm 是一种针对图像风格任务设计的归一化方法,它在每个样本的每个通道的空间维度 (H×W) 上进行标准化,保留图像的个性化风格信息,非常适合风格迁移、GAN 等图像生成任务

当然可以! 我们先将你提供的 pRMSNorm 内容中的公式用 \$\$ 包裹,然后我再帮你**重新解释一遍它的 含义**,让你更容易理解。

1.4 RMS Norm

与 LayerNorm 相比, RMS Norm 的主要区别在于去掉了减去均值的部分, 计算公式为:

$$ar{a}_i = rac{a_i}{\sqrt{rac{1}{n}\sum_{i=1}^n a_i^2}} \cdot g_i$$

其中 $\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_{i}^{2}}$ 是 均方根RMS 操作(Root Mean Square)。

RMS 中去除了 mean 的统计值的使用,只使用 root mean square (RMS) 进行归一化。

1.5 pRMSNorm

RMSNorm:

- RMSNorm 是一种归一化方法,和 LayerNorm 类似,但只考虑输入张量的平方均值(Root Mean Square),而不减去均值。
- 它的公式是:

$$\text{RMSNorm}(x) = \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i^2}}$$

也就是说,它只保留了数据的"整体幅度",不关心其均值。

为了进一步减少计算量,有人提出了 pRMSNorm (partial RMSNorm):

在实际训练过程中发现,并不需要对所有数据都进行 RMS 的计算,只需要用其中一部分数据就可以达到差不多的效果。

所以, pRMSNorm 的思想是:

- 只取输入向量中前 p% 的元素
- 用这些元素来估算整个向量的 RMS 值
- 然后用这个估算值去做归一化

公式如下:

$$\overline{ ext{RMS}}(a) = \sqrt{rac{1}{k}\sum_{i=1}^k a_i^2}$$

- *a* 是一个长度为 n 的向量 (比如神经元输出、token 向量等)
- $k=n\times p\%$: 从这个向量中取前 k 个元素来做 RMS 计算
- 实验发现,即使只取 **6.25% 的数据**(也就是 p = 6.25),也能让模型正常训练并收敛

当然可以!以下是你的 Group Normalization (组归一化, GN) 内容整理:

1.6 Group Norm

GroupNorm 是一种不依赖 batch 的归一化方法,它将每个样本的通道分成若干组,每组内部在通道和空间维度上进行均值和方差统计,特别适合 batch size 较小的图像任务,是 LayerNorm 和 InstanceNorm 的折中方案。

GN 是为了解决 BN 对较小的 mini-batch size 效果差的问题。GN 适用于占用显存比较大的任务,例如图像分割。对这类任务,可能 batch size 只能是个位数,再大显存就不够用了。而当 batch size 是个位数时,BN 的表现很差,因为没办法通过几个样本的数据量,来近似总体的均值和标准差。GN 也是独立于 batch 的,它是 LN 和 IN 的折中。

GroupNorm 的核心思想: GN 计算均值和标准差时,把每一个样本 feature map 的 channel 分成 G 组,每组将有 C/G 个 channel,然后将这些 channel 中的元素求均值和标准差。各组 channel 用其对应的归一化参数独立地归一化。

$$\mu_{ng}(x) = rac{1}{(C/G)HW} \sum_{c=oC/G}^{(g+1)C/G} \sum_{h=1}^{H} \sum_{w=1}^{W} x_{nchw}$$

$$\sigma_{ng}(x) = \sqrt{rac{1}{(C/G)HW} \sum_{c=gC/G}^{(g+1)C/G} \sum_{h=1}^{H} \sum_{w=1}^{W} (x_{nchw} - \mu_{ng}(x))^2 + \epsilon}$$

具体做法:

- 1. 对每个样本单独处理 (不依赖 batch)
- 2. 将该样本的 feature map 的所有通道分成 G 组
- 3. 每组包含 c / g 个通道
- 4. 在每一组内,沿着空间维度 (H×W) 计算均值和标准差
- 5. 然后对该组内的数据进行标准化

1.7 Deep Norm

Post-LN(Post Layer Normalization)是指在 Transformer 模型中将 **Layer Normalization** 应用在 **残 差连接之后** 的一种做法。这是原始 Transformer 模型中采用的标准归一化方式 。

其计算流程如下:

- 1. 输入经过子层(如 Multi-Head Attention 或 FFN)处理得到输出。
- 2. 将输出与输入进行残差连接(Residual Connection)。
- 3. 最后对残差连接后的结果进行 LayerNorm 归一化操作。

公式表示为:

$$Post-LN(x) = LayerNorm(x + Sublayer(x)) \\$$

Deep Norm 是对 Post-LN 的改进,具体包括以下两点:

- 1. 在进行 Layer Norm 之前会以 lpha 参数扩大残差连接
- 2. 在 Xavier 参数初始化过程中以 β 减小部分参数的初始化范围

```
def deepnorm(x):
    return LayerNorm(x * α + f(x))

def deepnorm_init(w):
    if w is ['ffn', 'v_proj', 'out_proj']:
        nn.init.xavier_normal_(w, gain=β)
    elif w is ['q_proj', 'k_proj']:
        nn.init.xavier_normal_(w, gain=1)
```

一些模型的具体参数使用方法如下:

Architectures	Encoder		Decoder	
Arcintectures	$ \alpha $	eta	$ \alpha $	β
Encoder-only (e.g., BERT)	$(2N)^{\frac{1}{4}}$	$(8N)^{-\frac{1}{4}}$	-	-
Decoder-only (e.g., GPT)	-	-	$(2M)^{\frac{1}{4}}$	$(8M)^{-\frac{1}{4}}$
Encoder-decoder (e.g., NMT, T5)	$0.81(N^4M)^{\frac{1}{16}}$	$0.87(N^4M)^{-\frac{1}{16}}$	$(3M)^{\frac{1}{4}}$	$(12M)^{-\frac{1}{4}}$

论文中,作者认为 Post-LN 的不稳定性部分来自于梯度消失以及太大的模型更新,同时,有以下几个理论分析:

- 定义了"预期模型更新"的概念,表示模型更新的规模量级
- ullet 证明了 W_Q 和 W_K 不会改变注意力输出大小数量级的界限,因而 eta 并没有缩小这部分参数
- 模型倾向于累积每个子层的更新,从而导致模型更新量呈爆炸式增长,从而使早期优化变得不稳定
- 使用 Deep Norm 的"预期模型更新",在参数 α, β 取值适当的时候,以常数为界

同时,作者通过实验证实了 Deep Norm 在训练深层 Transformer 模型的时候具备近乎恒定的更新规模,成功训练了 1000 层 Transformer 的模型。认为 Deep Norm 在具备 Post-LN 的良好性能的同时又有 Pre-LN 的稳定训练

代码实现: microsoft/torchscale: Foundation Architecture for (M)LLMs

2. BN & LN & IN & GN


常用的Normalization方法主要有:

- Batch Normalization (BN, 2015年)
- Layer Normalization (LN, 2016年)
- Instance Normalization (IN, 2017年)
- Group Normalization (GN, 2018年)

它们都是从激活函数的输入来考虑、做文章的,以不同的方式**对激活函数的输入进行 Norm** 的。

将输入的 **feature map shape** 记为 [N,C,H,W],其中N表示batch size,即N个样本;C表示通道数;H、W分别表示特征图的高度、宽度。这几个方法主要的区别就是在:

- 1. BN是在batch上,对N、H、W做归一化,而保留通道 C 的维度。**BN对较小的batch size效果不好。BN适用于固定深度的前向神经网络**,如CNN,不适用于RNN;
- 2. LN在通道方向上,对C、H、W归一化,主要对RNN效果明显;
- 3. IN在图像像素上,对H、W做归一化,用在风格化迁移;
- 4. GN将channel分组,然后再做归一化。



比喻成一摞书, 这摞书总共有 N 本, 每本有 C 页, 每页有 H 行, 每行 有W 个字符。

- 1. BN 是把一个 batch 中所有样本的相同通道、相同位置上的数值拿出来,一起算平均值和标准差。例如:对于第1张图的第3通道第(5,6)个像素,和第2张图的第3通道第(5,6)个像素……都拿出来一起算。这就像是在计算一本"平均书",每一"页+位置"上只有一个平均值。所以 BN 是对 batch 中相同位置的数据做归一化。
- 2. LN 是针对每一个样本单独处理。它会把这个样本中所有通道、所有位置上的数值全部加在一起,然后除以总数量 (C×H×W)来算平均值。就像是把一本书里的所有字都加起来,算出整本书的"平均字",然后再用这个平均值去标准化每一个字。所以 LN 不依赖 batch,适合用于长度不固定的模型,比如 RNN 和 Transformer。
- 3. IN 是对每个样本、每个通道单独处理。它会在这个通道的所有空间位置 (也就是 H×W 个数值) 上 求平均值和标准差。

就像是一本书的每一页单独来看,把这一页上的所有内容加起来,再除以这一页有多少个字 (H×W) ,得到这一页的"平均字"。然后用这个平均值和标准差来标准化这一页的内容。IN 常用于 图像生成任务,如风格迁移。

4. GN 是把一个样本的所有通道分成若干组 (比如把 64 个通道分成 8 组,每组 8 个通道)。然后在每一组内部,把这组里所有通道的所有空间位置上的数值拿来做归一化。

就像是把一本书分成几本小册子,每一本小册子里的页面内容放在一起,算出它们的平均值和标准差。GN 结合了 BN 和 LN 的优点,不依赖 batch 大小,在 batch 小的时候表现很好,常用于目标检测、分割等任务。

i Note

BN 是"按页找平均", LN 是"整本书找平均", IN 是"每页单独平均", GN 是"把书分组找平均"。

当然可以,以下是将你提供的内容整理成一个**表格形式**,方便你对比查看和做笔记:

方法	适用场景	原因说明	
BN	CNN	- CNN 输入结构固定,batch 内数据分布相似 - 可以利用 batch 的统计信息提升训练稳定性	
		- 不适合 batch 很小的情况 - 不适合 RNN(输入长度不固定)	

方法	适用场景	原因说明
LN	RNN、Transformer	- RNN 输入序列长度可能不同,无法统一按 batch 统计 - LN 只依赖每个样本自身的信息,不受 batch 影响
		- 更适合处理序列模型
IN	风格迁移	- 风格迁移希望保留图像结构,只调整像素分布 - IN 对每张图的每个通道分别处理,能保留风格特征
		- 更适合图像生成类任务,如图像风格转换
GN	分割、检测	- 不依赖 batch 大小,即使 batch=1 也能正常工作
		- 在通道上分组,兼顾了 BN 和 LN 的优点 - 在目标检测、语义分割中表现优于 BN,尤其 batch 小时

3.Post-LN 和 Pre-LN





Figure 1: (a) Post-LN Transformer layer; (b) Pre-LN Transformer layer.

Note

目前比较明确的结论是:**同一设置之下**,**Pre Norm结构往往更容易训练,但最终效果通常不如Post Norm。Pre-LN 更稳,Post-LN 更强**,前者保训练稳定,后者提模型上限。

左边是原版Transformer的Post-LN,即将LN放在addition之后;右边是改进之后的Pre-LN,即把LN放在FFN和MHA之前。



3.1Post-Norm:

一般认为, Post-Norm在残差之后做归一化, 对参数正则化的效果更强, 进而模型的收敛性也会更好;

优点:

- 1. LayerNorm 在残差连接之后,对整个输出进行标准化,所以对参数的正则化更强。
- 2. 输出特征分布更稳定,每一层输出都受到统一约束,有利于后续层的学习
- 3. 最终模型性能更好,实验表明收敛性和泛化能力通常优于 Pre-Norm

缺点:

- 1. 训练不够稳定,容易出现梯度消失或爆炸,尤其在深层模型中
- 2. 不利于深层网络训练。信息传递容易被干扰,训练难度大

3.2Pre-Norm:

Pre-Norm有一部分参数直接加在了后面,没有对这部分参数进行正则化,可以在反向时防止梯度爆炸或者梯度消失,大模型的训练难度大,因而使用Pre-Norm较多。

优点:

- 1. 更容易训练,残差路径清晰, 信息流动顺畅
- 2. 适合深层模型,可有效缓解梯度消失/爆炸问题,支持百层以上训练
- 3. 稳定性高,输入数据规范,训练过程更加可控

缺点:

- 1. 参数正则化较弱,输出结果没有再次标准化,特征分布可能不稳定
- 2. 最终效果略逊于 Post-Norm, 虽然训练稳定, 但在精度和泛化能力上通常稍差一些

为什么 Pre-Norm 更容易训练但效果不如 Post-Norm?

因为 Pre-Norm **的恒等路径更清晰**,信息可以直接从底层传到高层,不容易出错,所以更容易训练;

但与此同时,**它缺乏对最终输出的强正则化处理** ,导致模型表达能力和泛化能力略逊于 Post-Norm,因此最终效果稍差。

博客: 为什么Pre Norm的效果不如Post Norm?