操作系统课程设计实验报告

实验名称:	生产者消费者问题	
姓名/学号:	刘鑫/1120181208	

一、实验目的

使用进程模拟消费者生产者进程,掌握进程之间的通信方法,区分在不同操作系统下进程通信的不同之处,并熟练使用信号量的创建删除等一系列操作

二、 实验内容

- 一个大小为3的缓冲区,初始为空
- 2个生产者
- 随机等待一段时间,往缓冲区添加数据,
- 若缓冲区已满,等待消费者取走数据后再添加
- 重复6次
- 3个消费者
- 随机等待一段时间,从缓冲区读取数据
- 若缓冲区为空,等待生产者添加数据后再读取
- 重复 4 次

说明:

- 显示每次添加和读取数据的时间及缓冲区里的数据(<mark>指缓冲区里的具体内容</mark>)
- 生产者和消费者用进程模拟(不能用线程)
- Linux/Window 下都需要做

三、 实验环境

Windows:

Windows10

处理器 Inter core i5-8265u@1.60GHz

内存 8.00GB

系统类型 64 位操作系统,基于 x64 的处理器

Linux:

虚拟机软件: VMware workstation 15

虚拟机操作系统: Ubuntu20.04

虚拟机内存: 4GB

虚拟机硬盘容量:60GB

四、程序设计与实现

一、在 Windows 下的实现:

要实现生产者消费者模型的模拟,首先要创建文件缓冲区,在 Windows 中,通过文件映射的方式来实现创建缓冲区。

定义缓冲区结构

```
//定义缓冲结构

=struct buffer {

int buffer[BUFFER_LEGHTH];

int head;

int tail;

boolean isEmpty;

};
```

定义共享内存的结构

```
//定义共享内存
struct sharedMemery {
    struct buffer data;
    HANDLE sharedMemery_empty;
    HANDLE sharedMemery_full;
    HANDLE sharedMemery_mutex;
};
```

然后使用 GreateFileMapping()创建文件映射对象,API 的解释如下:

```
HANDLE CreateFileMapping(
HANDLE hFile, //物理文件句柄

LPSECURITY_ATTRIBUTES IpAttributes, //安全设置
DWORD flProtect, //保护设置
DWORD dwMaximumSizeHigh, //高位文件大小
DWORD dwMaximumSizeLow, //低位文件大小
LPCTSTR IpName //共享内存名称
);
```

返回一个文件对象句柄,通过文件对象句柄对该映射对象进行初始化等 一系列操作

在主函数中,根据不同的进程号,判断是消费者进程还是生成者进程, 并采取不同的操作

在主进程中,先创建映射视图和信号量并初始化

MapViewOfFile () 用于将视图映射到创建的共享文件,API 的解释如下:

```
LPVOID MapViewOfFile(
HANDLE hFileMappingObject,
DWORD dwDesiredAccess,
DWORD dwFileOffsetHigh,
DWORD dwFileOffsetLow,
SIZE_T dwNumberOfBytesToMap
);
```

参数:

hFileMappingObject 文件映射对象的句柄

dwDesiredAccess 文件映射对象的访问类型,取值为FILE_MAP_ALL_ACCESS表示对映射文件对象有读写的权利

dwFileOffsetHigh 文件高阶偏移量

dwFileOffsetLow 文件低阶偏移量

dwNumberOfBytesToMap 映射到视图的文件映射的字节数

CreateSemaphore() 此 API 用于创建或打开一个信号量,具体解释如下:

参数:

lpSemaphoreAttributes:为信号量的属性,一般可以设置为 NULL

IInitialCount: 信号量初始值,必须大于等于 0,而且小于等于 IpMaximumCount,如果 IInitialCount 的初始值为 0,则该信号量默认为 unsignal 状态,如果 IInitialCount 的初始值大于 0,则该信号量默认为 signal 状态

IMaximumCount: 此值为设置信号量的最大值,必须大于 0

IpName: 信号量的名字,长度不能超出 MAX_PATH ,可设置为 NULL,表示无名的信号量。当 IpName 不为空时,可创建有名的信号量,若当前信号量名与已存在的信号量的名字相同时,则该函数表示打开该信号量,这时参数 IlnitialCount 和 IMaximumCount 将被忽略。

在 main 函数的主线程中, 创建缓冲区和信号量并初始化

```
if (nclone == 0) {//主进程
 printf("主进程开始运行\n");
 //创建共享数据文件
 hMapping = buildSharedFile();
 HANDLE hFileMapping = OpenFileMapping(FILE_MAP_ALL_ACCESS, FALSE, "Mybuffer");
 LPVOID pFile = MapViewOfFile(hFileMapping, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, 0);
 if (pFile == NULL) {//若返回空指针说明创建视图失败
  printf("OpenFileMapping failed!\n");
 //对缓冲区进行初始化
 struct sharedMemery* shm = (struct sharedMemery*)pFile;
 shm->data.head = 0;
 shm->data.tail = 0;
 shm->data.isEmpty = TRUE;
 shm->sharedMemery_mutex = CreateSemaphore(NULL, 1, 1, 1, (LPCSTR)"SEM_MUTEX");
 shm->sharedMemery_full = CreateSemaphore(NULL, 0, BUFFER_LEGHTH, (LPCSTR)"SEM_FULL");
 shm-> shared Memery\_empty = Create Semaphore (NULL, BUFFER\_LEGHTH, BUFFER\_LEGHTH, (LPCSTR) "SEM\_EMPTY"); \\
 UnmapViewOfFile(pFile);
 pFile = NULL;
 CloseHandle(hFileMapping);
```

在生产者进程中,首先使用 OpenFileMapping(),此 API 的作用是打开一个命名的文件映射对象。该 API 的详细解释如下:

```
OpenFileMapping (
```

```
ByVal dwDesiredAccess As Long, //带有前缀 FILE_MAP_???的常数
ByVal bInheritHandle As Long, //如这个函数返回的句柄能由当前进程 启动的新进程继承,则这个参数为 TRUE
ByVal IpName As String //指定要打开的文件映射对象名称
)
```

打开共享内存区后,再使用 MapViewOfFile()将共享内存区映射到当前进程的地址空间。MapViewOfFile()的作用是将一个文件映射对象映射到当前的应用程序的地址空间,该 API 的解释如下:

```
LPVOID MapViewOfFile(
   HANDLE hFileMappingObject,
   DWORD dwDesiredAccess,
   DWORD dwFileOffsetHigh,
   DWORD dwFileOffsetLow,
   SIZE_T dwNumberOfBytesToMap
);
```

参数:

hFileMappingObject 文件映射对象的句柄

dwDesiredAccess 对文件映射对象的访问类型

dwFileOffsetHigh 视图开始处文件的高阶偏移量

dwFileOffsetLow 视图开始处文件的低阶偏移量

dwNumberOfBytesToMap 映射到视图的字节数。如果此参数为 0 (零),

则映射将从指定的偏移量扩展到文件映射的末

尾。

相关部分代码如下:

//视图映射

HANDLE hFileMapping = OpenFileMapping(FILE_MAP_ALL_ACCESS, FALSE, "Mybuffer");
LPVOID pFile = MapViewOfFile(hFileMapping, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, 0);

TINFILO IZ NIII I I (

然后使用 OpenSemaphore()打开信号量并对信号量进行初始化

```
T/初始化信号量

struct sharedMemery* shm = (struct sharedMemery*)pFile;

HANDLE mutex= OpenSemaphore(SEMAPHORE_ALL_ACCESS, FALSE, (LPCSTR)"SEM_MUTEX");

HANDLE full=OpenSemaphore(SEMAPHORE_ALL_ACCESS, FALSE, (LPCSTR)"SEM_FULL");

HANDLE empty = OpenSemaphore(SEMAPHORE_ALL_ACCESS, FALSE, (LPCSTR)"SEM_EMPTY");
```

在每一次写操作先调用生成随机数的函数,返回的随机数作为生产者写入缓冲区的数据,同时也作为进程运行前随机睡眠的时间。

使用 WaitforSingleObject 来实现信号量的 p 操作

```
//获取进程随机等待时间
int sleeptime = getRandom();
Sleep(sleeptime);
WaitForSingleObject(empty, INFINITE);//p(empty)
WaitForSingleObject(mutex, INFINITE);//p(mutex)
int data = getRandom();//生成写入的数据
//循环缓冲区的实现
shm->data.buffer[shm->data.tail] = data;
shm->data.isEmpty = FALSE;
shm->data.tail += 1;
shm->data.tail %= 3;
```

相对应的,最后通过 ReleaseSemaphore()来实现对信号量的 v 操作 然后关闭视图,断开与共享内存之间的连接

```
ReleaseSemaphore(full, 1, NULL);//v(full)
ReleaseSemaphore(mutex, 1, NULL);//v(mutex);

}
UnmapViewOfFile(pFile); //关闭视图
```

在消费者进程中,大致的步骤与生产者进程一样,要注意的是对信号量的操 作是不同的

```
ReleaseSemaphore(empty, 1, NULL);//v(full)
ReleaseSemaphore(mutex, 1, NULL);//v(mutex);
}
UnmapViewOfFile(pFile);
```

实验运行结果:

主进程开始运行 当前系统时间: 00时, 29分, 16秒 生产者进程1把597写入到缓冲区中 当前缓冲区内的数据: 597

当前系统时间: 16时,29分,16秒 消费者进程2把597从缓冲区中取走 当前缓冲区已经没有数据

当前系统时间: 00时, 29分, 16秒 生产者进程2把845写入到缓冲区中 当前缓冲区内的数据: 845

当前系统时间: 16时,29分,16秒 消费者进程1把845从缓冲区中取走 当前缓冲区已经没有数据

当前系统时间: 00时, 29分, 16秒 生产者进程1把597写入到缓冲区中 当前缓冲区内的数据: 597

当前系统时间: 16时,29分,16秒 消费者进程3把597从缓冲区中取走 当前缓冲区已经没有数据

当前系统时间: 00时, 29分, 17秒 生产者进程2把848写入到缓冲区中 当前缓冲区内的数据: 848

当前系统时间: 16时,29分,17秒 消费者进程2把848从缓冲区中取走 当前缓冲区已经没有数据

当前系统时间: 00时, 29分, 17秒 生产者进程1把600写入到缓冲区中 当前缓冲区内的数据: 600 当前系统时间: 16时,29分,17秒 消费者进程1把600从缓冲区中取走 当前缓冲区已经没有数据

当前系统时间: 00时, 29分, 18秒 生产者进程1把603写入到缓冲区中 当前缓冲区内的数据: 603

当前系统时间: 16时, 29分, 18秒 消费者进程3把603从缓冲区中取走 当前缓冲区已经没有数据

当前系统时间: 00时, 29分, 18秒 生产者进程2把851写入到缓冲区中 当前缓冲区内的数据: 851

当前系统时间: 16时, 29分, 18秒 消费者进程2把851从缓冲区中取走 当前缓冲区已经没有数据

当前系统时间: 00时, 29分, 18秒 生产者进程1把603写入到缓冲区中 当前缓冲区内的数据: 603

当前系统时间: 16时, 29分, 18秒 消费者进程1把603从缓冲区中取走 当前缓冲区已经没有数据

当前系统时间: 00时, 29分, 19秒 生产者进程2把855写入到缓冲区中 当前缓冲区内的数据: 855

当前系统时间: 16时, 29分, 19秒 消费者进程2把855从缓冲区中取走 当前缓冲区已经没有数据

```
当前系统时间: 00时, 29分, 19秒 生产者进程2把855写入到缓冲区中当前缓冲区内的数据: 855
当前系统时间: 16时, 29分, 19秒 消费者进程1把855从缓冲区中取走当前缓冲区已经没有数据
当前系统时间: 00时, 29分, 20秒 生产者进程2把858写入到缓冲区中当前缓冲区内的数据: 858
当前系统时间: 16时, 29分, 20秒 消费者进程3把858从缓冲区中取走当前缓冲区已经没有数据
生进程运行结束
D:\c_c++\0S_experiment3\Debug\0S_experiment3.exe(进程 12316)已退出,代码为 0。 要在调试停止时自动关闭控制台,请启用"工具"->"选项"->"调试"->"调试停止时自动关闭控制台"。 按任意键关闭此窗口...
```

实验结果:

成功在 Windows 下使用进程模拟了生产者消费者模型

在 Linux 下的实现:

首先定义缓冲区结构

```
//缓冲区结构
struct mybuffer {
int buffer[BUFFER_SIZE];
int head;
int tail;
int isEmpty;
};
```

然后使用 semget()创建信号量集,其中包含 SEM_FULL,SEM_EMPTY, SEM MUTEX 三个信号量,并使用 semtcl()对信号量进行初始化

```
//创建信号量集,返回信号标识符
int sem_id = semget(SEM_KEY, 3, IPC_CREAT | 0660);
```

```
//初始化信号量集
union semun sem_val;
sem_val.value = BUFFER_SIZE;
//empty初始化为缓冲区长度
semtcl(sem_id, SEM_EMPTY, SETVAL, sem_val);
sem_val.value = 0;
//初始化full为0
semtcl(sem_id, SEM_FULL, SETVAL, sem_val);
sem_val.value = 1;
//初始化mutex为1
semtcl(sem_id, SEM_MUTEX, SETVAL, sem_val);
```

接着使用 shmget()创建共享内存区,改 API 的具体解释如下:

```
int shmget(key_t key, size_t size, int shmflg);
```

key 非 0 整数,为共享内存段命名

size 以字节为单位指定需要共享的内存容量

shmflg 权限标志,它的作用与 open 函数的 mode 参数一样,如果要想在 key 标识的共享内存不存在时,创建它的话,可以与 IPC_CREAT 做或操作。

相关代码如图:

```
//初始化信号量集
union semun sem_val;
sem val.value = BUFFER SIZE;
//empty初始化为缓冲区长度
semtcl(sem_id, SEM_EMPTY, SETVAL, sem_val);
sem_val.value = 0;
//初始化full为0
semtcl(sem_id, SEM_FULL, SETVAL, sem_val);
sem_val.value = 1;
//初始化mutex为1
semtcl(sem_id, SEM_MUTEX, SETVAL, sem_val);
//创建共享内存区
int shm_id = shmget(SHM_KEY, sizeof(struct mybuffer), 0600 | IPC_CREAT);
if (shm_id < 0) {
 //创建失败
 printf("创建共享内存区失败\n");
 exit(1);
```

再使用 shmat()函数将创建的共享内存区连接到父进程的地址空间上,然后初始 化缓冲区。shmat()API 的解释如下:

```
void *shmat(int shm_id, const void *shm_addr, int shmflg);
```

该函数作用是用来启动对共享内存的访问,并把共享内存连接到当前进程的地址空间

参数:

shm_id 由 shmget()函数返回的共享内存标识。

shm_addr 指定共享内存连接到当前进程中的地址位置,通常为空,表示让系统来选择共享内存的地址。

shm flg 一组标志位,通常为 0。

部分相关代码如图:

```
//初始化缓冲区,启动对该共享区的访问,并把它连接到当前进程的地址空间 struct mybuffer* shmaddr = shmat(shm_id, 0, 0); if (shmaddr == (void*)-1) { printf("共享内存区连接失败\n"); _Exit(1); } shmaddr->head = 0; shmaddr->tail = 0; shmaddr->isEmpty = 1;
```

信号量和缓冲区创建到这里就已经完成了,接下来是消费者和生产者进程。 首先源码中的 p 操作和 v 操作部分代码如图:

```
//p 操作

pvoid p(int sem_id, int sem_num) {
    struct sembuf sbf;
    sbf.sem_num = sem_num;
    sbf.sem_flg = 0;
    sbf.sem_op = -1;
    semop(sem_id, &sbf, 1);
}
```

```
//v操作
svoid v(int sem_id, int sem_num) {
struct sembuf sbf;
sbf.sem_num = sem_num;
sbf.sem_flg = 0;
sbf.sem_op = 1;
semop(sem_id, &sbf, 1);
}
```

在生产者进程中,首先使用 shmat()函数将共享内存连接到生产者进程的地址空间上,然后在依次对 SEM_EMPTY 和 SEM_MUTEX 进行 p 操作,随机睡眠一段时间后向缓冲区写入数据

```
//将共享内存区连接到生产者进程的地址空间上
if ((shmaddr = static_cast < struct mybuffer* > ( shmat(shm_id, 0, 0))) == (void*)-1) {
    printf("共享内存连接失败\n");
    exit(1);
}
//写入数据
for (int i = 0; i < PRODUCER_TIMES; i++) {
    p(sem_id, SEM_EMPTY); //p(empty)
    int data = getRandom();
    sleep(data);
    p(sem_id, SEM_MUTEX); //p(mutex)
    shmaddr->buffer[shmaddr->tail] = data;
    shmaddr->tail = (shmaddr->tail + 1) % BUFFER_SIZE;
```

完成操作后对 SEM_FULL 和 SEM_MUTEX 进行 v 操作,并断开共享内存和进程之间的连接

```
v(shm_id, SEM_FULL);//v(full)
v(shm_id, SEM_MUTEX);//v(mutex)

//断开共享内存连接
shmdt(shmaddr);
exit(0);
```

消费者进程与生产者进程基本的操作一致,也是先将共享内存和进程的地址空间进行连接,不过这里是对 SEM_FULL 和 SEM_EMPTY 先后进行 p 操作,随机睡眠一段时间后从缓冲区取出数据,最后再对 SEM_EMPTY 和 SEM_MUTEX 进行 v 操作,然后断开共享内存的连接

```
if ((shmaddr =static_cast<struct mybuffer*> (shmat(shm_id, 0, 0)) )== (void*)-1) {
 printf("共享内存连接失败\n");
 exit(1);
for (int i = 0; i < CUSTOMER_TIMES; i++) {//消费者读取数据
 p(shm_id, SEM_FULL);
  int sleeptime = getRandom();
 sleep(sleeptime);
 p(shm_id, SEM_MUTEX);
  data = shmaddr->buffer[shmaddr->head];
 shmaddr->head = (shmaddr->head + 1) % BUFFER_SIZE;
 shmaddr->isEmpty = (shmaddr->head == shmaddr->tail);
 nowtime = time(NULL);
 printf("当前时间: %02d时%02d分%02d秒\n", localtime(&nowtime)->tm_hour, localtime(&nowtime)->tm_min, localtime(&nowtime)->tm_sec);
 printf("消费者%d 将数据%d从缓冲区取出.\n", num_c, data);
 int bufflength = (shmaddr->tail + BUFFER_SIZE - shmaddr->head) % BUFFER_SIZE;
 if (bufflength == 0)
  printf("当前缓冲区为空! \n\n");
 else[...]
fflush(stdout);
 v(sem_id, SEM_MUTEX); //解锁
 v(sem_id, SEM_EMPTY);
shmdt(shmaddr);
exit(0);
```

最后,在所有的子进程运行结束后,父进程要删除信号量集和共享内存

```
while (wait(0) != -1);
shmdt(shmaddr);
shmctl(shm_id, IPC_RMID, 0);
semctl(sem_id, IPC_RMID, 0);
```

实验运行结果如图:

```
Lx@ubuntu:~/Desktop$ ./os3
当前时间:11时20分12秒
生产者 1 将数据 3 放入缓冲区.
当前缓冲区内的数据:
当前时间:11时20分18秒
生产者 2 将数据 9 放入缓冲区.
当前缓冲区内的数据:
当前时间:11时20分18秒
生产者 1 将数据 6 放入缓冲区.
当前缓冲区内的数据:
当前时间:11时20分20秒
消费者2 将数据3从缓冲区取出.
当前缓冲区内的数据:
9 6
当前时间:11时20分20秒
消费者1 将数据9从缓冲区取出.
当前缓冲区内的数据:
当前时间:11时20分22秒
消费者3 将数据6从缓冲区取出.
当前缓冲区为空!
当前时间:11时20分22秒
生产者 2 将数据 2 放入缓冲区.
当前缓冲区内的数据:
当前时间:11时20分22秒
生产者 2 将数据 0 放入缓冲区.
当前缓冲区内的数据:
2 0
当前时间:11时20分29秒
生产者 1 将数据 9 放入缓冲区.
```

```
当前缓冲区内的数据:
2 0 9
当前时间:11时20分31秒
消费者1 将数据2从缓冲区取出.
当前缓冲区内的数据:
0 9
当前时间:11时20分31秒
消费者2 将数据0从缓冲区取出.
当前缓冲区内的数据:
当前时间:11时20分34秒
生产者 1 将数据 3 放入缓冲区.
当前缓冲区内的数据:
9 3
当前时间:11时20分36秒
生产者 2 将数据 5 放入缓冲区.
当前缓冲区内的数据:
9 3 5
当前时间:11时20分37秒
消费者3 将数据9从缓冲区取出.
当前缓冲区内的数据:
3 5
当前时间:11时20分42秒
消费者1 将数据3从缓冲区取出.
当前缓冲区内的数据:
当前时间:11时20分43秒
生产者 2 将数据 1 放入缓冲区.
当前缓冲区内的数据:
当前时间:11时20分43秒
生产者 1 将数据 6 放入缓冲区.
当前缓冲区内的数据:
5 1 6
```

```
当前时间:11时20分44秒
消费者2 将数据5从缓冲区取出.
当前缓冲区内的数据:
1 6
当前时间:11时20分45秒
消费者1 将数据1从缓冲区取出.
当前缓冲区内的数据:
6
当前时间:11时20分46秒
生产者 2 将数据 2 放入缓冲区.
当前缓冲区内的数据:
6 2
当前时间:11时20分47秒
生产者 1 将数据 2 放入缓冲区.
当前缓冲区内的数据:
6 2 2
当前时间:11时20分49秒
消费者3 将数据6从缓冲区取出.
当前缓冲区内的数据:
2 2
当前时间:11时20分54秒
消费者3 将数据2从缓冲区取出.
当前缓冲区内的数据:
2 2
```

实验结果:

在Linux下成功用线程模拟了生产者消费者模型

五、 实验收获与体会

通过本次实验,我对 Windows 和 Linux 下的进程通信有了更加深入的认识,同时也熟悉了相关 API,共享内存区和信号量的使用。而且在操作实践中,对消

费者生产者这个经典模型有了更加全面的认识,掌握它是如何在不同的操作系统中实际运行的,对课程的理论知识的认识有了更加坚实的实践基础。