
MATLAB|高频信号的小波分析技术要点

- 1. 问题描述
- 2. 技术背景
- 3. 解决方案
 - 3.1 分辨率控制
 - 3.2 图像绘制
 - 3.3 信号降低采样
- 4. 实施示例
 - 4.1 读取数据
 - 4.2 分析参数设置
 - 4.3 低通滤波与重采样
 - 4.4 小波分析
- 5. 常见问题

1. 问题描述

信号处理技术中,对于非平稳信号(频域特征随着时间变化的信号),简单的傅立叶分析无法展示信号频率特征随着时间的变化。故往往采用小波分析技术。由于超声导波的频散特性,研究中往往采用小波分析,参考文献中的示例如下:



2. 技术背景

MATLAB小波分析函数。

3. 解决方案

已知:

- fs , 信号的采样频率 Hz
- s , 信号时程序列

```
% 小波类型设
wavename = 'Morl';
置
                                                                     % 尺度序列的
totalscal = 2048;
长度
                                                                     % 小波的中心
wcf = centfrq(wavename);
频率
cparam = 2*wcf*totalscal;
                                                                     % 为得到合适
的尺度所求出的参数
a = totalscal:-1:0.2;
                                                                     % 得到各个尺
scal = cparam./a;
度,以使转换得到频率序列为等差序列
                                                                    % 得到小波系数
coefs=cwt(s,scal,wavename);
f=scal2frq(scal,wavename,1/fs);
                                                                    % 将尺度转换为
频率
                                                                    % 绘制色谱图
imagesc(t2*1e6,f/100,abs(coefs));
```

3.1 分辨率控制

连续小波变换的基本函数为 cwt ,变换得到小波系数。我们预期的图像纵坐标为频率,故需要 scal2frq 函数将小波系数 转换为频率数值。以上代码设置的参数很多,其中 totalscal 控制频域的分辨率,在计算量允许的情况下,设置为可能的较大数值为宜。

3.2 图像绘制


时频谱中横轴为时间,纵轴为频率,坐标上每一个点还有一个能量强度的数值,因此实际上是三维的数据,但我们一般采用色谱图绘制,而不是三维图像。

3.3 信号降低采样

高频信号的点数一般很大,如笔者的测试数据,点数达到125000,信号频率范围在100~500 kHz,这样的点数规模,一般的pc机器难以完成运算。这种情况下,可以通过重采样,压缩信号点数,以便小波分析处理,如 http://www.jianshu.com/p/921a09c88429。


4. 实施示例

4.1 读取数据



4.2 分析参数设置


分析参数采用对话框输入:




- 500、700为低通滤波器参数,为了滤除高频噪音;
- 设置色谱图的频率范围[0 600] kHz 原始的采样频率为62500 kHz,降采样10倍后为62500 kHz,故直接分析后的色谱图范围在[0 6250] kHz,这个范围远大于实际信号的频率500 kHz,故需设置最终显示的频率范围。

4.3 低通滤波与重采样


• 低诵滤波



重采样



4.4 小波分析



5. **常见问题**

本文的程序下载见: https://git.coding.net/frank0449/matlab.git



本文用时 30 m