1.引言

计算机网络中的带宽、交换结点中的缓存和处理机等,都是网络的资源。在某段时间,若对网 络中某一资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分,网络的性能就会变坏。这种情况就叫 做拥塞。

拥塞控制就是防止过多的数据注入网络中,这样可以使网络中的路由器或链路不致过载。 拥塞 控制是一个全局性的过程,和流量控制不同,流量控制指点对点通信量的控制。

发送方维持一个叫做**拥塞窗口cwnd(congestion window)**的状态变量。拥塞窗口的大小取

cwnd = 1

说由小到大逐渐增加拥塞窗口的大小。

2.慢开始与拥塞避免

决于网络的拥塞程度,并且动态地在变化。发送方让自己的发送窗口等于拥塞窗口,另外考虑 到接受方的接收能力,发送窗口可能小于拥塞窗口。 慢开始算法的思路就是,不要一开始就发送大量的数据,先探测一下网络的拥塞程度,也就是

这里用报文段的个数的拥塞窗口大小举例说明慢开始算法,实时拥塞窗口大小是以字节为单位


的。如下图:

发送方

发送 M.

接收方

轮次1



当然收到单个确认但此确认多个数据报的时候就加相应的数值。所以一次传输轮次之后拥塞窗

为了防止cwnd增长过大引起网络拥塞,还需设置一个慢开始门限ssthresh状态变量。ssthresh 的用法如下:

口就加倍。这就是乘法增长,和后面的拥塞避免算法的加法增长比较。

当cwnd<ssthresh时,使用慢开始算法。 当cwnd>ssthresh时, 改用拥塞避免算法。

当cwnd=ssthresh时,慢开始与拥塞避免算法任意。


拥塞避免算法让拥塞窗口缓慢增长,即每经过一个往返时间RTT就把发送方的拥塞窗口cwnd加 1、而不是加倍。这样拥塞窗口按线性规律缓慢增长。

24

无论是在**慢开始阶段**还是在**拥塞避免阶段**,只要发送方判断网络出现拥塞(其根据就是没有收 到确认,虽然没有收到确认可能是其他原因的分组丢失,但是因为无法判定,所以都当做拥塞

1, 执行慢开始算法。如下图: 拥塞窗口 cwnd 网络拥塞

来处理),就把慢开始门限设置为出现拥塞时的发送窗口大小的一半。然后把拥塞窗口设置为



立即重传 M₃

接收方

收到3个重复的确认 执行快重传算法

TCP Reno 版本

TCP Tahoe 版本

(已废弃不用)

拥塞避免

"加法增力

重复确认 M₂

有报文段没有到达对方) 而不要等到自己发送数据时捎带确认。快重传算法规定、发送方只要 一连收到三个重复确认就应当立即重传对方尚未收到的报文段,而不必继续等待设置的重传计 时器时间到期。如下图:

发送方

发送 M

发送 M7

快重传要求接收方在收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认(为的是使发送方及早知道

对 M₂ 的重复确认

立即重传 M₃

拥塞窗口 cwnd

24

20

8

ssthresh 的初始值 ——16

新的 ssthresh 值 ——12

4.随机早期检测RED

该算法要点如下:

制。

 p_{max}


0

拥塞避免、

"加法增大"

3.快重传和快恢复

确认M 发送 M。 确认 M₂ 发送 Ma 发送 M。 重复确认 M₂ 发送 Ms 重复确认 M₂ 发送 M6 收到三个连续的



慢开始 慢开始 传输轮次 2 4 8 14 0 6 10 12 16 18 20 22 图 5-27 从连续收到三个重复的确认转入拥塞避免 net/sicofield

以上的拥塞避免算法并没有和网络层联系起来,实际上网络层的策略对拥塞避免算法影响最大

的就是路由器的丢弃策略。在简单的情况下路由器通常按照先进先出的策略处理到来的分组。

当路由器的缓存装不下分组的时候就丢弃到来的分组,这叫做尾部丢弃策略。这样就会导致分

组丢失,发送方认为网络产生拥塞。更为严重的是网络中存在很多的TCP连接,这些连接中的

报文段通常是复用路由路径。若发生路由器的尾部丢弃,可能影响到很多条TCP连接、结果就

是这许多的TCP连接在同一时间进入慢开始状态。这在术语中称为全局同步。全局同步会使得

为避免发生网路中的全局同步现象,路由器采用随机早期检测(RED:randomearly detection)。

使路由器的队列维持两个参数,即队列长队最小门限min和最大门限max,每当一个分组到达

网络的通信量突然下降很多,而在网络恢复正常之后,其通信量又突然增大很多。

的时候, RED就计算平均队列长度。然后分情况对待到来的分组:

③平均队列长度大于最大门限——丢弃新到达的分组。

← 丢弃 →

快恢复

'乘法减小

①平均队列长度小于最小门限——把新到达的分组放入队列排队。 ②平均队列长度在最小门限与最大门限之间——则按照某一概率将分组丢弃。

→ 排队 →

平均队列长度 L_{**}

以概率 p 丢弃 -

从队首发送 分组到达[最小门限 TH_{min} 最大门限 THmin 图 5-28 RED 把路由器的到达队列划分成为三个区域。1d

以概率p随机丢弃分组,让拥塞控制只在个别的TCP连接上执行,因而避免全局性的拥塞控

长度采用加权平均的方法计算平均队列长度,这和往返时间(RTT)的计算策略是一样的。 分组丢弃概率 p 1.0

RED的关键就是选择三个参数最小门限、最大门限、丢弃概率和计算平均队列长度。平均队列

最大门限 TH_{max} 最小门限 TH_{min} 图 5-29 分组丢弃概率 p 与两个门限值 TH man 和 TH max 的关系 1d

平均队列长度 Lav

队列长度 瞬时队列长度 平均队列长度 时间

图 5-30 瞬时队列长度和平均队列长度的区别 ield