### VLAN 及 Trunk 简介

#### **VLAN**

虚拟局域网 VLAN (Virtual Local Area Network) 是一组逻辑上的设备和用户,这些设备和用户并不受物理位置的限制,可以根据功能、部门以及应用等因素将它们组织起来,相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样,由此得名虚拟局域网。




图 1

VLAN 工作在 OSI 的第 2 层,一个 VLAN 就是一个广播域, VLAN 之间的通信是通过第 3 层的路由器来完成的。如图 1 所示,在物理上存在网络 4 个不同的网络,处在同一个网络中的三台机器可以通讯,但不在同一个网络中的机器无法通讯。为了打破物理网络的限制,使得不同网段的机器可以按需通讯,这时,配置 VLAN 就是一个省时省力的方案。

VLAN 有以下优点:

- (1) 控制网络的广播问题:每一个VLAN是一个广播域,一个VLAN上的广播不会扩散到另一VLAN:
- (2) 简化网络管理: 当VLAN中的用户位置移动时,网络管理员只需设置几条命令即可;
- (3) 提高网络的安全性: VLAN 能控制广播; VLAN 之间不能直接通信。

VLAN在交换机上的实现方式,大致可以分为以下几类:

- (1) 基于端口的VLAN: 这是最常见的一种划分方式,应用也最广泛和最有效。只需要把端口和VLAN建立一个对应关系。比如端口1对应的是VLAN1,端口2对应的是VLAN2等。
- (2) 基于 MAC 地址的 VLAN:每一张网卡都对应一个 MAC 地址,交换机根据节点的 MAC 地址,决定将其放置于哪个 VLAN 中。
- (3) 基于网络层协议划分 VLAN
- (4) 基于IP组播划分VLAN
- (5) 按策略划分VLAN
- (6) 按用户定义、非用户授权划分VLAN

#### Trunk

VLAN Trunk 称为虚拟局域网中继技术,**主要是解决连接在不同 交换机上的相同VLAN中的主机的互通问题**。Trunk 技术使得在一条

物理线路上可以传送多个VLAN 的信息,从属于某一个VLAN (例如 VLAN3)的交换机端口发送数据,在Trunk 链路上进行传输前,会 加上一个标记,表明该数据是VLAN3 的; 到了对方交换机,交换机 会把该标记去掉,只发送到属于VLAN3 的端口上。


# 实验二: VLAN 划分及 Trunk 配置

## 1. 实验目的:

通过本实验,学生可以掌握如下技能:

- (1) 熟悉 VLAN 的划分。
- (2) 把交换机接口划分到特定的 VLAN。
- (3) 配置交换机接口的 Trunk。

## 2. 实验拓扑



实验二 拓扑图

### 3. 实验步骤

- (1)分别配置 PCO, PC1, PC2, PC3 的 IP 地址(思考一下,需要配置网关吗?为什么),并测试各 PC之间的连通性。(默认时,交换机所有接口被划分到 VLAN1,所以各 PC之间应该可以互相 ping 通)
- (2)参照实验一完成交换机 Switch0 和 Switch1 的初始配置(如重命名,关闭域名查找,设置会话时间等)。
- (3)分别在 SO 上创建 VLAN2 和 VLAN3,并将 FaO/1 接口划分到 VLAN2, FaO/2 划分到 VLAN3。特权模式下使用 show vlan 可以 查看 VLAN 信息。
- S0(config)#vlan 2
- S0 (config-vlan) #name vlan2
- S0 (config-vlan) #vlan 3
- S0(config-vlan) #name vlan3
- S0 (config-vlan) #int f0/1
- S0 (config-if) #switchport mode access
- S0(config-if) #switchport access vlan 2
- S0(config-vlan)#int f0/2
- S0(config-if) #switchport mode access
- S0(config-if) #switchport access vlan 3
- S0 (config-if) #exit
  - (4) 参照步骤 3, 分别在 S1 上创建 VLAN2 和 VLAN3, 并将 Fa0/1

接口划分到 VLAN2, Fa0/2 划分到 VLAN3

(5) 再测试 PC0 和其他 PC 之间的连通性。

PCO>ping 192.168.12.2 (不通, PCO 和 PC1 属于不同 VLAN)
PCO>ping 192.168.12.3 (不通, PCO 和 PC2 属于 VLAN2,但
跨越了交换机,需配置 Trunk 才能 ping 通)

PC0>ping 192.168.12.4 (不通, PC0 和 PC3 属于不同 VLAN)

(6) 在 SO 和 S1 上配置 Trunk。

#### S0 (config) #int f0/3

#### S0(config-if)#switchport mode trunk

S0(config-if)#switchport trunk encanpsulation dot1q(有些交换机默认封装 801.Q,则无需再配置此命令,cisco模拟器此命令不需配置)

(7) 测试 PC0 和其他 PC 之间的连通性。

PCO>ping 192.168.12.2 (不通, PCO 和 PC1 属于不同 VLAN)
PCO>ping 192.168.12.3 (通, PCO 和 PC2 属于 VLAN2, 跨越
不同交换机,已配置 Trunk,能 ping 通)

PCO>ping 192.168.12.4 (不通, PCO和 PC3属于不同 VLAN)

(8) 再测试一下 PC1 和其他 PC 之间的连通性。

思考: PC3 和那台 PC 可以相互 ping 通?

## 练习:

根据下面的拓扑结构,完成拓扑连接,并自行安排设备的 IP 地址,根据图上 VLAN 的划分,完成 VLAN 的配置,实现相同 PC5、PC10 相通, PC6、PC8 相通, PC7、PC9 相通。

