3 Mycat分库分表

3.0 准备

1. 准备两个数据库服务

dhost1: 192.168.100.218

dhost2: localhost

2. 在dhost2服务创建两个数据库

```
CREATE DATABASE db1 CHARACTER SET 'utf8';

CREATE DATABASE db2 CHARACTER SET 'utf8';
```

3. 配置好dataHost dataNode

```
<mycat:schema xmlns:mycat="http://io.mycat/">
    <!-- 注意:里面的元素一定要按 schema 、dataNode 、 dataHost的顺序配置 -->
    <schema name="mydb1" checkSQLschema="true" sqlMaxLimit="100"</pre>
dataNode="dn2">
    </schema>
    <dataNode name="dn1" dataHost="dhost1" database="orders" />
    <dataNode name="dn2" dataHost="dhost2" database="db1" />
    <dataNode name="dn3" dataHost="dhost2" database="db2" />
    <dataHost name="dhost1" maxCon="1000" minCon="10" balance="1"</pre>
writeType="0" dbType="mysq1" dbDriver="native">
        <heartbeat>select user()</heartbeat>
        <writeHost host="myhostM1" url="192.168.100.218:3306"</pre>
user="mike" password="Mike666!">
        </writeHost>
    </dataHost>
    <dataHost name="dhost2" maxCon="1000" minCon="10" balance="1"</pre>
        writeType="0" dbType="mysq1" dbDriver="native">
        <heartbeat>select user()</heartbeat>
```

3.1 表分类

分片表

分片表,是指那些有很大数据,需要切分到多个数据库的表,这样每个分片都有一部分数据, 所有分片构成了完整的数据。

非分片表

一个数据库中并不是所有的表都很大,某些表是可以不用进行切分的,非分片是相对分片表来说的,就是那些不需要进行数据切分的表。

示例

商家表,数据量500万内。

```
CREATE TABLE t_shops(
   id bigint PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   name varchar(100) not null
);
```

```
INSERT INTO t_shops(name) values('mike001');
```

ER表

Mycat 中的ER 表是基于E-R 关系的数据分片策略,子表的记录与所关联的父表记录存放在同一个数据分片上,保证数据Join 不会跨库操作。

ER分片是解决跨分片数据join 的一种很好的思路,也是数据切分规划的一条重要规则。

全局表

一个真实的业务系统中,往往存在大量的类似字典表的表,这些表基本上很少变动。

问题:业务表往往需要和字典表Join查询,当业务表因为规模而进行分片以后,业务表与字典表之间的关联跨库了。

解决:Mycat中通过表冗余来解决这类表的join,即它的定义中指定的dataNode上都有一份该表的拷贝。(将字典表或者符合字典表特性的表定义为全局表。)

示例:

省份表 t_province, 在各数据节点所在库上分别创建全局表:

```
CREATE TABLE t_province(
     id INT PRIMARY KEY,
   name varchar(100) not null
);
```

重启mycat服务

插入数据看看

```
INSERT INTO t_province(id,name) values(1001,'浙江');
INSERT INTO t_province(id,name) values(1002,'江苏');
INSERT INTO t_province(id,name) values(1003,'上海');
INSERT INTO t_province(id,name) values(1004,'广东');
```

两个数据节点库上都同时写入了该数据。

3.2 分片规则配置

分表规则定义

在conf/rule.xml中定义分片规则:

tableRule标签说明:

- name 属性指定唯一的名字,用于标识不同的表规则。
- 内嵌的rule 标签则指定对物理表中的哪一列进行拆分和使用什么路由算法。
 - o columns 内指定要拆分的列名字。
 - 。 algorithm 使用function 标签中的name 属性。连接表规则和具体路由算法。当然, 多个表规则可以连接到同一个路由算法上。table 标签内使用。让逻辑表使用这个规则 进行分片。

function标签说明:

- name 指定算法的名字。
- class 制定路由算法具体的类名字。
- property 为具体算法需要用到的一些属性。

3.3 分表分库原则

分表分库原则

分表分库虽然能解决大表对数据库系统的压力,但它并不是万能的,也有一些不利之处,因此**首要问题是分不分库,分哪些库,什么规则分,分多少分片**。

- 原则一:能不分就不分,1000万以内的表,不建议分片,通过合适的索引,读写分离等方式,可以很好的解决性能问题。
- 原则二:分片数量尽量少,分片尽量均匀分布在多个DataHost上,因为一个查询SQL跨分片越多,则总体性能越差,虽然要好于所有数据在一个分片的结果,只在必要的时候进行扩容,增加分片数量。
- 原则三:分片规则需要慎重选择,分片规则的选择,需要考虑数据的增长模式,数据的访问模式,分片关联性问题,以及分片扩容问题,最常用的分片策略为范围分片,枚举分片,一致性Hash分片,这几种分片都有利于扩容。
- 原则四:尽量不要在一个事务中的SQL 跨越多个分片,分布式事务一直是个不好处理的问题。
- 原则五:查询条件尽量优化,尽量避免Select*的方式,大量数据结果集下,会消耗大量 带宽和CPU资源,查询尽量避免返回大量结果集,并且尽量为频繁使用的查询语句建立索引。

这里特别强调一下分片规则的选择问题,如果某个表的数据有明显的时间特征,比如订单、交易记录等,则他们通常比较合适用时间范围分片,因为具有时效性的数据,我们往往关注其近期的数据,查询条件中往往带有时间字段进行过滤,比较好的方案是,当前活跃的数据,采用跨度比较短的时间段进行分片,而历史性的数据,则采用比较长的跨度存储。

总体上来说,分片的选择是取决于最频繁的查询SQL的条件,因为不带任何Where 语句的查询 SQL,会便利所有的分片,性能相对最差,因此这种SQL 越多,对系统的影响越大,所以我们要尽量避免这种SQL的产生。

SQL统计分析

如何准确统计和分析当前系统中最频繁的SQL 呢?有几个简单做法:

- 采用特殊的IDBC 驱动程序, 拦截所有业务SQL, 并写程序进行分析
- 采用Mycat 的SQL 拦截器机制,写一个插件,拦截所欲SQL,并进行统计分析

• 打开MySQL 日志,分析统计所有SQL。

找出每个表最频繁的SQL,分析其查询条件,以及相互的关系,并结合ER 图,就能比较准确的选择每个表的分片策略。

库内分表说明

对于大家经常提起的同库内分表的问题,这里做一些分析和说明,同库内分表,仅仅是单纯的解决了单一表数据过大的问题,由于没有把表的数据分布到不同的机器上,因此对于减轻 MySQL 服务器的压力来说,并没有太大的作用,大家还是竞争同一个物理机上的IO、CPU、网络。

此外,库内分表的时候,要修改用户程序发出的SQL,可以想象一下A、B两个表各自分片5个分表情况下的Join SQL会有多么的反人类。这种复杂的SQL对于DBA调优来说,也是个很大的问题。因此,Mycat和一些主流的数据库中间件,都不支持库内分表,但由于MySQL本身对此有解决方案,所以可以与Mycat的分库结合,做到最佳效果,下面是MySQL的分表方案:

- MySQL 分区;
- MERGE 表 (MERGE 存储引擎)。

通俗地讲MySQL 分区是将一大表,根据条件分割成若干个小表。mysql5.1 开始支持数据表分区了。如:某用户表的记录超过了600 万条,那么就可以根据入库日期将表分区,也可以根据所在地将表分区。当然也可根据其他的条件分区。

MySQL 分区支持的分区规则有以下几种:

- RANGE 分区:基于属于一个给定连续区间的列值,把多行分配给分区。
- LIST 分区: 类似于按RANGE 分区,区别在于LIST 分区是基于列值匹配一个离散值集合中的某个值来进行选择。
- HASH 分区:基于用户定义的表达式的返回值来进行选择的分区,该表达式使用将要插入 到表中的这些行的列值进行计算。这个函数可以包含MySQL 中有效的、产生非负整数值的 任何表达式。
- KEY 分区:类似于按HASH 分区,区别在于KEY 分区只支持计算一列或多列,且MySQL 服务器提供其自身的哈希函数。必须有一列或多列包含整数值。

在Mysql 数据库中, Merge 表有点类似于视图, mysql 的merge 引擎类型允许你把许多结构相同的表合并为一个表。之后, 你可以执行查询, 从多个表返回的结果就像从一个表返回的结果一样。每一个合并的表必须有完全相同表的定义和结构, 但是只支持MyISAM 引擎。

Mysql Merge 表的优点:

- 分离静态的和动态的数据;
- 利用结构接近的的数据来优化查询;

- 查询时可以访问更少的数据;
- 更容易维护大数据集。

在数据量、查询量较大的情况下,不要试图使用Merge 表来达到类似于Oracle 的表分区的功能,会很影响性能。我的感觉是和union 几乎等价。

Mycat 建议的方案是Mycat 分库+MySQL 分区,此方案具有以下优势:

- 充分结合分布式的并行能力和MySQL 分区表的优化;
- 可以灵活的控制表的数据规模;
- 可以两个维度对表进行分片, MyCAT 一个维度分库, MySQL 一个维度分区。

3.4 数据拆分原则

- 1. 达到一定数量级才拆分(800万)
- 2. 不到800 万但跟大表(超800万的表)有关联查询的表也要拆分,在此称为大表关联表
- 3. 大表关联表如何拆:小于100 万的使用全局表;大于100 万小于800 万跟大表使用同样的拆分策略;无法跟大表使用相同规则的,可以考虑从java 代码上分步骤查询,不用关联查询,或者破例使用全局表。
- 4. 破例的全局表:如item_sku 表250 万,跟大表关联了,又无法跟大表使用相同拆分策略,也做成了全局表。破例的全局表必须满足的条件:没有太激烈的并发update,如多线程同时update 同一条id=1 的记录。虽有多线程update,但不是操作同一行记录的不在此列。多线程update 全局表的同一行记录会死锁。批量insert没问题。
- 5. 拆分字段是不可修改的
- 6. 拆分字段只能是一个字段,如果想按照两个字段拆分,必须新建一个冗余字段,冗余字段的值使用两个字段的值拼接而成(如大区+年月拼成zone_yyyymm 字段)。
- 7. 拆分算法的选择和合理性评判:按照选定的算法拆分后每个库中单表不得超过800万
- 8. 能不拆的就尽量不拆。如果某个表不跟其他表关联查询,数据量又少,直接不拆分,使用单库即可。

3.5 DataNode 的分布问题

DataNode 代表MySQL 数据库上的一个Database,因此一个分片表的DataNode 的分布可能有以下几种:

- 都在一个DataHost 上
- 在几个DataHost 上,但有连续性,比如dn1 到dn5 在Server1 上,dn6 到dn10 在
 Server2 上,依次类推
- 在几个DataHost 上,但均匀分布,比如dn1,dn2,d3分别在Server1,Server2,Server3上, dn4到dn5又重复如此

一般情况下,不建议第一种,二对于范围分片来说,在大多数情况下,最后一种情况最理想,因为当一个表的数据均匀分布在几个物理机上的时候,跨分片查询或者随机查询,都是到不同的机器上去执行,并行度最高,IO竞争也最小,因此性能最好。

当我们有几十个表都分片的情况下,怎样设计DataNode 的分布问题,就成了一个难题,解决此难题的最好方式是试运行一段时间,统计观察每个DataNode 上的SQL 执行情况,看是否有严重不均匀的现象产生,然后根据统计结果,重新映射DataNode 到DataHost 的关系。

Mycat 1.4 增加了distribute 函数,可以用于Table 的dataNode 属性上,表示将这些dataNode 在该Table 的分片规则里的引用顺序重新安排,使得他们能均匀分布到几个DataHost 上:

其中dn1xxx与dn2xxxx是分别定义在DataHost1上与DataHost2上的377个分片

3.6 Mycat内置的常用分片规则

1分片枚举(列表分片)

通过在配置文件中配置可能的枚举id,自己配置分片,本规则适用于特定的场景,比如有些业务需要按照省份或区县来做保存,而全国省份区县固定的,这类业务使用本条规则,配置如下:

function分片函数中配置说明:

- 算法实现类为: io.mycat.route.function.PartitionByFileMap
- mapFile 标识配置文件名称;
- type 默认值为0,0表示Integer,非零表示String;
- defaultNode defaultNode 默认节点:小于0 表示不设置默认节点,大于等于0 表示设置默认节点为第几个数据节点。

默认节点的作用:枚举分片时,如果碰到不识别的枚举值,就让它路由到默认节点如果不配置默认节点(defaultNode 值小于0表示不配置默认节点),碰到不识别的枚举值就会报错。

```
like this:can't find datanode for sharding column:column_name val:ffffffff
```

• sharding-by-enum.txt 放置在conf/下,配置内容示例:

```
10000=0 #字段值为10000的放到0号数据节点
10010=1
```

示例

客户表t customer

```
CREATE TABLE t_customer(
     id BIGINT PRIMARY KEY,
     name varchar(100) not null,
     province int not null
);
```

按省份进行数据分片,表配置:

分片规则配置 rule.xml:

sharding-by-province.txt文件中枚举分片

```
1001=0
1002=1
1003=2
1004=0
```

测试:插入数据

```
insert into t_customer(name,province) values('mike01',1001);
insert into t_customer(name,province) values('mike02',1002);
insert into t_customer(name,province) values('mike03',1003);
insert into t_customer(name,province) values('mike04',1004);
insert into t_customer(name,province) values('mike05',1005);
```

2 范围分片

此分片适用于,提前规划好分片字段某个范围属于哪个分片

配置说明:

- mapFile 代表配置文件路径
- defaultNode 超过范围后的默认节点。

所有的节点配置都是从0开始,及0代表节点1。

mapFile中的定义规则:

```
start <= range <= end.
range start-end=data node index
K=1000,M=10000.</pre>
```

配置示例:

```
0-500M=0
500M-1000M=1
1000M-1500M=2
```

或

```
0-10000000=0
10000001-20000000=1
```

示例

在mycat中定义分片表:

company-range-partition.txt中分片定义:

```
0-10=0

11-50=1

51-100=2

101-1000=0

1001-9999=1

10000-9999999=2
```

创建表

```
CREATE TABLE t_company(
     id BIGINT PRIMARY KEY,
    name varchar(100) not null,
    members int not null
);
```

测试:

```
INSERT INTO t_company(name,members) VALUES('company01',10);
INSERT INTO t_company(name,members) VALUES('company01',20);
INSERT INTO t_company(name,members) VALUES('company01',200);
```

3 按日期范围分片

此规则为按日期段讲行分片。

配置说明:

• columns: 标识将要分片的表字段

algorithm:分片函数dateFormat:日期格式sBeginDate:开始日期sEndDate:结束日期

• sPartionDay:分区天数,即默认从开始日期算起,分隔10天一个分区

sBeginDate,sEndDate配置情况说明:

• sBeginDate,sEndDate 都有指定

此时表的dataNode 数量的>=这个时间段算出的分片数,否则启动时会异常:

如果配置了sEndDate 则代表数据达到了这个日期的分片后循环从开始分片插入。

• 没有指定 sEndDate 的情况

数据分片将依次存储到dataNode上,数据分片随时间增长,所需的dataNode数也随之增长,当超出了为该表配置的dataNode数时,将得到如下异常信息:

```
[SQL]
INSERT INTO t_order(order_time,customer_id,order_amount) VALUES ('2019-
02-05',1001,203);
[Err] 1064 - Can't find a valid data node for specified node index
:T_ORDER -> ORDER_TIME -> 2019-02-05 -> Index : 3
```

示例

```
CREATE TABLE t_order (
          order_id          BIGINT PRIMARY KEY,
          order_time          DATETIME,
          customer_id          BIGINT,
          order_amount     DECIMAL(8,2)
);
```

```
INSERT INTO t_order(order_time,customer_id,order_amount) VALUES ('2019-01-
05',1001,201);
INSERT INTO t_order(order_time,customer_id,order_amount) VALUES ('2019-01-
25',1001,202);
INSERT INTO t_order(order_time,customer_id,order_amount) VALUES ('2019-02-
15',1001,203);
INSERT INTO t_order(order_time,customer_id,order_amount) VALUES ('2019-03-
15',1001,203);
```

请去看数据的分布!

4 自然月分片

按月份列分区,每个自然月一个分片。

配置说明:

• columns:分片字段,字符串类型

• dateFormat : 日期字符串格式,默认为yyyy-MM-dd

sBeginDate: 开始日期, 无默认值sEndDate: 结束日期, 无默认值

• 节点从0 开始分片

使用场景:

场景1:默认设置(不指定sBeginDate、sEndDate)

节点数量必须是12个,对应1月~12月

- "2017-01-01" = 节点0
- "2018-01-01" = 节点0
- "2018-05-01" = 节点4
- "2019-12-01" = 节点11

场景2:仅指定sBeginDate

sBeginDate = "2017-01-01" 该配置表示"2017-01 月"是第0 个节点,从该时间按月递增,无最大节点

- "2014-01-01" = 未找到节点
- "2017-01-01" = 节点0
- "2017-12-01" = 节点11
- "2018-01-01" = 节点12
- "2018-12-01" = 节点23

场景3: 指定sBeginDate=1月、sEndDate=12月

sBeginDate = "2015-01-01" sEndDate = "2015-12-01" 该配置可看成与场景1 一致。

- "2014-01-01" = 节点0
- "2014-02-01" = 节点1
- "2015-02-01" = 节点1
- "2017-01-01" = 节点0
- "2017-12-01" = 节点11
- "2018-12-01" = 节点11

场景4:

sBeginDate = "2015-01-01"sEndDate = "2015-03-01" 该配置表示只有3 个节点;很难与月份对应上;平均分散到3 个节点上

5 取模

此规则为对分片字段进行十进制运算,来分片数据。

配置说明:

• count 指明dataNode 的数量,是求模的基数

此种在批量插入时可能存在批量插入单事务插入多数据分片,增大事务一致性难度。

6 取模范围分片

此种规则是取模运算与范围约束的结合,主要为了后续数据迁移做准备,即可以自主决定取模后数据的节点分布。

partition-pattern.txt

```
1-32=0 #余数为1-32的放到数据节点0上

33-64=1

65-96=2

97-128=3

129-160=4

161-192=5

193-224=6

225-256=7

0-0=7
```

配置说明:

- patternValue 即求模基数
- defaoultNode 默认节点,如果配置了默认节点,如果id 非数据,则会分配在 defaoultNode 默认节点
- mapFile 指定余数范围分片配置文件

7二进制取模范围分片

本条规则类似于十进制的求模范围分片,区别在于是二进制的操作,是分片列值的二进制低10位&111111111。 此算法的优点在于如果按照10进制取模运算,在连续插入1-10时候1-10会被分到1-10个分片,增大了插入的事务控制难度,而此算法根据二进制则可能会分到连续的分片,减少插入事务控制难度。

二进制低10&111111111 的结果是 0-1023 一共是1024个值,按范围分成多个连续的片(最大1024个片)

配置说明:

- partitionCount 分片个数列表。
- partitionLength 分片范围列表

分区长度:默认为最大2^n=1024,即最大支持1024分区

约束:

- count, length 两个数组的长度必须是一致的。
- 1024 = sum((count[i] * length[i])), count 和length 两个向量的点积恒等于1024

用法例子:

如果需要平均分配设置:平均分为4分片, partitionCount*partitionLength=1024

8 范围取模分片

先进行范围分片计算出分片组,组内再求模。

优点可以避免扩容时的数据迁移,又可以一定程度上避免范围分片的热点问题。综合了范围分片和求模分片的优点,分片组内使用求模可以保证组内数据比较均匀,分片组之间是范围分片可以兼顾范围查询。

最好事先规划好分片的数量,数据扩容时按分片组扩容,则原有分片组的数据不需要迁移。由于分片组内数据比较均匀,所以分片组内可以避免热点数据问题。

配置说明:

- mapFile 配置文件路径
- defaultNode 超过范围后的默认节点顺序号,节点从0开始。

partition-range-mod.txt 以下配置一个范围代表一个分片组,=号后面的数字代表该分片组所拥有的分片的数量。

```
0-200M=5 //代表有5个分片节点
200M1-400M=1
400M1-600M=4
600M1-800M=4
800M1-1000M=6
```

9一致性hash

一致性hash 算法有效解决了分布式数据的扩容问题。

```
<!-- 要分片的数据库节点数量,必须指定,否则没法分片-->
<property name="count">2</property>
<!-- 一个实际的数据库节点被映射为多少个虚拟节点,默认是160 -->
<property name="virtualBucketTimes">160</property>
<!--
<pre>
```

10 应用指定

此规则是在运行阶段有应用自主决定路由到那个分片。

配置说明:

此方法为直接根据字符子串(必须是数字)计算分区号(由应用传递参数,显式指定分区号)。 例如id=05-100000002 在此配置中代表根据id 中从startIndex=0,开始,截取siz=2 位数字即05,05 就是获取的分区,如果没传 默认分配到defaultPartition

11 截取字符ASCII求和求模范围分片

此种规则类似于取模范围约束,只是计算的数值是取前几个字符的ASCII值和,再取模,再对余数范围分片。

partition-pattern.tx

range start-end =data node index

```
#ASCII
#8-57=0-9 阿拉伯数字
#64、65-90=@、A-Z
#97-122=a-Z
1-4=0 # 余数1-4的放到0号数据节点
5-8=1
9-12=2
13-16=3
17-20=4
21-24=5
25-28=6
29-32=7
0-0=7
```

配置说明:

- patternValue 即求模基数,
- prefixLength ASCII 截取的位数,求这几位字符的ASCII码值的和,再求余patternValue

• mapFile 配置文件路径,配置文件中配置余数范围分片规则。

3.7 主键值生成

在实现分库分表的情况下,数据库自增主键已无法保证自增主键的全局唯一。

```
CREATE TABLE t_customer(
   id BIGINT PRIMARY KEY,
   name varchar(100) not null,
   province int not null
);
```

为此,MyCat 提供了全局sequence,并且提供了包含本地配置和数据库配置等多种实现方式。

1 本地文件方式

原理:此方式MyCAT 将sequence 配置到文件中,当使用到sequence 中的配置后,MyCAT 会更新 conf中的sequence_conf.properties 文件中sequence 当前的值。

配置方式:

1、在sequence_conf.properties 文件中做如下配置:

```
GLOBAL.HISIDS=
GLOBAL.MINID=1001
GLOBAL.MAXID=1000000000
GLOBAL.CURID=1000
```

其中HISIDS 表示使用过的历史分段(一般无特殊需要可不配置), MINID 表示最小ID 值, MAXID 表示最大 ID 值, CURID 表示当前ID 值。

2、server.xml 中配置:

```
<system>roperty name="sequnceHandlerType">0property></system>
```

注: sequnceHandlerType 需要配置为0,表示使用本地文件方式。

使用示例:

```
insert into table1(id,name) values(next value for MYCATSEQ_GLOBAL, 'test');
```

缺点:当MyCAT 重新发布后,配置文件中的sequence 会恢复到初始值。 优点:本地加载,读取速度较快。

为表配置主键自增值的序列:

规则:在sequence conf.properties中配置以表名为名的序列

```
T_COMPANY.CURID=501
T_COMPANY.MINID=1
T_COMPANY.MAXID=100000000
```

就可以使用了。

```
INSERT INTO t_company(name, members) VALUES('company06',200);
select * from t_company;
```

2数据库方式

原理

在数据库中建立一张表,存放sequence 名称(name), sequence 当前值(current_value), 步长(increment int类型,每次读取多少个sequence)等信息;

Sequence 获取步骤:

- 1. 当初次使用该sequence 时,根据传入的sequence 名称,从数据库这张表中读取 current_value,和 increment 到MyCat 中,并将数据库中的current_value 设置为原 current_value 值+increment 值。
- 2. MyCat 将读取到current_value+increment 作为本次要使用的sequence 值,下次使用时,自动加1,当 使用increment 次后,执行步骤1)相同的操作。

MyCat 负责维护这张表,用到哪些sequence,只需要在这张表中插入一条记录即可。若某次读取的 sequence 没有用完,系统就停掉了,则这次读取的sequence 剩余值不会再使用。

配置方式:

server.xml 配置:

```
<system>property name="sequnceHandlerType">1property></system>
```

注:sequnceHandlerType 需要配置为1,表示使用数据库方式生成sequence。

数据库配置:

1) 创建MYCAT_SEQUENCE 表

```
-- 创建存放sequence 的表
DROP TABLE IF EXISTS MYCAT_SEQUENCE;
-- name sequence 名称
-- current_value 当前value
-- increment 增长步长! 可理解为mycat 在数据库中一次读取多少个sequence. 当这些用完后,
下次再从数
据库中读取。
CREATE TABLE MYCAT_SEQUENCE (
   name VARCHAR(50) NOT NULL,
   current_value INT NOT NULL,
   increment INT NOT NULL DEFAULT 100,
   PRIMARY KEY(name));
-- 插入一条sequence
INSERT INTO MYCAT_SEQUENCE(name,current_value,increment) VALUES ('GLOBAL',
100000,
100);
```

2) 创建相关function

```
-- 获取sequence当前值(返回当前值,增量)的函数
DROP FUNCTION IF EXISTS mycat_seq_currval;

CREATE FUNCTION mycat_seq_currval(seq_name VARCHAR(50))
RETURNS varchar(64)
```

```
BEGIN
       DECLARE retval VARCHAR(64);
       SET retval='-99999999, null';
       SELECT concat(CAST(current_value AS CHAR),',',CAST(increment AS
CHAR)) INTO retval
       FROM MYCAT_SEQUENCE
       WHERE name = seq_name;
       RETURN retval;
END;
-- 设置sequence 值的函数
DROP FUNCTION IF EXISTS mycat_seq_setval;
CREATE FUNCTION mycat_seg_setval(seg_name VARCHAR(50), value INTEGER)
RETURNS varchar(64)
BEGIN
       UPDATE MYCAT_SEQUENCE
       SET current_value = value
       WHERE name = seq_name;
       RETURN mycat_seq_currval(seq_name);
END;
-- 获取下一个sequence 值
DROP FUNCTION IF EXISTS mycat_seq_nextval;
CREATE FUNCTION mycat_seq_nextval(seq_name VARCHAR(50))
RETURNS varchar(64)
BEGIN
       UPDATE MYCAT_SEQUENCE
       SET current_value = current_value + increment
       WHERE name = seq_name;
       RETURN mycat_seq_currval(seq_name);
END;
```

注意:MYCAT_SEQUENCE 表和以上的3 个function,需要放在同一个节点上。function 请直接在具体节点的数据库上执行,如果执行的时候报: you might want to use the less safe log bin trust function creators variable

需要对数据库做如下设置: windows 下my.ini[mysqld]加上 log_bin_trust_function_creators=1 linux 下/etc/my.cnf 下my.ini[mysqld]加上 log_bin_trust_function_creators=1 修改完后,即可在mysql 数据库中执行上面的函数。

3) sequence_db_conf.properties 相关配置,指定sequence 相关配置在哪个节点上:

例如:

```
USER_SEQ=test_dn1
```

使用示例:

```
insert into table1(id,name) values(next value for MYCATSEQ_GLOBAL,'test');
```

配置表的主键自增使用序列:

1 在序列定义表中增加名字为表名的序列:

```
INSERT INTO MYCAT_SEQUENCE(name,current_value,increment) VALUES
('T_COMPANY', 1,100);
```

2 在sequence_db_conf.properties中增加表的序列配置

```
T_COMPANY=dn1
```

3 主键自增就可以使用了

```
INSERT INTO t_company(name,members) VALUES('company08',200);
select * from t_company;
```

3 本地时间戳方式

原理:

ID= 64 位二进制: 42(毫秒)+5(机器ID)+5(业务编码)+12(重复累加)

换算成十进制为18 位数的long 类型,每毫秒可以并发12 位二进制的累加。

使用方式:

1配置server.xml

```
cproperty name="sequnceHandlerType">2</property>
```

2 在mycat 下配置: sequence_time_conf.properties

```
WORKID=0-31 任意整数 表示机器id(或mycat实例id)
DATAACENTERID=0-31 任意整数 业务编码
```

多个mycat 节点下每个mycat 配置的WORKID, DATAACENTERID 不同,组成唯一标识,总共支持32*32=1024种组合。

ID 示例:56763083475511。

主键自增配置

```
INSERT INTO t_company(name,members) VALUES('company09',200);
select * from t_company;
```

4 分布式ZK ID 生成器

```
cproperty name="sequnceHandlerType">3
```

配置

1 Zk 的连接信息统一在myid.properties 的zkURL 属性中配置。此只需关注zkURL。

```
loadZk=false
zkURL=127.0.0.1:2181
clusterId=mycat-cluster-1
myid=mycat_fz_01
clusterSize=3
clusterNodes=mycat_fz_01,mycat_fz_02,mycat_fz_04
#server booster ; booster install on db same server,will reset all
minCon to 2
type=server
boosterDataHosts=dataHost1
```

基于ZK 与本地配置的分布式ID 生成器, ID 结构: long 64 位, ID 最大可占63 位:

- |current time millis(微秒时间戳38 位,可以使用17 年)|clusterId(机房或者ZKid,通过配置文件配置5 位)|instanceId(实例ID,可以通过ZK或者配置文件获取,5
 位)|threadId(线程ID,9位)|increment(自增,6位)
- 一共63 位,可以承受单机房单机器单线程1000*(2^6)=640000的并发。
- 无悲观锁,无强竞争,吞吐量更高

2 配置文件: sequence_distributed_conf.properties,只要配置里面: INSTANCEID=ZK 就是从ZK 上获取 InstanceID。(可以通过ZK 获取集群(机房)唯一InstanceID,也可以通过配置文件配置InstanceID)

测试:

5 Zk 递增方式

Zk 的连接信息统一在myid.properties 的zkURL 属性中配置。

配置:

配置文件: sequence_conf.properties 只要配置好ZK 地址和表名的如下属性

- TABLE.MINID 某线程当前区间内最小值
- TABLE.MAXID 某线程当前区间内最大值
- TABLE.CURID 某线程当前区间内当前值

文件配置的MAXID 以及MINID 决定每次取得区间,这个对于每个线程或者进程都有效。文件中的这三个属性配置只对第一个进程的第一个线程有效,其他线程和进程会动态读取ZK。

测试:

6 last insert id() 问题

我们配置分片表主键自增。

如需通过 select last_insert_id() 来获得自增主键值,则表定义中主键列需是自增的AUTO_INCREMENT:

```
CREATE TABLE t_company(
     id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
     name varchar(100) not null,
     members int not null
);
```

如果没有指定 AUTO INCREMENT,则select last insert id()获取不到刚插入数据的主键值。

```
CREATE TABLE t_company(
     id BIGINT PRIMARY KEY,
    name varchar(100) not null,
     members int not null
);
```

Mybatis 中新增记录后获取last_insert_id 的示例:

```
<insert id="insert" parameterType="com.study.mike.user.model.User">
        insert into t_user (user_name,login_name,login_pwd,role_id)
    values(#{userName},#{loginName},#{loginPwd},#{roleId})
    <selectKey resultType="java.lang.Long" order="AFTER" keyProperty="id">
        select last_insert_id() as id
    </selectKey>
</insert>
```