## 49 | Custom Metrics: 让Auto Scaling不再"食之无味"

# 49 | Custom Metrics: 让Auto Scaling不再"食之无味"

张磊 2018-12-14



07:51

讲述: 张磊 大小: 7.20M

你好,我是张磊。今天我和你分享的主题是: Custom Metrics, 让 Auto Scaling 不再"食之无味"。

在上一篇文章中,我为你详细讲述了 Kubernetes 里的核心监控体系的架构。不 难看到,Prometheus 项目在其中占据了最为核心的位置。

实际上,借助上述监控体系,Kubernetes 就可以为你提供一种非常有用的能力, 那就是 Custom Metrics, 自定义监控指标。

在过去的很多 PaaS 项目中,其实都有一种叫作 Auto Scaling,即自动水平扩展 的功能。只不过,这个功能往往只能依据某种指定的资源类型执行水平扩展,比如 CPU 或者 Memory 的使用值。

而在真实的场景中,用户需要进行 Auto Scaling 的依据往往是自定义的监控指 标。比如,某个应用的等待队列的长度,或者某种应用相关资源的使用情况。这些 复杂多变的需求,在传统 PaaS 项目和其他容器编排项目里,几乎是不可能轻松支 持的。

而凭借强大的 API 扩展机制, Custom Metrics 已经成为了 Kubernetes 的一项 标准能力。并且,Kubernetes 的自动扩展器组件 Horizontal Pod Autoscaler (HPA) , 也可以直接使用 Custom Metrics 来执行用户指定的扩展策略, 这里 的整个过程都是非常灵活和可定制的。

不难想到, Kubernetes 里的 Custom Metrics 机制, 也是借助 Aggregator APIServer 扩展机制来实现的。这里的具体原理是,当你把 Custom Metrics APIServer 启动之后,Kubernetes 里就会出现一个叫作custom.metrics.k8s.io的 API。而当你访问这个 URL 时,Aggregator 就会把你的请求转发给 Custom Metrics APIServer .

而 Custom Metrics APIServer 的实现, 其实就是一个 Prometheus 项目的 Adaptor.

比如,现在我们要实现一个根据指定 Pod 收到的 HTTP 请求数量来进行 Auto Scaling 的 Custom Metrics, 这个 Metrics 就可以通过访问如下所示的自定义监 控 URL 获取到:

https://<apiserver ip>/apis/custommetrics.metrics.k8s.io/v1beta1/namespaces/default/pods/samplemetrics-app/http requests

#### □复制代码

这里的工作原理是, 当你访问这个 URL 的时候, Custom Metrics APIServer 就 会去 Prometheus 里查询名叫 sample-metrics-app 这个 Pod 的 http requests 指标的值,然后按照固定的格式返回给访问者。

当然,http requests 指标的值,就需要由 Prometheus 按照我在上一篇文章中 讲到的核心监控体系,从目标 Pod 上采集来。

这里具体的做法有很多种,最普遍的做法,就是让 Pod 里的应用本身暴露出一个 /metrics API, 然后在这个 API 里返回自己收到的 HTTP 的请求的数量。所以 说,接下来 HPA 只需要定时访问前面提到的自定义监控 URL,然后根据这些值计 算是否要执行 Scaling 即可。

接下来,我通过一个具体的实例,来为你讲解一下 Custom Metrics 具体的使用 方式。这个实例的 GitHub 库在这里, 你可以点击链接查看。在这个例子中, 我 依然会假设你的集群是 kubeadm 部署出来的,所以 Aggregator 功能已经默认 开启了。

备注: 我们这里使用的实例,fork 自 Lucas 在上高中时做的一系列 Kubernetes 指南。

**首先**,我们当然是先部署 Prometheus 项目。这一步,我当然会使用 Prometheus Operator 来完成,如下所示:

\$ kubectl apply -f demos/monitoring/prometheus-operator.yaml clusterrole "prometheus-operator" created serviceaccount "prometheus-operator" created clusterrolebinding "prometheus-operator" created deployment "prometheus-operator" created \$ kubectl apply -f demos/monitoring/sample-prometheusinstance.yaml clusterrole "prometheus" created serviceaccount "prometheus" created clusterrolebinding "prometheus" created prometheus "sample-metrics-prom" created service "sample-metrics-prom" created □复制代码

第二步,我们需要把 Custom Metrics APIServer 部署起来,如下所示:

\$ kubectl apply -f demos/monitoring/custom-metrics.yaml namespace "custom-metrics" created serviceaccount "custom-metrics-apiserver" created clusterrolebinding "custom-metrics:system:auth-delegator" created rolebinding "custom-metrics-auth-reader" created clusterrole "custom-metrics-read" created clusterrolebinding "custom-metrics-read" created deployment "custom-metrics-apiserver" created service "api" created apiservice "v1beta1.custom-metrics.metrics.k8s.io" created clusterrole "custom-metrics-server-resources" created clusterrolebinding "hpa-controller-custom-metrics" created □复制代码

### 第三步,我们需要为 Custom Metrics APIServer 创建对应的 ClusterRoleBinding,以便能够使用 curl 来直接访问 Custom Metrics 的 API:

\$ kubectl create clusterrolebinding allowall-cm --clusterrole custommetrics-server-resources --user system:anonymous clusterrolebinding "allowall-cm" created

□复制代码

第四步,我们就可以把待监控的应用和 HPA 部署起来了,如下所示:

\$ kubectl apply -f demos/monitoring/sample-metrics-app.yaml deployment "sample-metrics-app" created service "sample-metrics-app" created servicemonitor "sample-metrics-app" created horizontalpodautoscaler "sample-metrics-app-hpa" created ingress "sample-metrics-app" created

□复制代码

这里,我们需要关注一下 HPA 的配置,如下所示:

kind: HorizontalPodAutoscaler

apiVersion: autoscaling/v2beta1

metadata:

name: sample-metrics-app-hpa

spec:

scaleTargetRef:

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

name: sample-metrics-app

minReplicas: 2

maxReplicas: 10

metrics:

- type: Object

object:

target:

kind: Service

name: sample-metrics-app

metricName: http\_requests

targetValue: 100

□复制代码

可以看到,HPA 的配置,就是你设置 Auto Scaling 规则的地方。

比如, scaleTargetRef 字段, 就指定了被监控的对象是名叫 sample-metricsapp 的 Deployment, 也就是我们上面部署的被监控应用。并且, 它最小的实例 数目是 2, 最大是 10。

在 metrics 字段, 我们指定了这个 HPA 进行 Scale 的依据, 是名叫 http requests 的 Metrics。而获取这个 Metrics 的途径,则是访问名叫 samplemetrics-app 的 Service。

有了这些字段里的定义, HPA 就可以向如下所示的 URL 发起请求来获取 Custom Metrics 的值了:

https://<apiserver ip>/apis/custommetrics.metrics.k8s.io/v1beta1/namespaces/default/services/samplemetrics-app/http requests

□复制代码

需要注意的是,上述这个 URL 对应的被监控对象,是我们的应用对应的 Service。这跟本文一开始举例用到的 Pod 对应的 Custom Metrics URL 是不一 样的。当然,对于一个多实例应用来说,通过 Service 来采集 Pod 的 Custom Metrics 其实才是合理的做法。

这时候,我们可以通过一个名叫 hey 的测试工具来为我们的应用增加一些访问压 力,具体做法如下所示:

- \$ # Install hey
- \$ docker run -it -v /usr/local/bin:/go/bin golang:1.8 go get github.com/rakyll/hey
- \$ export APP ENDPOINT=\$(kubectl get svc sample-metrics-app -o template --template {{.spec.clusterIP}}); echo \${APP ENDPOINT}
- \$ hey -n 50000 -c 1000 http://\${APP ENDPOINT}
- □复制代码

与此同时,如果你去访问应用 Service 的 Custom Metircs URL,就会看到这个 URL 已经可以为你返回应用收到的 HTTP 请求数量了,如下所示:

\$ curl -sSLk https://<apiserver ip>/apis/custommetrics.metrics.k8s.io/v1beta1/namespaces/default/services/samplemetrics-app/http requests

```
{
"kind": "MetricValueList",
"apiVersion": "custom-metrics.metrics.k8s.io/v1beta1",
"metadata": {
"selfLink": "/apis/custom-
metrics.metrics.k8s.io/v1beta1/namespaces/default/services/sample-
metrics-app/http requests"
},
"items": [
"describedObject": {
"kind": "Service",
"name": "sample-metrics-app",
"apiVersion": "/ internal"
},
"metricName": "http requests",
"timestamp": "2018-11-30T20:56:34Z",
"value": "501484m"
]
}
```

□复制代码

#### 这里需要注意的,是 Custom Metrics API 为你返回的 Value 的格式。

在为被监控应用编写 /metrics API 的返回值时,我们其实比较容易计算的,是该 Pod 收到的 HTTP request 的总数。所以,我们这个应用的代码其实是如下所示 的样子:

```
if (request.url == "/metrics") {
response.end("# HELP http requests total The amount of requests
served by the server in total\n# TYPE http requests total
counter\nhttp requests total " + totalrequests + "\n");
return;
}
```

□复制代码

可以看到,我们的应用在 /metrics 对应的 HTTP response 里返回的,其实是 http requests total 的值。这,也就是 Prometheus 收集到的值。

而 Custom Metrics APIServer 在收到对 http requests 指标的访问请求之后, 它会从 Prometheus 里查询 http requests total 的值, 然后把它折算成一个以 时间为单位的请求率,最后把这个结果作为 http requests 指标对应的值返回回 去。

所以说,我们在对前面的 Custom Metircs URL 进行访问时,会看到值是 501484m,这里的格式,其实就是 milli-requests,相当于是在过去两分钟内, 每秒有 501 个请求。这样,应用的开发者就无需关心如何计算每秒的请求个数 了。而这样的"请求率"的格式,是可以直接被 HPA 拿来使用的。

这时候,如果你同时查看 Pod 的个数的话,就会看到 HPA 开始增加 Pod 的数目 了。

不过,在这里你可能会有一个疑问, Prometheus 项目,又是如何知道采集哪些 Pod 的 /metrics API 作为监控指标的来源呢。

实际上,如果仔细观察一下我们前面创建应用的输出,你会看到有一个类型是 ServiceMonitor 的对象也被创建了出来。它的 YAML 文件如下所示:

apiVersion: monitoring.coreos.com/v1

kind: ServiceMonitor

metadata:

name: sample-metrics-app

labels:

service-monitor: sample-metrics-app

spec:

selector:

matchLabels:

app: sample-metrics-app

endpoints:

- port: web

#### □复制代码

这个 ServiceMonitor 对象, 正是 Prometheus Operator 项目用来指定被监控 Pod 的一个配置文件。可以看到,我其实是通过 Label Selector 为 Prometheus 来指定被监控应用的。

## 总结

在本篇文章中,我为你详细讲解了 Kubernetes 里对自定义监控指标,即 Custom Metrics 的设计与实现机制。这套机制的可扩展性非常强,也终于使得 Auto Scaling 在 Kubernetes 里面不再是一个"食之无味"的鸡肋功能了。

另外可以看到,Kubernetes 的 Aggregator APIServer,是一个非常行之有效的 API 扩展机制。而且,Kubernetes 社区已经为你提供了一套叫作 KubeBuilder 的工具库,帮助你生成一个 API Server 的完整代码框架,你只需要在里面添加自 定义 API, 以及对应的业务逻辑即可。

## 思考题

在你的业务场景中,你希望使用什么样的指标作为 Custom Metrics , 以便对 Pod 进行 Auto Scaling 呢? 怎么获取到这个指标呢?