# 29 | PV、PVC体系是不是多此一举? 从本地持久化卷谈起

## 29 | PV、PVC体系是不是多此一举? 从本地持久化卷谈起

张磊 2018-10-29



15:44

讲述: 张磊 大小: 7.21M

你好,我是张磊。今天我和你分享的主题是: PV、PVC 体系是不是多此一举? 从 本地持久化卷谈起。

在上一篇文章中, 我为你详细讲解了 PV、PVC 持久化存储体系在 Kubernetes 项 目中的设计和实现原理。而在文章最后的思考题中,我为你留下了这样一个讨论话 题:像 PV、PVC 这样的用法,是不是有"过度设计"的嫌疑?

比如,我们公司的运维人员可以像往常一样维护一套 NFS 或者 Ceph 服务器,根 本不必学习 Kubernetes。而开发人员,则完全可以靠"复制粘贴"的方式,在 Pod 的 YAML 文件里填上 Volumes 字段,而不需要去使用 PV 和 PVC。

实际上,如果只是为了职责划分, PV、PVC 体系确实不见得比直接在 Pod 里声 明 Volumes 字段有什么优势。

不过,你有没有想过这样一个问题,如果Kubernetes 内置的 20 种持久化数据卷 实现,都没办法满足你的容器存储需求时,该怎么办?

这个情况乍一听起来有点不可思议。但实际上,凡是鼓捣过开源项目的读者应该都 有所体会, "不能用" "不好用" "需要定制开发", 这才是落地开源基础设施项 目的三大常态。

而在持久化存储领域,用户呼声最高的定制化需求,莫过于支持"本地"持久化存 储了。

也就是说,用户希望 Kubernetes 能够直接使用宿主机上的本地磁盘目录,而不 依赖于远程存储服务,来提供"持久化"的容器 Volume。

这样做的好处很明显,由于这个 Volume 直接使用的是本地磁盘,尤其是 SSD 盘,它的读写性能相比于大多数远程存储来说,要好得多。这个需求对本地物理服 务器部署的私有 Kubernetes 集群来说,非常常见。

所以,Kubernetes 在 v1.10 之后,就逐渐依靠 PV、PVC 体系实现了这个特性。 这个特性的名字叫作: Local Persistent Volume。

不过,首先需要明确的是,Local Persistent Volume 并不适用于所有应用。事 实上,它的适用范围非常固定,比如:高优先级的系统应用,需要在多个不同节点 上存储数据, 并且对 I/O 较为敏感。典型的应用包括: 分布式数据存储比如 MongoDB、Cassandra 等,分布式文件系统比如 GlusterFS、Ceph 等,以及需 要在本地磁盘上进行大量数据缓存的分布式应用。

其次,相比于正常的 PV,一旦这些节点宕机且不能恢复时,Local Persistent Volume 的数据就可能丢失。这就要求使用 Local Persistent Volume 的应用必 **须具备数据备份和恢复的能力**,允许你把这些数据定时备份在其他位置。

接下来,我就为你深入讲解一下这个特性。

不难想象,Local Persistent Volume 的设计,主要面临两个难点。

**第一个难点在于**:如何把本地磁盘抽象成 PV。

可能你会说,Local Persistent Volume,不就等同于 hostPath 加 NodeAffinity 吗?

比如,一个 Pod 可以声明使用类型为 Local 的 PV,而这个 PV 其实就是一个 hostPath 类型的 Volume。如果这个 hostPath 对应的目录,已经在节点 A 上被 事先创建好了。那么,我只需要再给这个 Pod 加上一个 nodeAffinity=nodeA, 不就可以使用这个 Volume 了吗?

事实上, **你绝不应该把一个宿主机上的目录当作 PV 使用**。这是因为, 这种本地目 录的存储行为完全不可控,它所在的磁盘随时都可能被应用写满,甚至造成整个宿 主机宕机。而且,不同的本地目录之间也缺乏哪怕最基础的 I/O 隔离机制。

所以,一个 Local Persistent Volume 对应的存储介质,一定是一块额外挂载在 宿主机的磁盘或者块设备 ("额外"的意思是,它不应该是宿主机根目录所使用的 主硬盘)。这个原则,我们可以称为"一个 PV 一块盘"。

第二个难点在于:调度器如何保证 Pod 始终能被正确地调度到它所请求的 Local Persistent Volume 所在的节点上呢?

造成这个问题的原因在于,对于常规的 PV 来说,Kubernetes 都是先调度 Pod 到某个节点上, 然后, 再通过"两阶段处理"来"持久化"这台机器上的 Volume 目录, 进而完成 Volume 目录与容器的绑定挂载。

可是,对于 Local PV 来说,节点上可供使用的磁盘(或者块设备),必须是运维 人员提前准备好的。它们在不同节点上的挂载情况可以完全不同,甚至有的节点可 以没这种磁盘。

所以,这时候,调度器就必须能够知道所有节点与 Local Persistent Volume 对 应的磁盘的关联关系,然后根据这个信息来调度 Pod。

这个原则,我们可以称为"在调度的时候考虑 Volume 分布"。在 Kubernetes 的调度器里,有一个叫作 VolumeBindingChecker 的过滤条件专门负责这个事 情。在 Kubernetes v1.11 中,这个过滤条件已经默认开启了。

基于上述讲述,在开始使用 Local Persistent Volume 之前,你首先需要在集群 里配置好磁盘或者块设备。在公有云上,这个操作等同于给虚拟机额外挂载一个磁 盘,比如 GCE 的 Local SSD 类型的磁盘就是一个典型例子。

而在我们部署的私有环境中,你有两种办法来完成这个步骤。

第一种,当然就是给你的宿主机挂载并格式化一个可用的本地磁盘,这也是最 常规的操作;

第二种,对于实验环境,你其实可以在宿主机上挂载几个 RAM Disk (内存) 盘)来模拟本地磁盘。

接下来,我会使用第二种方法,在我们之前部署的 Kubernetes 集群上进行实 践。

首先,在名叫 node-1 的宿主机上创建一个挂载点,比如 /mnt/disks; 然后,用几个 RAM Disk 来模拟本地磁盘,如下所示:

# 在 node-1 上执行
\$ mkdir /mnt/disks
\$ for vol in vol1 vol2 vol3; do
mkdir /mnt/disks/\$vol
mount -t tmpfs \$vol /mnt/disks/\$vol
done

#### □复制代码

需要注意的是,如果你希望其他节点也能支持 Local Persistent Volume 的话,那就需要为它们也执行上述操作,并且确保这些磁盘的名字(vol1、vol2 等)都不重复。

接下来,我们就可以为这些本地磁盘定义对应的 PV 了,如下所示:

apiVersion: v1

kind: PersistentVolume

metadata:

name: example-pv

spec:

capacity:

storage: 5Gi

volumeMode: Filesystem

accessModes:

- ReadWriteOnce

persistentVolumeReclaimPolicy: Delete

storageClassName: local-storage

local:

path: /mnt/disks/vol1

nodeAffinity:

required:

nodeSelectorTerms:

- matchExpressions:
- key: kubernetes.io/hostname

operator: In

values:

- node-1

□复制代码

可以看到,这个 PV 的定义里: local 字段,指定了它是一个 Local Persistent

Volume; 而 path 字段, 指定的正是这个 PV 对应的本地磁盘的路径,

即:/mnt/disks/vol1。

当然了,这也就意味着如果 Pod 要想使用这个 PV,那它就必须运行在 node-1上。所以,在这个 PV 的定义里,需要有一个 nodeAffinity 字段指定 node-1 这个节点的名字。这样,调度器在调度 Pod 的时候,就能够知道一个 PV 与节点的对应关系,从而做出正确的选择。这正是 Kubernetes 实现"在调度的时候就考虑 Volume 分布"的主要方法。

接下来,我们就可以使用 kubect create 来创建这个 PV, 如下所示:

\$ kubectl create -f local-pv.yaml

persistentvolume/example-pv created

\$ kubectl get pv

NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE

example-pv 5Gi RWO Delete Available local-storage 16s

□复制代码

可以看到,这个PV创建后,进入了Available (可用)状态。

而正如我在上一篇文章里所建议的那样,使用 PV 和 PVC 的最佳实践,是你要创建一个 StorageClass 来描述这个 PV,如下所示:

kind: StorageClass

apiVersion: storage.k8s.io/v1

metadata:

name: local-storage

provisioner: kubernetes.io/no-provisioner

volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer

□复制代码

这个 StorageClass 的名字,叫作 local-storage。需要注意的是,在它的 provisioner 字段,我们指定的是 no-provisioner。这是因为 Local Persistent Volume 目前尚不支持 Dynamic Provisioning,所以它没办法在用户创建 PVC

的时候,就自动创建出对应的 PV。也就是说,我们前面创建 PV 的操作,是不可 以省略的。

与此同时,这个 StorageClass 还定义了一个 volumeBindingMode=WaitForFirstConsumer 的属性。它是 Local Persistent Volume 里一个非常重要的特性,即:延迟绑定。

我们知道,当你提交了 PV 和 PVC 的 YAML 文件之后,Kubernetes 就会根据它 们俩的属性,以及它们指定的 StorageClass 来进行绑定。只有绑定成功后,Pod 才能通过声明这个 PVC 来使用对应的 PV。

可是,如果你使用的是 Local Persistent Volume 的话,就会发现,这个流程根 本行不通。

比如,现在你有一个 Pod,它声明使用的 PVC 叫作 pvc-1。并且,我们规定,这 个 Pod 只能运行在 node-2 上。

而在 Kubernetes 集群中,有两个属性(比如:大小、读写权限)相同的 Local 类型的 PV。

其中,第一个 PV 的名字叫作 pv-1,它对应的磁盘所在的节点是 node-1。而第 二个 PV 的名字叫作 pv-2, 它对应的磁盘所在的节点是 node-2。

假设现在,Kubernetes 的 Volume 控制循环里,首先检查到了 pvc-1 和 pv-1 的属性是匹配的,于是就将它们俩绑定在一起。

然后,你用 kubectl create 创建了这个 Pod。

这时候,问题就出现了。

调度器看到,这个 Pod 所声明的 pvc-1 已经绑定了 pv-1,而 pv-1 所在的节点 是 node-1, 根据"调度器必须在调度的时候考虑 Volume 分布"的原则, 这个 Pod 自然会被调度到 node-1 上。

可是,我们前面已经规定过,这个 Pod 根本不允许运行在 node-1 上。所以。最 后的结果就是,这个 Pod 的调度必然会失败。

这就是为什么,在使用 Local Persistent Volume 的时候,我们必须想办法推迟 这个"绑定"操作。

那么,具体推迟到什么时候呢?

答案是:推迟到调度的时候。

所以说, StorageClass 里的 volumeBindingMode=WaitForFirstConsumer 的 含义,就是告诉 Kubernetes 里的 Volume 控制循环 ("红娘"): 虽然你已经 发现这个 StorageClass 关联的 PVC 与 PV 可以绑定在一起, 但请不要现在就执 行绑定操作(即:设置 PVC 的 VolumeName 字段)。

而要等到第一个声明使用该 PVC 的 Pod 出现在调度器之后,调度器再综合考虑 所有的调度规则, 当然也包括每个 PV 所在的节点位置, 来统一决定, 这个 Pod 声明的 PVC, 到底应该跟哪个 PV 进行绑定。

这样,在上面的例子里,由于这个 Pod 不允许运行在 pv-1 所在的节点 node-1, 所以它的 PVC 最后会跟 pv-2 绑定, 并且 Pod 也会被调度到 node-2 上。

所以,通过这个延迟绑定机制,原本实时发生的 PVC 和 PV 的绑定过程,就被延 迟到了 Pod 第一次调度的时候在调度器中进行,从而保证了这个绑定结果不会影 响 Pod 的正常调度。

当然,在具体实现中,调度器实际上维护了一个与 Volume Controller 类似的控 制循环, 专门负责为那些声明了"延迟绑定"的 PV 和 PVC 进行绑定工作。

通过这样的设计,这个额外的绑定操作,并不会拖慢调度器的性能。而当一个 Pod 的 PVC 尚未完成绑定时,调度器也不会等待,而是会直接把这个 Pod 重新 放回到待调度队列,等到下一个调度周期再做处理。

在明白了这个机制之后,我们就可以创建 StorageClass 了,如下所示:

\$ kubectl create -f local-sc.yaml storageclass.storage.k8s.io/local-storage created

□复制代码

接下来,我们只需要定义一个非常普通的 PVC,就可以让 Pod 使用到上面定义好 的 Local Persistent Volume 了,如下所示:

kind: PersistentVolumeClaim

apiVersion: v1

metadata:

name: example-local-claim

spec:

accessModes:

- ReadWriteOnce

resources:

requests:

storage: 5Gi

storageClassName: local-storage

#### □复制代码

可以看到,这个 PVC 没有任何特别的地方。唯一需要注意的是,它声明的 storageClassName 是 local-storage。所以,将来 Kubernetes 的 Volume Controller 看到这个 PVC 的时候,不会为它进行绑定操作。

#### 现在,我们来创建这个 PVC:

\$ kubectl create -f local-pvc.yaml persistentvolumeclaim/example-local-claim created

\$ kubectl get pvc

NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE

example-local-claim Pending local-storage 7s

#### □复制代码

可以看到,尽管这个时候,Kubernetes 里已经存在了一个可以与 PVC 匹配的 PV,但这个 PVC 依然处于 Pending 状态,也就是等待绑定的状态。

然后, 我们编写一个 Pod 来声明使用这个 PVC, 如下所示:

kind: Pod

apiVersion: v1

metadata:

name: example-pv-pod

spec:

volumes:

- name: example-pv-storage

persistentVolumeClaim:

claimName: example-local-claim

containers:

- name: example-pv-container

image: nginx

ports:

- containerPort: 80

name: "http-server"

volumeMounts:

- mountPath: "/usr/share/nginx/html"

name: example-pv-storage

□复制代码

这个 Pod 没有任何特别的地方,你只需要注意,它的 volumes 字段声明要使用前面定义的、名叫 example-local-claim 的 PVC 即可。

而我们一旦使用 kubectl create 创建这个 Pod,就会发现,我们前面定义的 PVC,会立刻变成 Bound 状态,与前面定义的 PV 绑定在了一起,如下所示:

\$ kubectl create -f local-pod.yaml

pod/example-pv-pod created

\$ kubectl get pvc

NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE

example-local-claim Bound example-pv 5Gi RWO local-storage 6h

□复制代码

也就是说,在我们创建的 Pod 进入调度器之后, "绑定"操作才开始进行。

这时候,我们可以尝试在这个 Pod 的 Volume 目录里,创建一个测试文件,比如:

\$ kubectl exec -it example-pv-pod -- /bin/sh

# cd /usr/share/nginx/html

# touch test.txt

□复制代码

然后,登录到 node-1 这台机器上,查看一下它的 /mnt/disks/vol1 目录下的内容,你就可以看到刚刚创建的这个文件:

# 在 node-1 上

\$ ls /mnt/disks/vol1

test.txt

□复制代码

而如果你重新创建这个 Pod 的话,就会发现,我们之前创建的测试文件,依然被保存在这个持久化 Volume 当中:

\$ kubectl delete -f local-pod.yaml

\$ kubectl create -f local-pod.yaml

- \$ kubectl exec -it example-pv-pod -- /bin/sh
- # Is /usr/share/nginx/html
- # touch test.txt

#### □复制代码

这就说明,像 Kubernetes 这样构建出来的、基于本地存储的 Volume,完全可以提供容器持久化存储的功能。所以,像 StatefulSet 这样的有状态编排工具,也完全可以通过声明 Local 类型的 PV 和 PVC,来管理应用的存储状态。

# 需要注意的是,我们上面手动创建 PV 的方式,即 Static 的 PV 管理方式,在删除 PV 时需要按如下流程执行操作:

- 1. 删除使用这个 PV 的 Pod;
- 2. 从宿主机移除本地磁盘 (比如, umount 它);
- 3. 删除 PVC;
- 4. 删除 PV。

如果不按照这个流程的话,这个 PV 的删除就会失败。

当然,由于上面这些创建 PV 和删除 PV 的操作比较繁琐,Kubernetes 其实提供了一个 Static Provisioner 来帮助你管理这些 PV。

比如,我们现在的所有磁盘,都挂载在宿主机的/mnt/disks 目录下。

那么,当 Static Provisioner 启动后,它就会通过 DaemonSet,自动检查每个宿主机的 /mnt/disks 目录。然后,调用 Kubernetes API,为这些目录下面的每一个挂载,创建一个对应的 PV 对象出来。这些自动创建的 PV,如下所示:

#### \$ kubectl get pv

NAME CAPACITY ACCESSMODES RECLAIMPOLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE

local-pv-ce05be60 1024220Ki RWO Delete Available local-storage 26s

\$ kubectl describe pv local-pv-ce05be60

Name: local-pv-ce05be60

•••

StorageClass: local-storage

Status: Available

Claim:

Reclaim Policy: Delete

Access Modes: RWO

Capacity: 1024220Ki

NodeAffinity:

**Required Terms:** 

Term 0: kubernetes.io/hostname in [node-1]

Message:

Source:

Type: LocalVolume (a persistent volume backed by local storage on a

node)

Path: /mnt/disks/vol1

#### □复制代码

这个 PV 里的各种定义,比如 StorageClass 的名字、本地磁盘挂载点的位置,都可以通过 provisioner 的配置文件指定。当然,provisioner 也会负责前面提到的 PV 的删除工作。

而这个 provisioner 本身,其实也是一个我们前面提到过的External Provisioner,它的部署方法,在对应的文档里有详细描述。这部分内容,就留给你课后自行探索了。

## 总结

在今天这篇文章中,我为你详细介绍了 Kubernetes 里 Local Persistent Volume 的实现方式。

可以看到,正是通过 PV 和 PVC,以及 StorageClass 这套存储体系,这个后来新添加的持久化存储方案,对 Kubernetes 已有用户的影响,几乎可以忽略不计。作为用户,你的 Pod 的 YAML 和 PVC 的 YAML,并没有任何特殊的改变,这个特性所有的实现只会影响到 PV 的处理,也就是由运维人员负责的那部分工作。

而这,正是这套存储体系带来的"解耦"的好处。

其实, Kubernetes 很多看起来比较"繁琐"的设计(比如"声明式 API",以及我今天讲解的"PV、PVC 体系")的主要目的,都是希望为开发者提供更多的"可扩展性",给使用者带来更多的"稳定性"和"安全感"。这两个能力的高低,是衡量开源基础设施项目水平的重要标准。

### 思考题

正是由于需要使用"延迟绑定"这个特性, Local Persistent Volume 目前还不能 支持 Dynamic Provisioning。你是否能说出,为什么"延迟绑定"会跟 Dynamic Provisioning 有冲突呢?