

1. PWN_GateWay 설명

1. 소개


- 1> PWN_GateWay 는 PanWorld-Net 에서 제공하는 Client Side 통신 모듈입니다.
- 2> PWN_GateWay 는 TCP/IP 통신을 기반으로 하며 Client 와 Server 간의 데이터를 암호화하여 통신합니다.
- 3> Merchant System <-- TCP/IP (Plain Text) --> PWN_GateWay <-- TCP/IP (Encrypted Text) --> PWN_PAYMENT

2. 시스템 설치 환경

- 1> PWN_GateWay 는 pureJAVA 로 구성되어 JVM 이 설치된 모든 환경에서 설치 및 운영가능하며. Unix,Linux,Windows 등 다양한 고객 환경에 적합하도록 개발되었습니다.
- 2> Unix,Linux,Windows 의 시스템에서 설치 및 실행 가능하도록 batch file, shell file 등의 실행 파일을 제공합니다.
- 3> PWN_GateWay 는 Java 1.5 시스템에서 안정적으로 운영됩니다. 고객 환경을 JVM 1.5 이상으로 설치하셔야 합니다.
- 4> 고객 개발자의 편의를 위하여 PWN_GateWay 에서는 각 Log 를 Daily 및 증분 파일로 제공합니다.

2. 시스템 구성 및 설치 가이드

1. Network Flow



2. PWN_GATEWAY 구성

PWN_GATEWAY

|- lib : library Directory

|- bin : Executable File (shell , batch file)

|- doc : Manual

|- logs : Log File Directory

| - conf : Configuration File Directory

3. JDK,JRE 설치 방법

- 1> J2SDK,JRE Download URL : http://java.sun.com">http://java.sun.com >> Downloads >> Java SE >> Previous Releases >> J2SE 5.0 Downloads >> JDK 5.0 Update 17 >>select Platform & Language
- 2> 환경 변수 설정
 - * Windows

My computer properties >> Advanced (Tab) >> Environment Variable >> System Variable >> Add Path : ;C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_17\big|bin

* Unix & Linux : vi /etc/profile

JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.5.0_17

export JAVA_HOME

PATH=\$PATH:\$JAVA_HOME/bin

CLASSPATH=\$CLASSPATH:\$JAVA_HOME/lib

3> Java 설치 환경 확인

cmd >> java -version >> Enter

cmd >> java version "1.5.0_17"

* 정상적으로 설치되면 버전 정보를 확인 할 수 있습니다.

4. PWN_GateWay 설치

- 1> PWN_GATEWAY.zip 파일을 원하시는 Directory 에 압축을 해체합니다.
- 2> Windows System
 - * PWN_GATEWAY/bin/install.bat 를 실행하여 NTService 로 설치합니다.
 - * PWN_GATEWAY/bin/start.bat 를 실행하면 정상적으로 구동됩니다.
- 3> Unix & Linux
 - * move PWN_GATEWAY/bin >> dos2unix *.sh
 - * PWN_GATEWAY/bin/start.sh >> You can see PWN_GATEWAY Started .. ^^
- 4> bin 의 파일 별 설명

* start.sh,start.bat : 프로그램 시작 * stop.sh,stop.bat : 프로그램 종료

* restart.sh,restart.bat: 프로그램 재 시작

* install.bat,uninstall.bat : NT 에서의 프로그램 설치 및 해체

5. service.xml 설정 파일 설명

1> PATH: PWN_GATEWAY/conf/service.xml

2> PWN_GATEWAY 와 PW_PAYMENT 간의 네트워크 설정 정보를 포함합니다.

- 3> Service.xml 을 변경하였을 경우 반드시 PWN_GATEWAY를 재 실행하셔야 정상적으로 시스템에 반영이 됩니다.
- 4> XML 의 Element Name 은 변경할 수 없으며. 변경 시 모듈 작동이 되지 않습니다.

	Element Name	VALUE
1	serverPort	Default "20000"
		PWN_GATEWAY 가 점유하는 포트 정보입니다.
		MERCHANT 의 설정에 따라 변경 가능합니다.
2	serverTimeout	PWN_GATEWAY 와 MERCHANT SYSTEM 간의 TIMEOUT
	serverimeout	이며 Millisecond 로 구성됩니다.
3	pwnServerIp	PW_PAYMENT 서버의 IP 주소입니다.
4	pwnServerPort	PW_PAYMENT 서버의 PORT 정보입니다.
5	pwnTimeout	PW_PAYMENT 서버와의 Timeout 정보입니다.

6. NTWrapper.conf , log4j.properties 에 대한 설명

1> NTWrapper.conf 및 log4j.properties 는 PWN_GATEWAY 모듈에 최적화 되어 있습니다. 가맹점은 위의 설정 정보에 대해서 변경하지 마십시오.

3. 통신 전문 정의서

1. 전문의 구성

- 1> 전문은 공통부(HEADER Part)와 개별부(DATA Part)로 이루어 집니다.
- 2> 전문 구성 방법

LENGTH HEADER Part	DATA Part
--------------------	-----------

3> 전문 송수신 방법

TCP/IP 는 1 HandShake 방식으로 구성되며 Connection 유지방식은 제공하지 않습니다.

- * 송수신 관련 순서
- a> 전문구성 및 Socket Connect
- b> 전문 송신
- c> 전문 수신
- d> Socket Close
- 4> PWN GATEWAY

PW_PAYMENT 서버와 암호화 통신을 해야 정상적으로 데이터 송수신이 되기 때문에 업체는 반드시 PWN_GATEWAY 를 이용하셔야 합니다.

2. 문자 구성 형식

1> 문자 : C(20) : 문자는 "C"로 표현되며 "20" 은 20 자리를 의미합니다.

문자구성 시 부족한 길이에 대해서는 오른쪽에 Space(Filler)를 넣으시기 바랍니다.

Ex) C(20) : [ABCDEFGHIJ]

2> 숫자 : N(10) : 숫자는 "N"로 표현되며 "10"은 10 자리를 의미합니다.

숫자구성 시 부족한 길이는 왼쪽으로 "0"를 넣어주시기 바랍니다.

Ex) N(10): [0001234567]

3. 송신 & 수신에 대한 기호 설명

1> ◎ : 필수 송신 및 필수 수신 영역

2> 🔾 : Option 영역

4. 송수신 전문

1> 공통부(Header Part)

	NAME	DESC	TYPE	송신	수신
1	SPEC_LENGTH	총길이 (TOTALLENGTH)	N(4)	0	0
2	SPEC_TYPE	"CFIX": 고정 길이 전문	C(4)	0	0
		" T001 ": 신용카드 결제			
3	TRN_TYPE	" T002 ": 결제 결과 조회	C(4)	0	0
2 S 3 T 4 N 5 N 6 S 7 II 8 T 9 T 10 P 11 T		" T003 ": 신용카드 결제 취소			
4	MERCHANT_ID	가맹점 아이디	C(20)	0	0
5	MALL_ID	가맹점 하위 몰 아이디	C(20)	0	0
6	4 MERCHANT_ID 5 MALL_ID 6 SERVICE_TYPE 7 IP_ADDRESS 8 TRN_DATE 9 TRN_RES_DATE 10 PAY_NO	가맹점 결제에 대한 접속 경로 정보	C(8)	0	0
0		TERMINAL,MOBILE,WEB∟	C(6)		0
7	IP_ADDRESS	고객 아이피 정보	C20)	0	©
8	TRN_DATE	거래 일자 (YYYYMMDDHHMMSS)	C(14)	0	0
9	TRN_RES_DATE	응답 일자 (YYYYMMDDHHMMSS)	C(14)		0
10	PAY_NO	가맹점 주문번호	C(50)	0	0
11	TRANSACTION_ID	거래 번호 (*)(승인거래번호 및 승인취소거래번호)	C(12)		0
		결제 요청에 대한 응답 코드			
12	RESULT CD	"0" : 정상완료	C(1)		0
12	KESULI_CD	"1": 결제 실패	C(1)		0
		"2" : 시스템 오류			
13	RESULT_MSG	결제에 대한 응답코드	C(4)		0
14	EXTRA	예비	C(25)	0	0
			C(200)		

2> 신용카드 승인 (T001)

	NAME	DESC	ТҮРЕ	구분	송수 신
1	CARD_NUMBER	카드번호	C(20)	0	0
2	CARD_EXPIRE	카드 유효 기간 (YYMM)	C(4)	0	0
3	CARD_CVV	카드 CVV	C(3)	0	0
4	CARD_PASSWORD	카드 비밀번호	C(4)	0	0
5	CARD_EXTRA	카드 그 외의 설정 값	C(10)	0	0
6	PAY_USERID	가맹점 회원 아이디 (반각 영문)	C(50)	0	0
7	PAY_NAME	가맹점 회원 이름 (반각 영문)	C(50)	0	0
8	PAY_TELNO	회원 전화번호	C(20)	0	0
9	PAY_EMAIL	회원 이메일 주소	C(100)	0	0
10	PRODUCT_TYPE	상품 형태 ("0":실물 "1":컨텐츠)	C(2)	0	0
11	PRODUCT_NAME	상품 이름	C50)	0	0
12	AMOUNT	USD 금액 Ex) \$39.09 → "0000003909" 형식 금액 x 100	N(10)	0	0
13	CUR_TYPE	통화구분 "USD,JPY,EUR"	C(3)	0	0
14	APPROVAL_NO	승인번호	C(8)		0
15	DOMAIN	SITE URL	C(50)	0	0
16	CAVV	3D SECURE 사용할 때만 사용됩니다. 3D SECURE 인증코드 CAVV(40) +XID(40) + ECI(2) + FILLER(18)	C(100)	0	0
15	EXTRA	예비	C(66)	0	0
			C(550)		

^{*} 가독성을 의하여 SPACE 는 "_" 로 표기합니다.

3> 신용카드 취소 (T002)

	NAME	DESC	TYPE	구분	송수
					신
1	VOID_TYPE	"1" : 거래번호	C(1)	0	0
		"2" : 가맹점 주문번호	C(1)	•	•
2	APPROVAL_DAY	승인일자 (YYYYMMDD)	C(8)	0	0
3	RAPPROVAL_NO	원 거래 승인번호	C(8)	0	0
4	RPAY_NO	원 거래 주문번호	C(50)	0	0
5	RTRANSACTION_ID	원 KTT 거래번호	C(12)	0	0
6	CARD_NUMBER	카드번호	C20)	0	0
7	CARD_EXPIRE	카드 유효기간	C(4)	0	0
8	AMOUNT	USD 금액 Ex) \$39.09 → "0000003909" 형식 금액 x 100	N(10)	0	0
9	CUR_TYPE	통화구분 "USD"	C(3)	0	0
10	APPRVAL_NO	승인번호	C(8)	0	0
11	EXTRA	예비	C(76)	0	0
			C(200)		

^{*} 가독성을 의하여 SPACE 는 "_" 로 표기합니다.

* VOID_TYPE = 2 로 전송할 경우 모든 영역의 값이 필수 값이며 PanWord-net 시스템에 의해 조회 후 취소 처리됩니다. 가급적 이용 고객은 통신 장애시 T003 (조회) 를 이용하여 TRANSACTION_ID 를 가져오고 VOID_TYPE =1 로 취소 데이터를 전송하기 바랍니다.

REQ=[0396CFIXT002PANWORLD	20010001	WEB	192.168.10.1	2008122420335
9PANWORLD_200812242	203359140			
120081224				000000000
0]	
-				
RES=[0396CFIXT002PANWORLD	20010001	WEB	192.168.10.1	20081224203359
20081224203401PANWORLD_20081224203359140			08122400000400	0000
12008122400203401PANWORLD_20081224203359140_			08122	24000005
0000000000]

^{*} $VOID_TYPE = 1$ 로 전송했을 경우는 RTRANSACTION_ID 만 전송하면 되며. 1일 후의 취소에 대해서는 자동으로 매입취소 단계로 카드사에 송신됩니다.

4> 신용카드 거래 조회 (T003)

	NAME	DESC	TYPE	구분	송수
					신
1	RPAY_NO	원거래 주문번호	C(50)	0	0
2	TRN_TYPE	T001	C(4)	0	0
3	RESULT_CD	각 구분	C(1)		0
4	RESULT_MSG	승인 금액	C(4)		0
5	TRANSACTION_ID	거래 번호	C(12)		0
6	APPROVAL_NO	승인번호	C(8)		0
7	EXTRA	예비	C(121)		
		·	C(200)		

^{*} 가독성을 의하여 SPACE 는 "_" 로 표기합니다.

REQ=[0396CFIXT003PANWORLD	20010001	\\/ED	102169101	2008122420241
		VVED	192.100.10.1	2000122420341
1PANWORLD_200812242	03411312			
PANWORLD_20081224203411312		000000	0000000	
				1
				_]
=				
res=[0396cfixt003panworld	20010001	WEB	192.168.10.1	20081224203411
20081224203414PANWORLD_2008122	4203411312		08122400000600	0000
PANWORLD_200812242034113	312	T001000	0000812240000070	00203414
-				1

5> 신용카드 인증 조회 (T004)

	NAME	DESC	TYPE	구분	송수
					신
1	AUTH_TYPE	인증 형태			
		A: 카드번호 + 유효기간	C(1)	0	0
		B: 카드번호 + 유효기간 + CVV	C(1)	0	
		C: 카드번호 + 유효기간 + 패스워드			
2	CARD_NUMBER	카드번호	C(20)	0	0
3	CARD_EXPIRE	카드 유효 기간 (YYMM)	C(4)	0	0
4	CARD_CVV	카드 CVV	C(4)	0	0
5	CARD_PASSWORD	카드 비밀번호	C(4)	0	0
6	CARD_FILLER	카드 그 외의 설정 값	C(50)	0	0
7	PAY_NAME	가맹점 회원 이름 (반각 영문)	C(50)	0	0
8	PAY_TELNO	회원 전화번호	C(15)	0	0
9	MESSAGE	응답 메시지	C(152)		0
			C(300)		

- * 가독성을 의하여 SPACE 는 "_" 로 표기합니다.
- * T004 인증 조회는 최소단위 결제로 인증처리 되며. 정상 인증의 경우 시스템에서 자동으로 취소 처리됩니다

* 인증서비스는

-REQ					
=[0496CFIXT004PANWORLD	_20010001	WEB	192.168.10.1	20081224203347	7
PANWORLD_2008122420334	7171			1	444
45555666677771009			PAYNA	AME	
PAYTELNUMBER					
]		
-RES					=
[0496CFIXT004PANWORLD	20010001	WEB	192.168.10.1	20081224203347_	
PANWORLD_20081224203347	171	20	081224987810000)	1
44445555666677771009		PA	YNAME		
PAYTELNUMBER	rmessage				
			1		