# 统一日志接入说明

## 添加开关的功能

#### 1、Maven

<disconf-core.version>2.6.30</disconf-core.version>
<disconf-client.version>2.6.30</disconf-client.version>

## <dependency>

<groupId>com.baidu.disconf</groupId>
 <artifactId>disconf-core</artifactId>
 <version>\${disconf-core.version}</version>
</dependency>

#### <dependency>

#### 2、引入 disconf

引入配置文件: disconf.properties,spring-disconf.xml 把 spring-disconf.xml 文件引入总的配置文件中,然后在配置 <aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true"/>(如果已经有了则不用配置) 修改 disconf.properties 的内容

conf server host: 本地: 192.168.2.202:8080、生产: 192.168.10.73:8090

version: 项目对已的版本号

app: 项目名称 env: 所使用的环境 3、 disconf 的使用

> 本地配置 Host 为 192.168.2.202 disconf.eloancn.com 生产配置 Host 为 192.168.10.73 disconf.eloancn.com



# 用户名:admin 密码:admin

# A、先创建应用

admin	i	龍▼	退出	
		新建APP		
	-	新建	配置项	
		新建配置文件		

# B、填写应用的信息

	新建APP	
APP:	dkweb_soa	
	后台服务化	
说明:		
		iti.
Emails(;号分隔):		
	新建	

## C、新建引用文件



### 新建配置文件

APP选择: 选择APP ▼

版本: 选择版本 ▼

环境: 选择环境▼

上传方式: 选择上传方式▼

新建

## 新建配置文件

APP: dkweb\_soa ▼

版本: 自定义版本▼

自定义版本: 1\_0\_0\_0

环境: 环境:local▼

上传方式: 输入文本▼

文件名: logSwitcher.properties

输入文本: log4jSync=true

logbackSync=true capacity=10000

新建

上传方式选择输入文本

名称为: logSwitcher.properties

文本为: log4jSync=true

logbackSync=true capacity=10000

log4jSync 为 log4j 的开关、logbackSync 为 logback 的开关

以 auto deploy 项目为例,介绍如何接入统一日志平台,文件位置仅作参考, 请找到自己项目对应文件的存放位置。

2.

```
Maven
    目标项目如果使用 Log4j 记录日志
1)
请在 web 项目的 pom 文件中添加依赖:
<dependency>
        <groupId>com.el.unity.log
        <artifactId>unity-log-client</artifactId>
        <version>1.1.1-SNAPSHOT</version>
</dependency>
    目标项目如果使用 Logback-0.9.14 记录日志
    请在 web 项目的 pom 文件中添加依赖:
    <dependency>
        <groupId>com.el.unity.log
        <artifactId> unity-log-logback</artifactId>
        <version>1.1.1-SNAPSHOT</version>
    </dependency>
配置
1) Log4j 配置
       <appender name="FLUME" class="com.el.unity.log.client.Log4jFlumeAppender">
            <param name="hostname" value="192.168.2.16"/>
            <param name="port" value="12300"/>
            <param name="unsafeMode" value="true"/>
            <param name="domain" value="自己的项目域名"/>
            <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
```

<param name="ConversionPattern" value="%d [%7r] %6p - %30.30c - %m \n"/>

#### </appender>

</layout>

在需要发送 ulog 系统的日志的 log 下面加上 FLUME。

```
<category name="com.el.unity.log" additivity="false">
     <priority value="info"/>
     <appender-ref ref="FLUME"/>
     <appender-ref ref="CONSOLE"/>
</category>
```

说明:

#### 测试环境配置参数:

hostname: 192.168.2.16

port: 12300

domain: ulog.el.net (为自己项目的域名)

#### 线上配置参数

hostname: 192.168.10.83

port: 12300

domain: ulog.el.com (为自己项目的域名)

#### 2) Logback 配置

其他同 log4j 的

## 3. 统一系统配置操作

### 1) 测试环境 ulog 菜单配置

配置: host

192.168.2.16 ulog.el.net

访问如下地址:

http://ulog.el.net/index.action

用户名称: admin

密码: 123

### 2) 线上环境 ulog 菜单配置

配置: host

192.168.10.82 ulog.el.com

访问如下地址:

http://ulog.el.com/index.action

配置完结果:




配置步骤:

线上环境为例:


(1) 配置 host:

192.168.10.82 ulog.el.com

(2) 添加项目域名(必须):




(3) 添加菜单(必须):




#### 说明:

父菜单为空,则是添加一级菜单 域名必须选择自己在 pom 文件中配置的域名

(3) 添加项目 ip (可选):



(4) 添加类型 (可选):



disconf.properties spring-disconf