17.9.3 值类型转换

JavaScript 能够自动转换变量的数据类型。这种转换都是隐性的和自动的,不需要手动设置。

例如,当使用 alert()方法时,JavaScript 会自动把所有类型的值转换为字符串。如果在逻辑表达式中,则会自动把值转换为布尔值,转换的规则则事先已经定好,如空字符串和数字 0 为 false、实字符串和其他数字都被转换为 true 等。

在自动转换中, JavaScript 一般遵循: 根据运算的类型环境, 按需要进行转换。

例如,如果在执行字符串连接操作时,则会把数字转换为字符串;如果在执行基本数学运算时,则会尝试把字符串转换 为数值;如果在逻辑运算环境中,则会尝试把值转换为布尔值等。

如表 E17.16 所示,是常见值在不同环境中被自动转换的值列表。

表 E17.16 数据类型自动转换列表

值(value)	字符串操作环境	数字运算环境	逻辑运算环境	对象操作环境
undefined	"undefined"	NaN	false	Error
null	"null"	0	false	Error
非空字符串	不转换	字符串对应的数字值	true	String
		NaN		
空字符串	不转换	0	false	String
0	"0"	不转换	false	Number
NaN	"NaN"	不转换	false	Number
Infinity	"Infinity"	不转换	true	Number
Number.POSITIVE_INFINITY	"Infinity"	不转换	true	Number
Number.NEGATIVE_INFINITY	"-Infinity"	不转换	true	Number
-Infinity	"-Infinity"	不转换	true	Number
Number.MAX_VALUE	"1.7976931348623157e+	不转换	true	Number
	308"	44		
Number.MIN_VALUE	"5e-324"	不转换	true	Number
其他所有数字	"数字的字符串值"	不转换	true	Number
true	"true"	1	不转换	Boolean
false	"false"	0	不转换	Boolean
对象	toString()	valueOf()或	true	不转换
		toString()或 NaN		