如何查看jvm当前使用的是什么垃圾回收器

解读JVM使用的垃圾回收器属性

```
-XX:InitialHeapSize=128166912 -XX:MaxHeapSize=2050670592 -
XX:+PrintCommandLineFlags -XX:+UseCompressedClassPointers -
XX:+UseCompressedOops -XX:+UseParallelGC

JDK1.8

默认初始化堆大小:128MB;
默认最大堆大小:2048MB;
```

-XX:InitialHeapSize=128166912

初始化堆大小,字节单位: 128166912 /1024/1024=122.2294921875 MB ≈ **128MB**

-XX:MaxHeapSize=2050670592

最大堆大小, 2050670592/1024/1024/1024= 1.909GB ≈ 2GB

- -XX:+PrintCommandLineFlags
- -XX:+UseCompressedClassPointers -XX:+UseCompressedOops

这两个下面来讲解

-XX:+UseParallelGC

Jvm运行在Server模式下的默认值,打开此开关后,使用Parallel Scavenge + Serial Old的收集器 组合进行回收

执行: java -XX:+PrintFlagsFinal -version | grep :

```
{product
                                                                                           := 2
:= 130023424
:= 2051014656
:= 683671552
:= 524288
:= 42991616
:= 87031808
                                                                                                                                                                   (product)
                                                                                                                                                                   (product)
                                                                                                                                                                   {product}
                                                                                                                                                                   (product)
                                                                                                                                                                   {product}
      uintx 01dSize
                                                                                                                                                                   {product}
       bool PrintFlagsFinal
bool UseCompressedClassPointers
                                                                                            := true
                                                                                                                                                                   {product}
                                                                                            := true
                                                                                                                                                                   {1p64_product}
bool UseCompressedClassFointers := true
bool UseCompressedOops := true
bool UseParalleIGC := true
java version "1.8.0_144"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_144-b01)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.144-b01, mixed mode)

[yypt@VM_0_49_centos ]$
                                                                                                                                                                   {1p64_product}
                                                                                                                                                                   {product}
```

InitialHeapSize = 130023424=124MB

=NewSize + OldSize

NewSize = 42991616/1024/1024=41MB

OldSize = 87031808/1024/1024=83MB

NewSize /OldSize = 1:2;

MaxHeapSize = 2051014656/1024/1024=1,956MB

MaxNewSize = 683671552/1024/1024=652MB

因为NewSize /OldSize = 1:2;

所以 MaxNewSize /MaxHeapSize =0.3333,即新生代 占 堆总大小的33.33%;

MaxHeapSize = MaxNewSize +

新生代将内存按照8:1:1分为一个Eden和so,s1三个区域;,因为对象生命周期不一样,所以产生了分代。

新生代: 老年代=1: 2

当新生代沾满时,老年代会作为一个 分配担保,保存到老年代。

垃圾收集器参数总结

参数	描述
-	Jvm运行在Server模式下的默认值,打开此开关后,使用Parallel
XX:+UseParallelGC	Scavenge + Serial Old的收集器组合进行回收

UseParallelGC ----> 是JDK8默认垃圾回收器

JDK8默认垃圾回收器详解

今天面试问道JDK8默认使用的垃圾收集器是什么,然后回来第一时间CMD命令查看了一下:

```
java -XX:+PrintCommandLineFlags -version

-XX:InitialHeapSize=266390080 -XX:MaxHeapSize=4262241280 -
XX:+PrintCommandLineFlags
-XX:+UseCompressedClassPointers -XX:+UseCompressedOops
-XX:-UseLargePagesIndividualAllocation -XX:+UseParallelGC
java version "1.8.0_191"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_191-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)
12345678
```

UseParallelGC 即 Parallel Scavenge + Parallel Old,再查看详细信息

```
java -XX:+PrintGCDetails -version
java version "1.8.0_191"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_191-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)
Неар
                total 76288K, used 2621K [0x000000076b500000,
   PSYoungGen
0x000000770a00000, 0x00000007c0000000)
                   eden space 65536K, 4% used
[0x00000076b500000,0x000000076b78f748,0x000000076f500000)
                   from space 10752K, 0% used
[0x000000076ff80000,0x000000076ff80000,0x0000000770a00000)
                       space 10752K, 0% used
                   to
[0x00000076f500000,0x000000076f500000,0x000000076ff80000)
    ParOldGen
                total 175104K, used OK [0x00000006c1e00000,
0x0000006cc900000, 0x000000076b500000)
                   object space 175104K, 0% used
[0x00000006c1e00000,0x00000006c1e00000,0x00000006cc900000)
   Metaspace
                 used 2291K, capacity 4480K, committed 4480K, reserved
1056768K
                   class space used 254K, capacity 384K, committed
384K, reserved 1048576K
```

UseCompressedOops / UseCompressedClassPointers

UseCompressedOops: 普通对象指针压缩, oops: ordinary object pointer

UseCompressedClassPointers: 类指针压缩

这两者有什么作用呢?

拿新建一个对象来说:

```
Object o = new Object()
```

如果不开启普通对象指针压缩,-UseCompressedOops,会在内存中消耗24个字节,o 指针占8个字节,Object对象占16个字节。

如果开启普通对象指针压缩,+UseCompressedOops,会在内存中消耗20个字节,o指针占4个字节, Object对象占16个字节。 这样一看,好像UseCompressedOops 对Object的内存并没有影响,其实不然,Object对象在内存中的布局,包括markword、

klass pointer、实例数据和填充对其,开启UseCompressedOops,默认会开启 UseCompressedClassPointers,会压缩klass pointer 这部分的大小,由8字节压缩至4字节,间接的提 高内存的利用率。

由于UseCompressedClassPointers的开启是依赖于UseCompressedOops的开启,因此,要使UseCompressedClassPointers起作用,得先开启UseCompressedOops,并且开启UseCompressedOops 也默认强制开启UseCompressedClassPointers,关闭UseCompressedOops默认关闭UseCompressedClassPointers。

如果开启类指针压缩,+UseCompressedClassPointers,根据上面的条件,结果跟只开启 UseCompressedOops一样,会在内存中消耗20个字节,o指针占4个字节,Object对象占16个字节。

如果关闭类指针压缩,-UseCompressedClassPointers,根据上面的条件,UseCompressedOops还是会开启,会在内存中消耗20个字节,o指针占4个字节,Object对象占16个字节。

如果开启类指针压缩,+UseCompressedClassPointers,并关闭普通对象指针压缩,-UseCompressedOops,此时会报错,

 $Use Compressed Class Pointers\ requires\ Use Compressed Oops$

```
// UseCompressedOops must be on for UseCompressedClassPointers to be on.
if (!UseCompressedOops) {
   if (UseCompressedClassPointers) {
      warning("UseCompressedClassPointers requires UseCompressedOops");
   }
   FLAG_SET_DEFAULT(UseCompressedClassPointers, false);
}
```

垃圾收集器参数总结

参数	描述	
-XX:+UseSerialGC	Jvm运行在Client模式下的默认值,打开此开关后,使 用Serial + Serial Old的收集器组合进行内存回收	
-XX:+UseParNewGC	打开此开关后,使用ParNew + Serial Old的收集器进 行垃圾回收	
-XX:+UseConcMarkSweepGC	使用ParNew + CMS + Serial Old的收集器组合进行内存回收,Serial Old作为CMS出现"Concurrent Mode Failure"失败后的后备收集器使用。	
-XX:+UseParallelGC	Jvm运行在Server模式下的默认值,打开此开关后,使 用Parallel Scavenge + Serial Old的收集器组合进行回 收	
-XX:+UseParallelOldGC	使用Parallel Scavenge + Parallel Old的收集器组合进 行回收	
-XX:SurvivorRatio	新生代中Eden区域与Survivor区域的容量比值,默认为8,代表Eden:Subrvivor = 8:1	
-XX:PretenureSizeThreshold	直接晋升到老年代对象的大小,设置这个参数后,大于这个参数的对象将直接在老年代分配	
-XX:MaxTenuringThreshold	晋升到老年代的对象年龄,每次Minor GC之后,年龄就加1,当超过这个参数的值时进入老年代	
-XX:UseAdaptiveSizePolicy	动态调整java堆中各个区域的大小以及进入老年代的 年龄	

参数	描述	
-XX:+HandlePromotionFailure	是否允许新生代收集担保,进行一次minor gc后, 另一块Survivor空间不足时,将直接会在老年代中保留	
-XX:ParallelGCThreads	设置并行GC进行内存回收的线程数	
-XX:GCTimeRatio	GC时间占总时间的比列,默认值为99,即允许1%的 GC时间,仅在使用Parallel Scavenge 收集器时有效	
-XX:MaxGCPauseMillis	设置GC的最大停顿时间,在Parallel Scavenge 收集器 下有效	
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction	设置CMS收集器在老年代空间被使用多少后出发垃圾收集,默认值为68%,仅在CMS收集器时有效,- XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70	
- XX:+UseCMSCompactAtFullCollection	由于CMS收集器会产生碎片,此参数设置在垃圾收集器后是否需要一次内存碎片整理过程,仅在CMS收集器时有效	
-XX:+CMSFullGCBeforeCompaction	设置CMS收集器在进行若干次垃圾收集后再进行一次 内存碎片整理过程,通常与 UseCMSCompactAtFullCollection参数一起使用	
-XX:+UseFastAccessorMethods	原始类型优化	
-XX:+DisableExplicitGC	是否关闭手动System.gc	
-XX:+CMSParallelRemarkEnabled	降低标记停顿	
-XX:LargePageSizeInBytes	内存页的大小不可设置过大,会影响Perm的大小,- XX:LargePageSizeInBytes=128m	

Client、Server模式默认GC

	新生代GC方式	老年代和持久代GC方式
Client	Serial 串行GC	Serial Old 串行GC
Server	Parallel Scavenge 并行回收GC	Parallel Old 并行GC

Sun/Oracle JDK GC组合方式

	新生代GC方式	老年代和持久代GC方式
-XX:+UseSerialGC	Serial 串行GC	Serial Old 串行GC
-XX:+UseParallelGC	Parallel Scavenge 并行 回收GC	Serial Old 并行GC
- XX:+UseConcMarkSweepGC	ParNew 并行GC	CMS 并发GC 当出现"Concurrent Mode Failure"时 采用Serial Old 串行GC
-XX:+UseParNewGC	ParNew 并行GC	Serial Old 串行GC
	Parallel	

-XX:+UseParallelOldGC	新生代GC 方式 回收GC	卷中他和特次代GG方式
- XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseParNewGC	Serial 串行GC	CMS 并发GC 当出现"Concurrent Mode Failure"时 采用Serial Old 串行GC