Gromacs 5.0.6 版本安装过程

郑刚 NSCC-TJ

zhenggang@nscc-tj.gov.cn 2015.08.10

1. 什么是 Gromacs?

GROMACS 是用于研究生物分子体系的分子动力学程序包。它可以用分子动力学、随机动力学或者路径积分方法模拟溶液或晶体中的任意分子,进行分子能量的最小化,分析构象等。它的模拟程序包包含 GROMACS 力场(蛋白质、核苷酸、糖等),研究的范围可以包括玻璃和液晶、到聚合物、晶体和生物分子溶液。GROMACS 是一个功能强大的分子动力学的模拟软件,其在模拟大量分子系统的牛顿运动方面具有极大的优势。

2. Gromacs 编译环境

gromacs-5.0.6.tar.gz 2015-07-26 b0bb547227143e15b3715c0115a2f4af

- intel Compiler 2013
- mpich2
- cmake-3.3.0
- fftw-3.3.4

3. Gromacs 安装过程

3.1 设置 intel Compiler 2013 及 mpich2 的环境变量

```
$ vim ~/.bashrc
```

Intel + MPI

Intel 2013

source /opt/intel/composer xe 2013.0.079/bin/iccvars.sh intel64

source /opt/intel/composer xe 2013.0.079/bin/ifortvars.sh intel64

MP

export PATH=/usr/local/mpi-intel2013/bin:\$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/mpi-intel2013/lib:\$LD_LIBRARY_PATH

\$ source ~/.bashrc

3.2 安装 cmake-3.3.0

a) 下载 cmake 源文件 (下载合适的版本)

网站下载: http://www.cmake.org/download/

\$ tar -zxvf cmake-3.3.0.tar.gz

b) 编译

\$ cd cmake-3.3.0

\$./bootstrap --prefix=\$HOME/bin/cmake330 2>&1 | tee bootstrap-cmake330.LOG

\$ make -j12 2>&1 | tee make- cmake330.LOG

\$ make install 2>&1 | tee make-install- cmake330.LOG

c) 配置环境(写入.bashrc)

cmake-3.3.0

export PATH=\$HOME/bin/cmake330/bin:\$PATH

export LD LIBRARY PATH=\$HOME/bin/cmake330/lib:\$LD LIBRARY PATH

3.3 安装 FFTW-3.3.4

a) 下载 FFTW3.3.4 源文件

网站下载: http://www.fftw.org/download.html

\$ tar -xzvf fftw-3.3.4.tar.gz

b) 编译

\$ cd FFTW-3.3.4

\$./configure --prefix=\$HOME/lib/fftw334 CC=icc --enable-mpi --enable-float

--enable-shared --enable-fma 2>&1 | tee configure-singlePricision.LOG

\$make 2>&1 | tee make-singleP.log

\$ make install 2>&1 | tee make-install-singleP.log

c) 参数说明:

./configure 配置环境 --prefix=\$HOME/lib/fftw334 安裝目录

CC=icc 编译器选择 使用 icc (默认为 gcc)

--enable-mpi 支持 mpi

--enable-float 支持单精度(默认双精度)

--enable-threads支持线程--enable-openmp支持 openmp--enable-sse启用 SSE2 优化--enable-sse2启用 SSE2 优化--enable-shared生成共享库

--enable-fma 启用优化的机器乘加

其他配置选项可以通过: ./configure -h 查看。

3.4 安装 gromacs-cpu-static

a) 下载 gromacs-5.0.6 源文件

网站下载: http://www.gromacs.org/Downloads

\$ tar -zxvf gromacs-5.0.6.tar.gz

b) 编译

\$ cd gromacs-5.0.6

\$ mkdir build-cpu-static

\$ cd build-cpu-static

 $\$\ cmake\ ..\ -DCMAKE_INSTALL_PREFIX = \$HOME/gromacs 506/cpu$

-DCMAKE C COMPILER=icc -DCMAKE CXX COMPILER=icpc

-DGMX FFT LIBRARY=fftw3

-DFFTWF_LIBRARY="\$HOME/lib/fftw334/lib/libfftw3f.a"

 $-DFFTWF_INCLUDE_DIR = "\$HOME/lib/fftw334/include/" - DGMX_MPI = on$

-DGMX GPU=off-DGMX PREFER STATIC LIBS=on-DBUILD SHARED LIBS=off

\$ make -j12 2>&1 | tee make-gromacs506.LOG

\$ make install 2>&1 | tee make-install-gromacs506.LOG

c) 配置环境(写入.bashrc 或执行程序脚本)

gromacs-5.0.6-cpu

export PATH=\$HOME/gromacs506/cpu-static/bin:\$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=\$HOME/gromacs506/cpu-static/lib:\$LD_LIBRARY_PATH

```
d) cmake 的参数说明
       -DCMAKE INSTALL PREFIX=$HOME/gromacs506/cpu 安装目录
       -DCMAKE C COMPILER=icc
                                                       使用 icc 编译 c
       -DCMAKE CXX COMPILER=icpc
                                                       使用 icpc 编译 cpp
       -DGMX FFT LIBRARY=fftw3
                                                       使用 fftw3
       -DFFTWF LIBRARY="$HOME/lib/fftw334/lib/libfftw3f.a" fftw 动态库 (.so 改为动态库)
       -DFFTWF_INCLUDE_DIR="$HOME/lib/fftw334/include/" fftw/include 目录
       -DGMX MPI=on
                                                       支持 MPI
                                                       关闭 GPU
       -DGMX GPU=off
       -DGMX PREFER STATIC LIBS=on
                                                       编译静态库
       -DBUILD SHARED LIBS=off
                                                       关闭共享库
3.5 安装 gromacs-gpu-static
   a) 配置环境
       # CUDA
       export CUDA HOME=/vol-th/software/cuda/cuda-5.0
       export PATH=$CUDA HOME/bin:$PATH
       export LD LIBRARY PATH=/vol-th/lib:$CUDA HOME/lib64:$LD LIBRARY PATH
   b) 编译
       $ cd gromacs-5.0.6
       $ mkdir build-gpu
       $ cd build-gpu
       $ cmake .. -DCMAKE INSTALL PREFIX=$HOME/gromacs506/gpu
       -DCMAKE C COMPILER=icc -DCMAKE CXX COMPILER=icpc
       -DGMX FFT LIBRARY=fftw3
       -DFFTWF LIBRARY="$HOME/lib/fftw334/lib/libfftw3f.a"
       -DFFTWF INCLUDE DIR="$HOME/lib/fftw334/include/" -DGMX MPI=on
       -DGMX_GPU=on -DGMX_PREFER_STATIC_LIBS=on -DBUILD SHARED LIBS=off
       -DCUDA TOOLKIT ROOT DIR=/vol-th/software/cuda/cuda-5.0
       $ make -j12 2>&1 | tee make-gromacs506.LOG
       $ make install 2>&1 | tee make-install-gromacs506.LOG
   c) 配置环境(写入.bashrc 或执行程序脚本)
       # gromacs-5.0.6-gpu
       export PATH=$HOME/gromacs506/gpu-static/bin:$PATH
       export LD LIBRARY PATH=$HOME/gromacs506/gpu-static/lib:$LD LIBRARY PATH
   d) cmake 的参数说明
       -DGMX GPU=on 支持 gpu
       -DCUDA_TOOLKIT_ROOT_DIR=/vol-th/software/cuda/cuda-5.0 cuda 路径
4. Gromacs 测试
   a) 下载
       ftp://ftp.gromacs.org/pub/benchmarks/ADH bench systems.tar.gz
   b) 测试算例
       $ tar xvf ADH bench systems.tar.gz
       $ cd adh cubic
```

\$ grompp_mpi -f rf_verlet.mdp (设置环境变量,否则找不到)

c) 提交任务(CPU)

\$ vim run.sh

#!/bin/bash

export PATH=\$HOME/gromacs506/cpu-static/bin:\$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=\$HOME/gromacs506/cpu-static/lib:\$LD_LIBRARY_PATH yhrun -n24 -pdebug mdrun mpi

\$ source run.sh

\$ *chmod* +x *run.sh*

\$ yhbatch -n24 -pdebug run.sh

d) 提交任务(GPU)

\$ vim run.sh

#!/bin/bash

export PATH=\$HOME/gromacs506/gpu-static/bin:\$PATH

 $export\ LD_LIBRARY_PATH = \$HOME/gromacs 506/gpu-static/lib:\$LD_LIBRARY_PATH = \$HOME/gromacs 506/gpu-static/lib:\$HOME/gromacs 506/gpu$

yhrun -n1 -pgpu_test mdrun_mpi

\$ source run.sh

\$ chmod +x run.sh

\$ yhbatch -n1 -pgpu_test run.sh

c) 检查输出文件

如果能够正常计算并结束,说明 gromacs 已经安装成功。

如有疑问欢迎联系, 祝好!

郑刚

国家超级计算天津中心 应用研发工程师

电话: 022-65375527 传真: 022-65375501

邮箱: zhenggang@nscc-tj.gov.cn

地址:天津经济技术开发区第六大街与北海路交口滨海外包产业园5号楼3层

邮编: 300457

网址: www.nscc-tj.gov.cn