## 配置负载1

## http://blog.csdn.net/wjg\_ww/article/details/49924353

nginx: 192.168.4.72 #nginx安装的位置及apache位置

apache: 192.168.4.69 #要代理的两台服务器

apache: 192.168.4.68

一、安装gcc

yum install gcc-c++ -y

二、安装nginx所需要的依赖库

yum -y install zlib-devel openssl-devel pcre-devel

三、如有安装老版本,则卸载。

查看: find -name nginx 卸载: yum remove nginx

四、下载nginx源码并解压. (源码去官网下载, 以下是官方链接)

wget -c <a href="http://nginx.org/download/nginx-1.6.2.tar.gz">http://nginx.org/download/nginx-1.6.2.tar.gz</a>

tar -zxvf nginx-1.6.2.tar.gz

mv nginx-1.6.2 nginx

cd nginx

--with-http addition module

--with-http flv module --with-http gzip static module

 $--with-http\_realip\_module \ --with-http\_ssl\_module$ 

 $--with-http\_stub\_status\_module \ --with-http\_sub\_module$ 

--with-http\_dav\_module

注:这里--with开头的选项为nginx自带的模块,需要什么就添加,默认是不安装,

make

make install

五、建立nginx用户及用户组

groupadd -r nginx

useradd -s /sbin/nologin -g nginx -r nginx

cd 到nginx目录,看能否启动

sbin/nginx #如果没有报错,说明ok

再ps一下, ps ax | grep nginx, 看到如下, 说明ok

2537 ? Ss 0:00 nginx: master process sbin/nginx

2538 ? S 0:00 nginx: worker process

nginx在启动后,会有一个master进程和多个worker进程。master进程主要用来管理worker进程,包含:接收来自外界的信号,向各worker进程发送信号,监控worker进程的运行状态,当worker进程退出后(异常情况下),会自动重新启动新的worker进程。

查看安装的nginx版本:

sbin/nginx -v

查看安装的编译选项:

user nginx nginx;

sbin/nginx -V

六、下面开始配置nginx,及反向代理,编辑配置文件nginx.conf

vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

#这里是nginx运行的用户

```
#设置nginx服务的worker子进程,比如设为2:
  worker_processes 2;
  error_log logs/error.log;
                                         #去掉前面的#,记录nginx错误日志,方便检查bug:
                                            #nginx的pid位置
  pid logs/nginx.pid;
events {
          worker_connections 1024;
                                  #每个进程允许的最多连接数,
}
http {
    include mime.types;
    {\tt default\_type \ application/octet-stream;}
  #把下面的#去掉,这是日志配置:
  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request"
                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for";
                                             #日志存放位置
  access_log logs/access.log main;
#这里很关键,很多小伙伴问我 "负载均衡乍配置,为啥我配置的不能访问呢",这里的upstream就是配置负载均衡的,当然得两台以上才叫负
载,我这里的ip69和68都是
#用的apache, 也许你们的是tomcat,没关系,按这样配置一样可以,
upstream proxy test {
  server 192.168.4.69:80 weight=1; #如果你要测试,把这里换成你自己要代理后端的ip
  server 192.168.4.68:80 weight=1;
  #ip_hash;
                                              #当负载两台以上用ip来hash解决session的问题,一台就别hash了。
这是server段的配置
server {
   listen
             80:
                         #要访问的域名,我这里用的测试域名,如果有多个,用逗号分开
   server_name <a href="www.test.com">www.test.com</a>;
   charset utf8;
   location / {
      proxy_pass
                   http://proxy_test;
                                              #这里proxy_test是上面的负载的名称,映射到代理服务器,可以是ip加端口,
或ur1
      proxy_set_header Host
                            $host:
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  }
保存退出!
nginx平滑重启: nginx -s reload #加载刚刚加入的配置。
七、测试:
    后端服务器开启,在192.168.4.69和68的网页文件位置添加测试文件test.html,内容69上:this is test 69,
                                                                                     68上: this is test 68,
这样方便查看访问到哪台了。
     在本地配置好host,在\Windows\System32\drivers\etc\hosts
                                                           用记事本打开,在最后一行加入: 192.168.4.72
www.test.com
    然后使用cmd, ping www. test. com 是否能ping通这个192.168.4.72地址,如果ok,则继续
打开浏览器用www.test.com去访问后端服务器的文件,
如: www.test.com/test.html,
   浏览器打开显示有this...说明配置ok了。
然后F5刷新一下,如果是68和69不停的切换,说明负载ok了。
```