# 虚拟内存——概念 Virtual Memory: Concepts


课程名:计算机系统

主 讲 人 : 孟文龙

### 主要内容

- 地址空间
- 虚拟内存作为缓存的工具
- 虚拟内存作为内存管理的工具
- 虚拟内存作为内存保护的工具
- ■地址翻译

#### 采用物理寻址的系统



#### 1. 简单直接


地址空间小, 硬件结构简 单,访问速度快。

#### 2. 无地址转换

CPU生成的地址就是主存地 址, 无需地址映射或转换 逻辑。

在诸如汽车电子、电梯等"简单"系统中作为嵌入式微控制 器使用

#### 采用虚拟寻址的系统



- 内存保护与隔离、地址空间大、内存管理灵活
- 用于所有现代服务器、笔记本电脑 、智能手机等

#### 地址空间

- **线性地址空间**: 连续的非负整数地址的有序集合: 是一种中间地址,通常由CPU通过<mark>分段机制</mark>计算得到。在分页机制 下,线性地址会被送入页表,映射为物理地址。
- **虚拟地址空间:** N = 2<sup>n</sup> 个虚拟地址的集合: 虚拟地址空间是操作系统**为每个进程提供的一个独立**、完整的地址空间。 虚拟地址空间的大小由操作系统和硬件(CPU位数)决定
- **物理地址空间:** M = 2<sup>m</sup> 个物理地址的集合: 物理地址空间的大小由实际<mark>内存条</mark>的容量决定,比如8GB物理内存,物理 地址空间就是2<sup>33</sup>(约8G)个地址。

#### 为什么要采用虚拟内存VM?

#### ■ 高效地使用主存

虚拟内存允许操作系统把<mark>磁盘空间</mark>当作扩展内存,只有活跃使用的数据 才会被加载到实际的物理内存(DRAM)中。可以让物理内存(主存)的 利用效率更高

#### ■ 简化内存管理

虚拟内存为每个进程提供了一个看似连续、完整的地址空间,即使物理内存是碎片化的。程序员不需要关心物理内存的分配细节,编程更简单。

#### ■ 地址空间隔离


虚拟内存机制为<mark>每个进程分配独立的虚拟地址空间</mark>,一个进程不能干涉 其它进程的内存

### 主要内容

- ■地址空间
- 虚拟内存作为缓存的工具
- 虚拟内存作为内存管理的工具
- 虚拟内存作为内存保护的工具
- ■地址翻译

#### 虚拟内存作为缓存的工具

- 概念上而言,<mark>虚拟内存</mark>可以视为一个由存放在磁盘上的 N个连续的字节单元组成的数组
- 此数组的内容被从磁盘缓存至物理内存(DRAM缓存)
  - 这些<mark>缓存块</mark>被称为页(每页的大小为P = 2º字节)




#### DRAM Cache的组织

- DRAM 缓存的组织形式源自巨大的不命中开销:
  - DRAM 比 SRAM 慢大约 **10**倍
  - 磁盘比 DRAM 慢大约 **10,000倍**
- DRAM 缓存设计:
  - 较大的页面尺寸:标准 4 KB,有时可达 4 MB
  - 全相联映像
    - 任何虚拟页可以放置在任何物理页中
    - 需要一个"更大的"映像函数——不同于SRAM缓存
  - 更复杂精密的、花费更高的替换算法
    - 过于复杂和开放,以致无法在硬件上实现
  - DRAM缓存总是使用写回法,从不采用直写法


## 需要用到的数据结构: 页表page table

■ 页表是一个由页表条目PTE (Page Table Entry)构成的数组, 将虚拟页映像到物理页。




### 页命中

■ Page hit页命中: 虚拟内存中待访问的字存在于物理内存中 (即DRAM缓存命中)




## 缺页

■ Page fault缺页: 虚拟内存中待访问的字不在物理内存中 (即DRAM缓存不命中)




### 缺页的处理

- 缺页引发缺页故障(一种异常)
- 缺页异常处理程序选择一个牺牲页victim page(本例为VP 4)




### 缺页的处理(续)

- 缺页引发缺页故障(一种异常)
- 缺页异常处理程序选择一个牺牲页victim page(本例为VP 4)




### 缺页的处理(续)

- 缺页引发缺页故障(一种异常)
- 缺页异常处理程序选择一个牺牲页victim page(本例为VP 4)



### 页面的分配

■ 分配一个新的虚拟内存页 (VP 5)



#### Locality to the Rescue Again!

#### 局部性再一次成为救世主!


- 虚拟内存机制看上去非常低效,但事实上它运行得相当好, 这都要归功于"局部性"
- 在任意时间,程序总是趋向于在一个较小的活动页面集合上 执行,这个集合叫做工作集working set
  - 程序的时间局部性越好,工作集就会越小
- 如果工作集的大小 < 物理内存容量
  - 在强制不命中开销过后,对工作集的引用将导致命中
- 如果SUM(各工作集的大小) > 物理内存容量
  - 抖动thrashing: 页面不断地换进换出,导致系统性能崩溃

### 主要内容

- ■地址空间
- 虚拟内存作为缓存的工具
- 虚拟内存作为内存管理的工具
- 虚拟内存作为内存保护的工具
- ■地址翻译


#### 虚拟内存作为内存管理的工具

- 关键思想:每个进程都拥有一个独立的虚拟地址空间
  - 各进程可以将内存视为一个简单的线性数组;
  - 映射函数将众多虚拟地址分散在物理内存的各处;



#### 虚拟内存作为内存管理的工具

- 简化内存分配
  - 任意一个<mark>虚拟内存页</mark>可以被映像至任意一个<mark>物理内存页</mark>
  - 同一个虚拟内存页每次被分配到的物理内存页也可以不同
- 在进程之间共享代码和数据
  - 不同的虚拟内存页面被映像到同一个物理内存页(此例为 PP 6)。




### 主要内容

- ■地址空间
- 虚拟内存作为缓存的工具
- 虚拟内存作为内存管理的工具
- 虚拟内存作为内存保护的工具
- 地址翻译

#### 虚拟内存作为内存保护的工具

- 向PTE中添加若干许可位,以提供更好的访问控制
- 内存管理单元每次访问数据都要检查权限位
- 越权访问导致内核发送SIGSEGV,Linux报segmentation fault。



### 主要内容

- ■地址空间
- 虚拟内存作为缓存的工具
- 虚拟内存作为内存管理的工具
- 虚拟内存作为内存保护的工具
- 地址翻译

#### VM地址翻译


- ■虚拟地址空间
  - V = {0, 1, ..., N-1}
- 物理地址空间
  - $P = \{0, 1, ..., M-1\}$
- ■地址翻译
  - MAP:  $V \rightarrow P \cup \{\emptyset\}$
  - 对于某一虚拟地址a:
    - MAP(a) = a'如果虚拟地址 a处的数据在p的物理地址 a'处;
    - MAP(a) = Ø如果虚拟地址 a处的数据不在物理内存中;
      - 或者为无效地址,或者仍存储在磁盘上。

### 地址翻译使用到的所有符号


- 基本参数
  - N = 2<sup>n</sup>: 虚拟地址空间中的地址数量
  - M = 2<sup>m</sup>: 物理地址空间中的地址数量
  - **P = 2**P : 页的大小 (bytes)
- 虚拟地址VA的组成部分
  - TLBI: TLB索引 (用于查找TLB中的某一项)
  - TLBT: TLB标记 (用于TLB命中判断)
  - VPO: 虚拟页面偏移量(字节)
  - VPN: 虚拟页号
- 物理地址PA的组成部分
  - PPO: 物理页面偏移量(同VPO)
  - PPN: 物理页号

虚拟地址 (VA)	虚拟页号 (VPN)	页内偏移 (VPO)	物理页号 (PPN)	物理地址 (PA)
0x12345ABC	0x12345	0xABC	0x01A3	0x01A3ABC

#### 基于页表的地址翻译




#### 地址翻译: 页面命中




- 1) 处理器生成一个虚拟地址,并将其传送至**内存管理单元MMU**
- 2-3) MMU生成PTE地址,进而从位于Cache/内存的页表当中获取PTE
- 4) MMU 据此建立物理地址,再将物理地址发给Cache/主存
- 5) Cache/主存返回所请求的数据字给处理器。

#### 地址翻译:缺页故障



- 1)处理器生成一个虚拟地址,并将其传送至MMU
- 2-3) MMU生成PTE地址,进而从位于Cache/内存的页表当中获取PTE
- 4) MMU发现有效位为零,便触发缺页故障异常
- 5) 缺页处理程序确定物理内存中牺牲页 (若页面被修改,则换出到磁盘)
- 6) 缺页处理程序调入新的页面,并更新内存中的PTE
- 7) 缺页处理程序将控制流返回至原进程,重新执行缺页的指令

#### Cache和虚拟内存的结合



VA: 虚拟地址 PA: 物理地址


PTE: 页表条目 PTEA: 页表条目地址

### 利用TLB加速地址翻译


- 各页表项PTE最差在内存,较好在L1
  - 但PTE仍可能被其它数据引用驱逐出Cache
- 解决方法: TLB
  - Translation Lookaside Buffer翻译后备缓冲器
  - 又称快表(内存中的普通页表相应称作慢表)
  - MMU中的一个小容量、高相联度、零延迟的Cache
  - 实现**虚拟页号**向**物理页号**的映射
  - 对于页码数很少的页表可以完全包含在TLB中

### 对TLB的访问

■ MMU使用虚拟地址的VPN部分访问TLB:




## TLB命中



TLB 命中省去一次Cache/内存访问


### TLB 不命中




TLB不命中仍需进行Cache/内存访问 所幸TLB不命中很少发生。原理是?

### 多级页表


- 假设:
  - 页面大小为4KB (2<sup>12</sup>);
  - 48位地址空间,8字节 PTE
- 问题:
  - 将需要一个大小为 512 GB 的页表!
    - $= 2^{48} * 2^{-12} * 2^3 = 2^{39} B$
- 常用解决办法:多级页表
- 以两级页表为例:
  - 一级页表(常驻内存):每个 PTE 指向一个页表;
  - 二级页表(可调入调出): 每个 PTE 指向一页。



#### 二级页表层次结构



### 使用K级页表的地址翻译



#### 总结

- 以程序员的视角看虚拟内存:
  - 每个进程拥有自己的私有线性地址空间
  - 不允许被其它进程干扰
- 从系统的角度看待虚拟内存:
  - 通过缓存虚拟内存页面,从而高效利用内存
    - 高效率源自"局部性"