TC 2022 Interconexión de redes

Subnetting

Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro



Direccionamiento IP

	Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
	octeto	octeto	octeto	octeto
Clase A				
Ciase A	Network	Host	Host	Host
601 m				
Clase B	Network	Network	Host	Host
Clase C	Network	Network	Network	Host

Clase	Máscara de subred
Α	255.0.0.0
В	255.255.0.0
С	255.255.255.0

Direccionamiento IP

IP (Direccionamiento lógico)

Clase	Rango primer octeto	Número de redes		Número de hosts		Dirección de muestra
A	1 - 127	2 ⁷ – 1 *	127	2 ²⁴ - 2	16,777,214	10.15.121.5 00001010 00001111 01111001 00000101
В	128 - 191	214	16,384	216 - 2	65,534	130.13.44.52 10000010 00001101 00101100 00110100
С	192 - 223	221	2,097,152	2 ⁸ - 2	254	200.15.23.8 11001000 00001111 00010111 00001000
D	224 - 239					
E	240 - 255					

^{*} La red 127 no se usa está reservada.

Subnetting


Direccionamiento IP v4

La longitud de los campos varia dependiendo de la clase de la dirección IP.

Net Id	Host Id
--------	---------

Direccionamiento IP con subnetting

Algunos bits son prestados del campo Host Id.



Subnetting

El número máximos de bits que pueden ser prestados es la longitud del Host Id – 2.



Bits prestados	Decimal	Binario
1	128	1000 0000
2	192	1100 0000
3	224	1110 0000
4	240	1111 0000
5	248	1111 1000
6	252	1111 1100
7	254	1111 1110


2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1

Direccionamiento IPv4

Creación de subredes

Para crear subredes se toman bits prestados de la porción Host de la dirección IP de la red o clase (izquierda a derecha).


Los bits restantes son utilizados para los hosts dentro de cada subred.



Ejemplo

Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.

1) Calcular la **máscara** en decimal: 255.255.248.0



2) Calcular el **valor del desplazamiento** en el Byte crítico. Al valor de **256** le restas el valor de la máscara en el **Byte Critico** (decimal) y este es el valor del desplazamiento de cada subred.

256 – 248 = 8 El desplazamiento es de 8 en el byte crítico


Ejemplo

3) Utilizar el desplazamiento calculado en el paso 2 y crear la información de las primeras cuatro subredes. Recuerda que el desplazamiento se da en el **Byte Crítico**. Dirección de red: **112.0.0.0** y máscara de subred: 255.**255.248**.0


#	Dirección	Primera IP	Última IP	Dirección de
Subred	de subred	válida	válida	broadcast
0	112.0. 0 .0	112.0.0.1	112.0.7.254	112.0. 0+7 .255
1	112.0.8.0	112.0.8.1	112.0.15.254	112.0. 8+7 .255
2				
3				
•				
31	112.0. 248 .0	112.0. 248 .1	112.0. 255 .254	112.0. 255 .255

Dirección de broadcast: Los valores a la izquierda del byte crítico no cambian, lo que cambia es el byte crítico y lo que se encuentra a la derecha. Todo lo que se encuentre a la derecha del byte crítico le corresponde el valor numérico de **255**. Al byte crítico le corresponde el **valor inicial del byte crítico + desplazamiento – 1**.


Para el siguiente diseño de red ¿Cuántas subredes se necesitan utilizar?



Para el siguiente diseño de red ¿Cuántas subredes se necesitan utilizar? 8



Si la dirección IP asignada es **192.168.128.0** ¿Cómo sería el esquema de direccionamiento lógico?



Si la dirección IP asignada es **192.168.128.0** ¿Cómo sería el esquema de direccionamiento lógico?

