# TC 2006B Interconexión de dispositivos

Actividad 15: VLANs, VLSM, DHCP, rutas estáticas y por default

Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro



# Caso "Pisos y más"

Nuestro reto el día de hoy es trabajar con un diseño físico de red en **Packet Tracer** y realizar la programación de los equipos de interconexión, la instalación del servicio de **DHCP**, la configuración de **VLANs**, rutas estáticas y una ruta por default para lograr la conectividad del espacio de trabajo de la compañía "**Pisos y más**" con la red Internet.

## Restricciones y consideraciones del cliente

Debemos realizar el diseño con base en restricciones que han sido establecidas por el cliente:


- 1. Configura la interface s0/0/1.
- 2. Debemos utilizar tres **VLANS** (Manager,s Users y Services)
- 3. Las tres **VLANs** (Managers, Users y Services) obtendrán direcciones IP dinámicas (**DHCP**)
- 4. Configurar la VLAN1 del switch SCompany con la primera IP valida de la subred y el default Gateway.
- 5. Debemos conectar la red local a los servicios de Internet. Para interconectar la red local con el proveedor de servicios es necesario instalar una **ruta por default**.
- 6. Debemos configurar rutas estáticas en el **ISP** para que se pueda conectar con la red local.
- 7. Realizar las **pruebas de conectividad** necesarias.



## Configuración de interface s0/0/1

Ruteador


Configura la interface **s0/0/1 NOTA:** Las interfaces
seriales **DCE** se les configura
un **clock rate** de **128000**.



#### Ruteador

Las **VLANs** son redes virtuales que permiten **segmentar el tráfico** y tener distintos dominios de broadcast en una misma interface del router, con el uso de las subinterfaces.

- El definir subinterfaces en el RFrontera implica que la interface g0/0 recibe peticiones de la vlan 10, vlan 20 y vlan 30.
- Las subinterfaces se definen con la interface g0/0 y se le concatena la subinteface asociada con la vlan g0/0.10
- El protocolo de encapsulamiento debe incluir el id de la vlan.
- La dirección IP de la subinterface va a ser la última dirección IP válida de la subred o bloque.



#### Ruteador

### **Comandos para el Router**

! Sección para crear las subinterfaces asociadas a cada VLAN int g0/0.VID

encapsulation dot1q VID

ip add DirlP Msk


! Hay que levantar todas las subinterfaces (lógicas). Si levanto la interfaz física se levantan todas las subinterfaces.

int g0/0

no shut

### Configuración del servicio de DHCP

- Tenemos tres subredes asociadas con las VLANs 10, 20 y 30.
- Las tres VLANs (Managers, Users y Services) obtendrán dirección IP dinámica (DHCP)
- Configurar primero las excepciones.



## Configuración mínima de un servicio DHCP

- 1. Excluir las direcciones estáticas del pool de DHCP.
  - ip dhcp excluded-address Dir\_IP\_Inicial Dir\_IP\_Final
- 2. Definir un **pool de direcciones dinámicas** que serán asignadas cuando sean solicitadas.
  - ip dhcp pool NombrePool
  - network Dirección de red Máscara de subred
- 3. Establecer la puerta de enlace predeterminada (default Gateway):
  - default-router dirlP
- 4. Establecer el servidor DNS
  - dns-server dirIP-Server

#### Switch

Pasos para configurar las **VLANs** en el **switch**:

- 1. Crear la base de datos de las VLANs
- 2. Asignar los **puertos de acceso** del switch a la VLAN correspondiente.
- 3. Definir el **puerto troncal** (puerto por el que va a salir el tráfico de las distintas VLANs).

Las subredes y los puertos del switch han sido divididos de la siguiente forma:

Segmento	VLAN	Puertos asignados	Dirección de subred	Máscara de subred
Management	10	F0/1-6	193.168.1.128	255.255.255.240
Users	20	F0/7-19	193.168.1.0	255.255.255.128
Services	30	F0/20-24	193.168.1.144	255.255.255.248
Native	1	No aplica	193.168.1.152	255.255.255.252

vlan 1 que es la nativa, está creada siempre por default.

Comandos para el Switch

#### 1. Creación de las VLANs con nombre

vlan VID
name NombreVLAN-asociadaVID
exit

### 2. Asignación de los <u>puertos de acceso</u> a cada VLAN VID


interface Nombre\_Interfaz
switchport mode access
switchport access vlan VID

### 3. Definición del <u>puerto troncal</u>

interface Nombre\_Interfaz
switchport mode trunk
no shut


## Configuración de la VLAN1 de SCompany

Configurar la VLAN1 del switch SCompany con la primera IP de la subred y el default Gateway.




## Configuración de rutas por default

- 1. Configurar la IP de la interface **s0/0/0** del **RFrontera**.
- 2. Establecer una ruta por default que se encargue de sacar el tráfico a Internet.
  - Cuando definimos <u>nuestra interface de salida (s0/0/0)</u> tenemos una **ruta por default directamente conectada**
  - Si utilizamos la dirección IP del siguiente router, tenemos una ruta por default recursiva.



## Configuración de rutas estáticas

Configurar en el **ISP**, las **rutas estáticas** necesarias para conectar el tráfico de Internet con la red local.



### Pruebas de conectividad

Al terminar la configuración realiza las siguientes pruebas de conectividad:

#### Pruebas de conectividad interna:

De	Hacia	Dirección IP	Ping results (Fail / Success)
PVenta1	Manager		
User01	User02		
Printer1	pisos.com	193.168.1.145	
PVenta1	User01		
PVenta1	Printer1		
PVenta1	SCompany	193.168.1.153	



#### Pruebas de conectividad externa:

De	Hacia	Dirección IP	Web browser results (Fail / Success)
PVenta1	CNN.com	151.101.193.65	
User01	CNN.com	151.101.193.65	
pisos.com	CNN.com	151.101.193.65	
CNN.com	pisos.com	193.168.1.145	

### **Pruebas por acceso remoto:**

De	Hacia	Dirección IP	telnet results (Fail / Success)
CNN.com	SCompany	193.168.1.153	

## Configuración del switch para acceso por ssh

- 1. Configurar el nombre de dominio: pisos.com
- 2. Configurar el método de la clave de cifrado: rsa con 1024 bits
- 3. Configurar un nombre de usuario y password de la base de datos local con un nivel de privilegio 15, que otorga derechos de administrador al usuario.
  - Nombre : administrador
  - Password : secretpass
- 4. Habilitar **SSH** en las líneas VTY 0 15 mediante el comando **transport input** y cambie el método de inicio de sesión para utilizar la base de datos local para la verificación del usuario
- 5. Establecer una conexión SSH con el switch **SCompany.** Acceda remotamente a **SCompany** desde el servidor **CNN.com** con el comando SSH. Use el nombre de usuario **administrador** y la contraseña **secretpass**. En la línea de comandos (Command Prompt) del servidor, utiliza el siguiente comando:

ssh -l administrador 193.168.1.153