# TC 2006B Interconexión de dispositivos

Ejercicio 17: VLANs, VLSM, DHCP, rutas estáticas y por default


Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro



## Caso "Pisos y más"

Nuestro reto el día de hoy es trabajar con un diseño físico de red en **Packet Tracer** y realizar la programación de los equipos de interconexión, la instalación del servicio de **DHCP**, la configuración de **VLANs**, rutas estáticas y una ruta por default para lograr la conectividad del espacio de trabajo de la compañía "**Pisos y más**" con la red Internet.

### Caso "Pisos y más"



## Restricciones y consideraciones del cliente


Debemos realizar el diseño con base en restricciones que han sido establecidas por el cliente:

- Debemos utilizar VLSM.
- 2. Debemos utilizar tres **VLANS** (Manager, Users, Services)
- 3. Solo el grupo de **Users** obtiene dirección IP dinámica (**DHCP**)
- 4. Configurar la VLAN1 del switch SCompany con la primera IP valida de la subred y el default Gateway.
- 5. Debemos conectar la red local a los servicios de Internet. Para interconectar la red local con el proveedor de servicios es necesario instalar una **ruta por default**.
- 6. Debemos configurar rutas estáticas en el **ISP** para que se pueda conectar con la red local.
- 7. Realizar las **pruebas de conectividad** necesarias.



### Subneteo con máscaras de longitud variable

(VLSM)




## Subneteo con máscaras de longitud variable

(VLSM)


| Segmento   | VLAN | IPs | Orden | Dirección de subred | Máscara de subred | Prefijo de red |
|------------|------|-----|-------|---------------------|-------------------|----------------|
| Management | 10   | 10  |       |                     |                   |                |
| Users      | 20   | 120 |       |                     |                   |                |
| Services   | 30   | 5   |       |                     |                   |                |
| Native     | 1    | 2   |       |                     |                   |                |

Dirección de red: 192.168.1.0 /24



#### Configuración del servicio de DHCP

- Tenemos tres subredes asociadas con las VLANs 10, 20 y 30.
- 2. La subred de los usuarios (VLAN 20) es a la única a la que se le asignarán direcciones IP dinámicas.
- 3. Configurar primero las excepciones.
- 4. Configurar DHCP en **RFrontera**.



## Configuración mínima de un servicio DHCP

1. Excluir las direcciones estáticas del pool de DHCP.

```
ip dhcp excluded-address Dir_IP_Inicial Dir_IP_Final
```

2. Definir un **pool de direcciones dinámicas** que serán asignadas cuando sean solicitadas.

```
ip dhcp pool NombrePool

network dirIP_inicial Máscara de subred
```


3. Establecer la puerta de enlace predeterminada (default Gateway):

default-router dirlP

#### Ruteador

Las **VLANs** son redes virtuales que permiten **segmentar el tráfico** y tener distintos dominios de broadcast en una misma interface del router, con el uso de las subinterfaces.

- El definir subinterfaces en el RFrontera implica que la interface g0/0 recibe peticiones de la vlan 10, vlan 20 y vlan 30.
- Las subinterfaces se definen con la interface
   g0/0 y se le concatena la subinteface
   asociada con la vlan g0/0.10.
- El protocolo de encapsulamiento debe incluir el id de la vlan.
- La dirección IP de la subinterface va a ser la última dirección IP válida de la subred o bloque.



#### Ruteador

#### **Comandos para el Router**

! Sección para crear las subinterfaces asociadas a cada VLAN int g0/0.VID

encapsulation dot1q VID

ip add DirlP Msk

! Hay que levantar todas las subinterfaces (lógicas). Si levanto la interfaz física se levantan todas las subinterfaces.

int g0/0

no shut

#### Switch

Pasos para configurar las **VLANs** en el **switch**:

- Crear la base de datos de las VLANs
- 2. Asignar los **puertos de acceso** del switch a la VLAN correspondiente.
- 3. Definir el **puerto troncal** (puerto por el que va a salir el tráfico de las distintas VLANs).

Las subredes y los puertos del switch han sido divididos de la siguiente forma:

| Segmento   | VLAN | Puertos asignados | Dirección de subred | Máscara de subred |
|------------|------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Management | 10   | F0/1-6            | 192.168.1.128       | 255.255.255.240   |
| Users      | 20   | F0/7-19           | 192.168.1.0         | 255.255.255.128   |
| Services   | 30   | F0/20-24          | 192.168.1.144       | 255.255.255.248   |
| Native     | 1    | No aplica         | 192.168.1.152       | 255.255.255.252   |

vlan 1 que es la nativa, está creada siempre por default.

Comandos para el Switch

#### 1. Creación de las VLANs con nombre

vlan VID
name NombreVLAN-asociadaVID
exit

#### 2. Asignación de los <u>puertos de acceso</u> a cada VLAN VID


interface Nombre\_Interfaz
switchport mode access
switchport access vlan VID

#### 3. Definición del <u>puerto troncal</u>

interface Nombre\_Interfaz
switchport mode trunk
no shut

### Configuración de la VLAN1 de SCompany


Configurar la VLAN1 del switch SCompany con la primera IP de la subred y el default Gateway.



Configurar el switch **SUsers**, que solamente ha sido puesto como una extensión del switch **SCompany**.

F0/7-19 **VLAN 20 Users** 


**SUsers** es una extensión de la **VLAN 20** y todos los puertos de este switch pertenecen a esta VLAN.



192.168.1.0 /25


## Configuración de rutas por default

- 1. Configurar la IP de la interface **s0/0/0** del **RFrontera**.
- No se requiere configurar un protocolo de ruteo, el ruteador RFrontera está configurado para trabajar como router on stick (una sola interfaz física se encarga de enrutar los paquetes de varias VLANs). Solamente debemos saber cómo el tráfico interno va a salir al exterior.
- 3. Establecer una ruta por default que se encargue de sacar el tráfico a Internet.
  - Cuando definimos <u>nuestra interface de</u> <u>salida (s0/0/0)</u> tenemos una <u>ruta por</u> <u>default directamente conectada</u>
  - Si utilizamos la <u>dirección IP del siguiente</u>
     router, tenemos una ruta por default
     recursiva.
  - Si concatenamos <u>la interface de salida de</u> nuestro router y la IP del siguiente router, tenemos una ruta por default completamente conectada.



### Configuración de rutas estáticas

Configurar en el ISP, las rutas estáticas necesarias para conectar el tráfico de Internet con la red local.



#### Pruebas de conectividad

- 1. Probar el servicio de **DHCP**.
- 2. Probar la conectividad interna: interconexión entre VLANs.
  - User01 acceso web a SCompany (192.168.1.153)
  - User01 acceso web a ServerLocal (192.168.1.145)
  - User01 acceso web a WEBcam (192.168.1.130)
- 3. Probar la conectividad hacia el exterior.
  - User01 acceso web a Server CNN (151.101.193.65)
- 4. Probar la conectividad desde el exterior hacia la red local.
  - CNN acceso web a ServerLocal (192.168.1.145)
  - CNN acceso web a WEBcam (192.168.1.130)

