

Capítulo 7: Listas de control de acceso



Routing and Switching Essentials v6.0

Cisco | Networking Academy® Mind Wide Open™



7.1 Funcionamiento de una ACL




Cisco Networking Academy® Mind Wide Open™

Propósito de las listas ACL

¿Qué es una ACL?

 Los routers no tienen listas ACL configuradas de manera predeterminada, por lo que no filtran el tráfico de manera predeterminada.



Propósito de las listas ACL

Filtrado de paquetes

- El filtrado de paquetes, a veces denominado "filtrado de paquetes estático", controla el acceso a una red mediante el análisis de los paquetes entrantes y salientes y la transferencia o el descarte de estos según determinados criterios, como la dirección IP de origen, la dirección IP de destino y el protocolo incluido en el paquete.
- Cuando reenvía o deniega los paquetes según las reglas de filtrado, un router funciona como filtro de paquetes.
- Una ACL es una lista secuencial de instrucciones permit (permitir) o deny (denegar), conocidas como "entradas de control de acceso" (ACE).

Propósito de las listas ACL

Funcionamiento de una ACL



Las ACL de entrada filtran los paquetes que ingresan a una interfaz específica y lo hacen antes de que se enruten a la interfaz de salida.

Las ACL de salida filtran los paquetes después de que se enrutan, independientemente de la interfaz de entrada.





Cálculo de la máscara de comodín

 El cálculo de máscaras de comodín puede ser difícil. Un método abreviado es restar la máscara de subred a 255.255.255.255.

Ejemplo 1

	255.255.255.255
-	255.255.255.000
	000.000.000.255

Ejemplo 2

```
255.255.255.255
- 255.255.255.240
000.000.000.015
```

Ejemplo 3

	255.255.255.255
-	255.255.252.000
	000.000.003.255




Palabras clave de una máscara de comodín

Abreviaturas de la máscara de bits de comodín

Ejemplo 1

- 192.168.10.10 0.0.0.0 coincide con todos los bits de la dirección.
- Abrevie esta máscara de comodín utilizando la dirección IP precedida por la palabra clave host (host 192.168.10.10).



Ejemplo 2

- 0.0.0.0 255.255.255.255 omite todos los bits de la dirección.
- Abrevie la expresión con la palabra clave any.





Ejemplos de palabras clave de una máscara de comodín

Ejemplo 1:


```
R1(config) # access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
!OR
R1(config) # access-list 1 permit any
```

Ejemplo 2:

```
R1 (config) # access-list 1 permit 192.168.10.10 0.0.0.0 !OR R1 (config) # access-list 1 permit host 192.168.10.10
```

Este es el formato de las palabras clave opcionales any y host en una sentencia ACL.

Pautas para la ubicación de listas ACL? ¿Dónde ubicar las listas ACL?




¿Dónde ubicar las listas ACL? (continuación)

- Cada ACL se debe colocar donde tenga más impacto en la eficiencia.
- Las reglas básicas son las siguientes:
 - Listas ACL extendidas: Coloque las listas ACL extendidas lo más cerca posible del origen del tráfico que se filtrará.
 - Listas ACL estándar: Debido a que en las listas ACL estándares no se especifican las direcciones de destino, colóquelas tan cerca del destino como sea posible.

Pautas para la ubicación de listas ACL

Ubicación de listas ACL estándares

 El administrador desea impedir que el tráfico que se origina en la red 192.168.10.0/24 llegue a la red 192.168.30.0/24.





7.2 ACL de IPv4 estándar



Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™

Configurar listas ACL de IPv4 estándares Sintaxis de una ACL de IPv4 estándar numerada

Router(config)# access-list número-de-lista-de-acceso
 { deny | permit | remark } origen [comodín-de-origen] [log]

Un access list remark es un comentario opcional que se coloca antes o después de una lista de acceso, que describe la ACL. Cada comentario tiene un límite de 100 caracteres.

```
R1(config) # access-list 10 remark Permit hosts from the 192.168.10.0 LAN
R1(config) # access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config) # exit
R1# show running-config | include access-list 10 access-list 10 remark Permit hosts from the 192.168.10.0 LAN access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1#
```



Procedimiento para la configuración de ACL estándar

Paso 1: Utilice el comando de configuración global access-list para crear una entrada en una ACL de IPv4 estándar.

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
```

La instrucción del ejemplo coincide con cualquier dirección que comience con 192.168.10.x. Utilice la opción remark (comentario) para agregar una descripción a la ACL.

Paso 2: Utilice el comando de configuración interface para seleccionar una interfaz a la cual aplicarle la ACL.

```
R1(config)# interface serial 0/0/0
```

Paso 3: Utilice el comando de configuración de interfaz ip access-group para activar la ACL actual en una interfaz.


```
R1(config-if)# ip access-group 1 out
```

Este ejemplo activa la ACL estándar IPv4 1 en la interfaz como filtro de salida.

Configurar listas ACL de IPv4 estándares

Aplicar listas ACL de IPv4 estándares a las interfaces

Admisión de una subred específica




```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ip access-group 1 out
```

Configurar listas ACL de IPv4 estándares

Ejemplos de listas ACL de IPv4 estándares numeradas

Denegación de un host específico y admisión de una subred específica



```
R1(config) # no access-list 1
R1(config) # access-list 1 deny host 192.168.10.10
R1(config) # access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config) # interface s0/0/0
R1(config-if) # ip access-group 1 out
```



Ejemplos de listas ACL de IPv4 estándares numeradas

Denegación de un host específico S0/0/0 R1 G0/0 R1 G0/1 Empresa A 192.168.10.0/24 PC1 PC2 192.168.11.10/24

```
R1(config)# no access-list 1
R1(config)# access-list 1 deny host 192.168.10.10
R1(config)# access-list 1 permit any
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip access-group 1 in
```

Configurar listas ACL de IPv4 estándares Sintaxis de una ACL de IPv4 estándar con nombre

Ejemplo de ACL denominada

```
Router(config)# ip access-list [standard | extended] name
```


La cadena de nombres alfanuméricos debe ser única y no puede comenzar con un número.

```
Router(config-std-nacl) # [permit | deny | remark] {source | [source-wildcard]} [log]
```

```
Router(config-if)# ip access-group name [in | out]
```

Activa la ACL IP denominada en una interfaz.

Configurar listas ACL de IPv4 estándares Sintaxis de una ACL de IPv4 estándar con nombre (continuación)



```
R1 (config) # ip access-list standard NO_ACCESS
R1 (config-std-nacl) # deny host 192.168.11.10
R1 (config-std-nacl) # permit any
R1 (config-std-nacl) # exit
R1 (config) # interface g0/0
R1 (config-if) # ip access-group NO_ACCESS out
```

Modificar listas ACL de IPv4

Editar listas ACL estándares con nombre

Cómo agregar una línea a la ACL denominada

```
R1# show access-lists
Standard IP access list NO ACCESS
   10 deny 192.168.11.10
    20 permit 192.168.11.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
R1(config) # ip access-list standard NO ACCESS
R1(config-std-nacl) # 15 deny host 192.168.11.11
R1(config-std-nacl)# end
R1# show access-lists
Standard IP access list NO ACCESS
   10 deny 192.168.11.10
   15 deny 192.168.11.11
    20 permit 192.168.11.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```

Nota: El comando no sequence-number named-ACL se usa para eliminar instrucciones individuales.

Modificar listas ACL de IPv4

Verificar listas ACL

```
R1# show ip interface s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 10.1.1.1/30
<output omitted>
Outgoing access list is 1
Inbound access list is not set
<output omitted>

R1# show ip interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.1/24
<output omitted>
Outgoing access list is NO_ACCESS
Inbound access list is not set
<output omitted>
```

```
R1# show access-lists
Standard IP access list 1
    10 deny 192.168.10.10
    20 permit 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.255.255
Standard IP access list NO_ACCESS
    15 deny 192.168.11.11
    10 deny 192.168.11.10
    20 permit 192.168.11.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```



7.3 Solución de problemas en listas ACL




Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™

Procesar paquetes con listas ACL

Denegar todo implícito

- Se debe configurar al menos una ACE permit en una ACL. En caso contrario, se bloquea todo el tráfico.
- Para la red en la ilustración, si se aplica la ACL 1 o la ACL 2 a la interfaz S0/0/0 del R1 en el sentido de salida, se obtiene el mismo resultado.

Cómo ingresar sentencias de criterios





El orden de las entradas de control de acceso (ACE) en una ACL

```
R1(config) # access-list 3 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config) # access-list 3 permit host 192.168.10.10
% Access rule can't be configured at higher sequence num as
it is part of the existing rule at sequence num 10
R1(config)#
```

ACL 3: La instrucción de host entra en conflicto con la instrucción de rango anterior.

```
R1(config) # access-list 4 permit host 192.168.10.10
R1(config) # access-list 4 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)#
```

ACL 4: La instrucción de host siempre puede configurarse antes que las instrucciones de rango.



El orden de las entradas de control de acceso (ACE) en una ACL

```
R1(config) # access-list 5 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config) # access-list 5 permit host 192.168.11.10
R1(config) #
```

ACL 5: Si no existen conflictos, la instrucción de host se puede configurar después que la instrucción de rango.