2019/5/12 课件-2-2.html

人工智能-知识梳理与面试真题

监督学习中的数据、特征处理与模型评价

目录 (Table of Contents)

缺失值处理

不均衡数据处理

特征工程

模型验证与评价

面试真题

缺失值处理

缺失情况检查: 为什么缺失? 缺失状态?

- 1. 完全随机缺失 (MCAR): 变量 Y 有缺失数据。如果 Y 缺失数据的概率与 Y 本身的值或在该数据组中任何其他变量的值都无关的话,那么 Y 的数据就是完全随机缺失的。
- 2. 随机缺失 (MAR):控制了其他变量后,Y 缺失数据的概率与 Y 值无关,则称 Y 的数据为随机缺失。
- 3. 非随机缺失,依赖于缺失数据本身:Y 缺失数据的概率与 Y 值相关。
- 4. 非随机缺失,依赖于未观测到的预测值:Y 缺失数据不是随机的,依赖于某一未记录的信息,且该信息可预测缺失值。

处理缺失数据的方法:

- 1. 完全删除:删除含有缺失变量的数据。
 - 优点:可用于任何类型的统计分;不需要特别的运算方法;如果任何因变量缺失数据的概率不取决于自变量的值,则使用成列删除的回归估计值将会是无偏误的。
 - 缺点:误差通常较大;如果数据不是 MCAR 而只是 MAR, 那么删除可能会产生有偏误的估计值。

2019/5/12 课件-2-2.html

2. 简单插补:以某些合理的猜测插补来替代缺失值,然后再接着按没有缺失数据的情况进行分析。插补的值,一般是零值,极大或极小值,平均值,条件均值,中位数。

。 优点:保证数据的完整性,模型的适应性

○ 缺点:低估标准误、高估检验统计量

3. 多重插补:以两个或多个插补来替代缺失值,分析不同的插补值带来的数据结构的变化及误差,来选择最优的插补值。

○ 优点:当数据为 MAR 时,正确使用多重插补会产生一致的、渐近有效的估计值;可以被任何一种模型使用。

缺点:操作繁琐易出错;每次使用多重插补时,都会产生不同的估计值。

4. 最大似然:利用最大期望算法来估测缺失值。

。 优点:适用于大样本。

。 缺点:只适用于线性模型。

不均衡数据处理

不均衡数据:因变量在不同类别中的分布不均衡。

不均衡数据的影响:影响模型的准确性。

- 分类模型的表现会偏向于数据多的类别
- 在整体模型最小化误差的过程中,数据少的类别贡献非常的少
- 一些模型应用的前提条件是数据均衡分布
- 一些模型应用的前提条件是误差在不同类别中的权重是相同的

处理不均衡数据的方法:

1. 欠采样:从数据多的类别中随机抽取一部分

优点:适用于数据量较大的情况;可以提高计算效率,减少计算时间和内存要求。

缺点:数据原有模式被破坏,模型准确率变差

2. 过采样:从数据少的类别中随机选取数据复制

。 优点:无信息缺失

。 缺点:容易导致过拟合

3. SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique): 模拟数据少的类别中的数据形式,并生成数据填入其中。生成方法是:选取数据少的类别中的一点,找出它的最近点,算出差值,随机生成一个0和1之间的随机数,差值乘以随机数。

优点:无信息缺失;保持了模型原有模式;不易过拟合

2019/5/12 课件-2-2.html

特征工程

数据的预处理方法

1. 数据标准化:

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma^2}$$

2. 数据缩放:

$$x' = rac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

3. 数据归一化:

$$x' = \frac{x}{\|x\|_2}$$

4. 数据二分化:

$$x' = 1, \ x > \eta; \ x' = 0, \ x \le \eta$$

5. 独热编码处理分类型数据

特征选取


1. 方差原则:去掉方差较低的特征。

2. 相关性原则:去掉完全相关的变量以防止共线性;选取得分较高的特征。

3. 递归式特征消除:使用一个基模型来进行多轮训练,每轮训练后,消除若干权值系数的特征, 再基于新的特征集进行下一轮训练。

模型验证与评价

交叉验证



- 缺点:
 - i. 方差较高
 - ii. 在稀疏数据集上表现差
 - iii. 测试集数据越多,偏差越高

2019/5/12 课件-2-2.html

K-fold 交叉验证



• 缺点:

i. 在不均衡数据集上表现不好

分层交叉验证

模型评价

-			
	误差矩阵	预测正值	预测负值
	真实正值	TP	FN
	真实负值	FP	TN

• 准确率:

$$rac{TP+TN}{TP+FN+FP+TN}$$

误差率:

$$\frac{FP+FN}{TP+FN+FP+TN}$$

精确率:

$$\frac{TP}{TP + FP}$$

• 召回率:

$$\frac{TP}{TP + FN}$$

• ROC 曲线 和 AUC 值:

2019/5/12 课件-2-2.html

面试真题

- 1. 建模的时候,遇到数据缺失怎么办?
- 2. 如果数据不均衡,可以直接建模吗?为什么?
- 3. 介绍一下 SMOTE 这个方法?他是用来做什么的?
- 4. 举例三种数据预处理的方法?
- 5. 为什么要进行数据预处理?
- 6. 举出三种特征工程常用的方法?
- 7. 准确率和精确率的区别?
- 8. 什么是 ROC 曲线? 和 PR 曲线的区别是什么?
- 9. 什么是 AUC?