高可用 Jira 集群的安装以及数据迁移

1. 安装准备

数据库 MySQL

创建数据库和 jira 用户

CREATE DATABASE jira;

CREATE user 'jira'@'%' identified by 'jira-password';

GRANT all privileges on jira.* to 'jira'@'%';

flush privileges;

配置数据库信息: /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

[mysqld]

bind-address = 0.0.0.0 max_connections = 500

重启 MySQL 服务

• 负载均衡

需要 enable sticky session

NFS

需要创建一个共享目录,确保每个 jira 节点都可以读写入该目录。

编辑/etc/fstab 文件, 推荐的 mount 选项如下:

NFS-IP:/opt/jiradata/opt/jira-shared-home nfs

rw,nfsvers=4.1,lookupcache=pos,noatime,intr,rsize=32768,wsize=32768,_netdev 0 0

mount /opt/jira-shared-home

- Jira Data Center license key
- Plugins lisence key
- Linux 用户和群组: Jira

2. 获取 JIRA software 安装包

https://www.atlassian.com/software/jira/update

3. 安装 Jira

获取安装包之后, 执行安装包。

chmod a+x atlassian-jira-software-9.4.6-x64.bin

Root 执行 jira 安装, root 可以创建 jira user 和 group。 也可以选择作为系统服务运行

sudo ./ atlassian-jira-software-9.4.6-x64.bin

4. 安装 MySQL JDBC driver

Jira 支持的数据库以及其 jdbc driver 参考

https://confluence.atlassian.com/adminjiraserver/supported-platforms-938846830.html

Jira 连接 mysql 需要安装 MySQLdriver


https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/8.0.html

解压之后将 jar 包复制到 jira 安装目录内


cp mysql-connector-j-8.0.33.jar /opt/Atlassian/jira/lib/

5. Jira 配置


安装后启动 jira 程序。在浏览器内输入 IP:8080 开始配置 Jira




选择合适的数据库,并输入数据库的 host, port 以及 database 和用户名密码。支持的数据库有: PostgreSQL, MYSQL5.7, MySQL8.0, Oracle, Microsoft SQL server, Aurora PostgreSQL。



下一步输入 Jira 一些基本配置信息,base url 应该填写负载均衡的 IP:PORT。




输入 Lisence Key (或可以生成一个 30 天的 trial key)



创建管理员用户及密码,设置邮件提醒(可先忽略,因为后期会从 Jira server 恢复所有数

据)



完成所有配置后, 停止 jira 服务。

6. 高可用 Jira 集群的配置

复制 jira 本地数据目录(/opt/jira)到共享目录(/opt/jira-shared-home)下:

- data
- plugins
- logos
- import
- export
- caches
- keys

在 Jira 本地数据目录(/opt/jira 安装时指定的 data 目录)下创建文件 cluster.properties

jira.node.id = node1 jira.shared.home = /opt/jira-shared-home 增加 maximum open files: jira 安装目录下: /opt/Atlassian/jira/bin/setenv.sh

ulimit -n 16384

重新启动 Jira 服务,将 jira node 加入负载均衡器, 并确保其可以正常运行。

7. Node 加入 Jira 集群

首先确保共享目录已经成功 mount

如步骤 2, 3, 4 安装 jira, 并确保其可以加载配置页面, 然后停止 Jira 服务。

从运行的 node1 复制 dbconf.xml (/opt/jira/)以及 server.xml (/opt/atlassian/jira/conf/)到新的节点

在新节点上创建 cluster.properties file (/opt/jira):

jira.node.id = node2

jira.shared.home = /opt/jira-shared-home

记得复制任何改动过的文件到新的节点上,确保所有节点的配置保持一致/opt/atlassian/jira/bin/setenv.sh 添加:

ulimit -n 16384


重启 node2 节点,确保其可以正常创建 issue, project, 然后将其加入负载均衡内。

8. 数据迁移

因为 Jira v8.5.2 不可以直接迁移到 Jira 集群内, 所以需要备份数据之后再在新的 Jira 集群内进行恢复。

需要提前在新的 node1 上将安装的 plugins 安装并输入 lisence key 备份老版本的 Jira 数据,备份名为 backup.zip:

Jira settings > system > import and export > backup system



备份之后,avatars, attachments 和 logos 目录不会被备份,所以还需要手动备份这三个目录。

```
cd <Jira Home Dir> (/opt/jira-server)
zip -r data.zip logos/ data/avatars/ data/attachments/
```

将备份的文件以及 zip 文件都复制到新的 jira 集群节点 node1 上,并解压缩 zip 文件。将备份的 backup.zip 移动到 jira-home-dir /import 目录下


```
cp backup.zip /opt/jira-shared-home/import/
chown jira:jira /opt/shared-home/import/backup.zip
```

将 zip 解压缩的 logos, attachments, avatars 放到对应共享目录下。

cp -r logos /opt/jira-shared-home/logos && cp -r ./data/avatars /opt/jira-shared-home/data/ && cp -r ./data/attachments /opt/jira-shared-home/data/

chown -R jira:jira /opt/jira-shared-home/logos && chown -R jira:jira /opt/jira-shared-home/data/

将 Jira 集群内其他的节点 stop,只保留 node1 运行。 开始 restore 文件: Jira settings > system > import and export > restore system



重启 Jira 集群内的其他节点,保证所有节点都可以共享数据,写入数据。

9. 注意

- 1. 新的集群需要重新安装 plugins: 比如 Zephyr Test, Timeline, Bigpicture
- 2. 启动 jira 时请选择。./start-jira.sh 这是默认用 jira 用户运行 jira。
- 3. 可以在安装 Jira 时不选择 run as service,之后自己配置 Jira 作为 systemd service

touch /lib/systemd/system/jira.service chmod 664 /lib/systemd/system/jira.service

在 jira.service 内写入一下内容:

[Unit]

Description=Atlassian Jira

After=network.target

[Service]

Type=forking

User=jira

LimitNOFILE=20000

PIDFile=/opt/atlassian/jira/work/catalina.pid

ExecStart=/opt/atlassian/jira/bin/start-jira.sh

ExecStop=/opt/atlassian/jira/bin/stop-jira.sh

[Install]

WantedBy=multi-user.target

配置 JIRA 服务为开机自启动

systemctl daemon-reload systemctl enable jira.service systemctl start jira.service systemctl status jira.service

当 enable 服务出现问题时,可能是因为之前安装的时候选择了 run jira as service, 所以需要移除自动生成的 init 文件。

systemctl enable jira.service

Synchronizing state of jira.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.

Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable jira

update-rc.d: error: jira Default-Start contains no runlevels, aborting.

cp /etc/init.d/jira /opt/atlassian/jira-init.d.bak && rm /etc/init.d/jira

sudo systemctl enable jira.service

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/jira.service → /lib/systemd/system/jira.service.