Linux/macOS 下编译 GMT 源码

贡献者: 田冬冬

这一节介绍如何在 Linux 或 macOS 下编译 GMT 源代码。

安装依赖软件

GMT 的编译及运行依赖于其他软件。

必须的依赖软件包括:

- CMake (>=2.8.12)
- netCDF (>=4.0 且支持 netCDF-4/HDF5)
- curl

可选的依赖软件包括:

- Ghostscript:生成 PDF、JPG 等格式的图片
- GDAL: 读写多种格式的地理空间数据(未安装则无法使用高精度地形数据)
- GEOS: 地理信息系统的几何算法库
- PCRE:正则表达式支持
- FFTW: 快速傅里叶变换库(>=3.3, macOS 下不需要)
- GLib: GTHREAD 多线程支持(>=2.32)
- LAPACK:快速矩阵反演库(macOS下不需要)
- BLAS:快速矩阵运算库(macOS下不需要)
- GraphicsMagick: 生成 GIF 格式的动画
- FFmpeg: 生成 MP4 格式的动画

Fedora:

安装必须软件包

- \$ sudo dnf install gcc cmake make glibc netcdf-devel libcurl-devel
- \$ sudo dnf install ghostscript gdal gdal-devel geos-devel lapack-devel openblas-devel glib2-devel pcre-devel fftw-devel
- # 安装可选软件包
- \$ sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-`rpm -E
 %fedora`.noarch.rpm
- \$ sudo dnf install GraphicsMagick ffmpeg

CentOS:

- # 安装并启用 EPEL 源
- \$ sudo yum install epel-release
- # 安装必须软件包
- \$ sudo yum install gcc cmake make glibc netcdf-devel libcurl-devel
- \$ sudo yum install ghostscript gdal gdal-devel geos-devel lapack-devel openblas-devel glib2-devel pcre-devel fftw-devel
- # 安装可选软件包
- \$ sudo yum localinstall --nogpgcheck https://download1.rpmfusion.org/free/el/rpmfusion-freerelease-`rpm -E %rhel`.noarch.rpm
- \$ sudo yum install GraphicsMagick ffmpeg

Ubuntu/Debian:

- # 更新软件包列表
- \$ sudo apt update
- # 安装必须软件包
- \$ sudo apt install build-essential cmake libcurl4-gnutls-dev libnetcdf-dev
- \$ sudo apt install ghostscript gdal-bin libgdal-dev libgeos-dev libglib2.0-dev libpcre3-dev libfftw3-dev liblapack-dev
- # 安装可选软件包
- \$ sudo apt install graphicsmagick ffmpeg

macOS 用户可以使用 Homebrew 安装依赖(未安装 Homebrew 的用户,可以参考《macOS 配置指南》了解如何安装与使用):

- # 安装必须软件包
- \$ brew install cmake curl netcdf
- \$ brew install ghostscript gdal geos pcre2 glib fftw
- # 安装可选软件包
- \$ brew install graphicsmagick ffmpeg

下载源码及数据

编译 GMT 需要下载如下三个文件:

- 1. GMT 6.4.0 源码: gmt-6.4.0-src.tar.xz
- 2. 全球海岸线数据 GSHHG: gshhg-gmt-2.3.7.tar.gz
- 3. 全球数字图表 DCW: dcw-gmt-2.1.1.tar.gz

9 备注

如果想编译 GMT 开发版,可以使用如下命令获取 GMT 最新开发版源码:

\$ git clone --depth 50 https://github.com/GenericMappingTools/gmt

其余操作与编译 GMT 正式版没有区别。

安装 GMT

将下载的三个压缩文件放在同一个目录里,按照如下步骤进行安装:

```
# 解压三个压缩文件
$ tar -xvf gmt-6.4.0-src.tar.xz
$ tar -xvf gshhg-gmt-2.3.7.tar.gz
$ tar -xvf dcw-gmt-2.1.1.tar.gz

# 将 gshhg 和 dcw 数据复制到 gmt 的 share 目录下
$ mv gshhg-gmt-2.3.7 gmt-6.4.0/share/gshhg-gmt
$ mv dcw-gmt-2.1.1 gmt-6.4.0/share/dcw-gmt

# 切換到 gmt 源码目录下
$ cd gmt-6.4.0

# 用文本编辑器新建并打开 CMake 用户配置文件
# Linux 用户
$ gedit cmake/ConfigUser.cmake
# macOS 用户
$ touch cmake/ConfigUser.cmake
$ open -a TextEdit cmake/ConfigUser.cmake
```

向 cmake/ConfigUser.cmake 文件中加入如下语句:

```
set (CMAKE_INSTALL_PREFIX "/opt/GMT-6.4.0")
set (GMT_USE_THREADS TRUE)
```

- CMAKE_INSTALL_PREFIX 用于设置 GMT 的安装路径,上面的语句会将 GMT 安装在 /opt/GMT-6.4.0 目录下,用户可以自行修改为其他路径。没有 root 权限的一般用户,可以将安装路径设置为 /home/xxx/opt/GMT-6.4.0 等有可读写权限的路径
- GMT_USE_THREADS 设置为 TRUE 会为 GMT 的某些模块增加多线程并行功能以加速计算,也可以不设置

● 小技巧

此处为了便于一般用户理解,只向 cmake/ConfigUser.cmake 中写入了必要的语句。用户可以将 GMT 提供的配置模板 cmake/ConfigUserTemplate.cmake 复制为 cmake/ConfigUser.cmake 并根据配置文件中的大量注释说明信息自行修改配置文件。也可以进一步将高级配置模板 cmake/ConfigUserAdvancedTemplate.cmake 复制为 cmake/ConfigUserAdvanced.cmake 并根据注释说明信息修改高级配置。

继续执行如下命令以检查 GMT 的依赖是否满足:

● 备注

以下的 mkdir build 命令新建的 build 文件夹位于 GMT 源码压缩包解压出来的 gmt-6.4.0 目录下。不是 gmt-6.4.0/cmake 目录下,更不是 /opt/GMT-6.4.0。

```
$ mkdir build
$ cd build/
$ cmake ..
```

cmake ... 会检查系统软件是否满足 GMT 的依赖关系,过程中会输出大量信息,并在最后汇总输出检查结果。我们只需要关注检查结果是否正确即可。正常情况下结果结果如下,若存在一些差异也没有问题。只要过程中不出现报错,即可。如果出现报错,则需要检查之前的步骤是否有误,检查完成后删除原 build 目录再新建 build,继续执行 cmake ...,直到出现类似的检查结果:

GMT Version: : 6.4.0 * Options: * Found GSHHG database : /home/user/GMT/gmt-6.4.0/share/gshhg (2.3.7) * Found DCW-GMT database : /home/user/GMT/gmt-6.4.0/share/dcw-gmt (2.1.1) * Found GMT data server : oceania * NetCDF library : /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnetcdf.so

* NetCDF include dir : /usr/include

* Curl library : /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so

* Curl include dir : /usr/include/x86_64-linux-gnu

* GDAL library : /usr/lib/libgdal.so

* GDAL include dir : /usr/include/gdal

* GEOS library : /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgeos_c.so

* GEOS include dir : /usr/include

* FFTW library : /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfftw3f.so

* FFTW threads library : /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfftw3f_threads.so

* FFTW include dir : /usr/include

* Accelerate Framework : * NetCDF library : /usr/lib/x86 64-linux-gnu/libnetcdf.so * Accelerate Framework * Regex support : PCRE (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so)
: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so
: /usr/include * Regex support * ZLIB library * ZLIB include dir : yes * LAPACK library * BLAS library : yes * License restriction : no * Triangulation method : Shewchuk * OpenMP support : disabled (GMT_ENABLE_OPENMP not set)

* GLIB GTHREAD support : enabled (2.64.6)

* Build generator : Unix Makefiles

* Build GMT core : always [libgmt.so]

* Build PSL library : always [libpostscriptlight.so]

* Build GMT supplements : yes [supplements.so]

* Build GMT for developers : yes

* Build prote supplements : none * Build proto supplements : none * Build module links : no * Found Ghostscript (gs) : yes (9.50) * Found GraphicsMagick (gm) : yes (1.3.35) * Found ffmpeg : yes (4.2.4)
* Found open : no * Found ogr2ogr : yes (3.0.4)
* Found gdal_translate : yes (3.0.4) * Locations: * Installing GMT **in** : /opt/GMT-6.4.0 * GMT DATADIR : /opt/GMT-6.4.0/share * GMT DOCDIR : /opt/GMT-6.4.0/share/doc * GMT MANDIR : /opt/GMT-6.4.0/share/man -- Configuring done -- Generating done

● 警告

Anaconda 用户请注意!由于 Anaconda 中也安装了 FFTW、GDAL、netCDF 等库文件, GMT 在配置过程中可能会找到 Anaconda 提供的库文件,进而导致配置、编译或执行过程中出错。

解决办法是,在 Shell 配置文件(~/.bashrc 或 ~/.zshrc) 中将 Anaconda 相关的环境变量注释掉,以保证 GMT 在配置和编译过程中找到的不是 Anaconda 提供的库文件。待 GMT 安装完成后,再将 Anaconda 相关环境变量改回即可。

检查完毕后,开始编译和安装:

```
$ make -j
$ sudo make -j install
```

● 备注

-j 选项可以实现并行编译以减少编译时间。但据用户报告,某些 Ubuntu 发行版下使用 -j 选项会导致编译过程卡死。Ubuntu 用户建议在上面的两条命令中去掉 -i 选项。

修改环境变量

打开终端,使用如下命令用文件编辑器打开 Shell 配置文件:

```
# Linux 用户
$ gedit ~/.bashrc
# macOS 用户
$ open ~/.zshrc
```

然后向文件末尾加入如下语句以修改环境变量。修改完成后保存文件并退出,然后重启终端 使其生效:

```
export GMT6HOME=/opt/GMT-6.4.0
export PATH=${GMT6HOME}/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:${GMT6HOME}/lib64
```

说明:

- 第一个命令添加了环境变量 GMT6HOME
- 第二个命令修改 GMT6 的 bin 目录加入到 PATH 中,使得在终端或脚本中可以找到 GMT 命令
- 第三个命令将 GMT6 的 lib 目录加入到动态链接库路径中。通常,32 位系统的路径为 lib ,64 位系统的路径为 lib64

测试是否安装成功

重新打开一个终端,键入如下命令,若正确显示 GMT 版本号,则表示安装成功:

\$ gmt --version
6.4.0

升级/卸载 GMT

按照上面的配置,GMT 会被安装到 /opt/GMT-6.4.0 目录下。若想要卸载 GMT,可以直接删除整个 /opt/GMT-6.4.0 即可。

GMT 不支持自动更新,因而若想要升级 GMT,通常建议先卸载 GMT,然后再下载新版源码并按照上面的步骤重新编译安装。

当然,高级用户也可以同时安装多个版本的GMT,但需要注意环境变量PATH的设置。