```
zaglavljem obrada.h koje se uključuje u obje datoteke. Nadopuniti slijedeći
Makefile. Dopune mogu biti i u već zadanom dijelu (ali i ne moraju).

CFLAGS = -DX=2 #-MMD
LDFLAGS = -02
LDLIBS = -lpthread
prog: main.o obrada.o
$(CC) $(LDFLAGS) main.o obrada.o $(LDLIBS) -o prog
# $(CC) $(LDFLAGS) $^ $(LDLIBS) -o $@
#narančasto umjesto plavog, otkomentirati
main.o: main.c obrada.h

obrada.o: obrada.c obrada.h
#-include *.d
```

Neki projekt se sastoji od dvije datoteke s izvornim kodom main.c i obrada.c te

```
Blic1, OSUR, student:
```

Neki projekt se sastoji od tri datoteke s izvornim kodom prvi.c, drugi.c i treci.c te zaglavljem zagi.h koje se uključuje u sve datoteke. Nadopuniti slijedeći Makefile. Dopune mogu biti i u već zadanom dijelu (ali i ne moraju).

```
CFLAGS = -DY=2 #-MMD
prog: prvi.o drugi.o treci.o
    $(CC) prvi.o drugi.o treci.o -o prog
# $(CC) $^ -o $0
#narančasto umjesto plavog, otkomentirati
prvi.o: prvi.c zagi.h
drugi.o: drugi.c zagi.h
treci.o: treci.c zagi.h
#-include *.d
#zeleno umjesto crvenog, otkomentirati
```

Blic2-A, OSzUR, student:

Blic1, OSUR, *student*:

- a) Nadopuniti postupak prihvata prekida (ono što radi sam procesor):
- 1. zabrani daljnje prekidanje
- 2. prebaci se u prekidni način rada
- 3. PC i SR spremi na prekidni stog
- 4. u PC stavi adresu prekidnog potprograma

#zeleno umjesto crvenog, otkomentirati

b) Koje sve informacije moraju biti zapisane u zaglavlju zauzetog bloka kojim upravlja neki algoritam dinamičkog upravljanja spremnikom (npr. algoritam prvi odgovarajući)?

veličina bloka oznaka zauzetosti

Blic2-B, OSzUR, student:

- a) Instrukcija za povratak iz prekida (npr. IRET) radi:
 - 1. s prekidna stoga obnavlja PC i SR
 - 2. prebaci se u način rada prekinute dretve (zapisan u RS)
 - 3. dozvoli prekidanje
- b) Koje sve informacije moraju biti zapisane u zaglavlju slobodnog bloka kojim upravlja neki algoritam dinamičkog upravljanja spremnikom (npr. algoritam prvi odgovarajući)?

veličina bloka oznaka zauzetosti kazaljka na sljedeći slobodni blok

Blic3-A, OSzUR, student:

 U izvornom kodu datoteka koje ostvaruju upravljački program za naprave nalazi se na samom početku datoteke #ifdef IME (i na kraju #endif). Zašto? Što to omogućuje?

To omogućuje opcionalno uključivanje zadane datoteke u projekt. Ako se makro IME ne definira (npr. preko -D IME) onda je za prevoditelj datoteka prazna – neće se uključiti njen kod.

- 2. Zašto se napravama pristupa preko OS a ne izravno iz programa?
 - potrebne su privilegirane instrukcije
 - mogući problemi kada se koristi višedretvenost (paralelno korištenje)

Blic3-B, OSzUR, student:

 Navesti osnovne operacije koje mora ostvariti upravljački program neke naprave.

inicijaliziraj-napravu, pošalji-podatke-napravi, pročitaj-podatke-s-naprave, dohvati-status-naprave, deaktiviraj-napravu, funkcija-za-prihvat-prekida-naprave

2. U opisniku naprave kdevice_t koji koristi jezgra nalazi se i element ref cnt (reference counter)? Čemu on služi (i u drugim opisnicima)?

ref_cnt broji koliko ostalih objekata ima referencu (kazaljku) na ovaj objekt. Objekt se ne bi smio osloboditi (kfree) dok god neki drugi objekt pamti njegovu adresu.

Blic4-A, OSzUR, student:

1. Neko brojilo odbrojava od učitane vrijednosti do nule frekvencijom od 100 kHz. U nekom trenutku pročitana vrijednost u brojilu iznosila je 34251. Koliko će još vremena proteći (u mikrosekundama) dok brojilo ne izazove prekid?

```
T_1 = 1/100 \text{ kHz} = 10 \text{ } \mu \text{s}

T = 34251 * T_1 = 342510 \text{ } \mu \text{s} = 0.34251 \text{ s}
```

2. Upravljački program nekog ugrađenog sustava je:

```
while(1) {
    *wdt = 10000;
    obavi_korak_upravljanja();
}
```

Sustav koristi nadzorni alarm (watchdog timer) na adresi wdt. Što će se dogoditi ako obavi_korak_upravljanja() traje više od 10000 otkucaja brojila nadzornog alarma? (Odgovoriti na poleđini.)
Kad wdt dođe do nule poslati će signal prekida na RESET ulaz procesora i na taj način resetirati cijeli sustav

Blic4-B, OSzUR, student:

- Neko 32-bitovno brojilo odbrojava od učitane vrijednosti do nule frekvencijom 2²⁰ Hz. Može li se brojilo programirati da ono izazove prekid za 10 sekundi? Ako da, koju vrijednost treba učitati u brojilo? Otkucaja u 10 sekundi: 10*2²⁰ je još uvijek manje od 2³² => može U brojilo treba učitati 10*2²⁰
- Upravljački program nekog ugrađenog sustava je: while(1) { *wdt = 10000; obavi_korak_upravljanja();

Sustav koristi nadzorni alarm (watchdog timer) na adresi wdt. Što će se dogoditi ako obavi_korak_upravljanja() traje manje od 10000 otkucaja brojila nadzornog alarma? (Odgovoriti na poleđini.)
Ako funkcija traje kraće, wdt će se nanovo učitati i neće resetirati sustav