


# 有序连点器

Windows 10/11 x64 免费开源工具 · 无授权码 · 无联网验证



|         |                     |                  |
|---------|---------------------|------------------|
| 适用用户    | 核心能力                | 文档版本             |
| 零基础普通用户 | 云桌面、多点长流程、断点继续、循环执行 | 1.3 · 2026-07-23 |

**安全提醒：** 自动点击会真实控制鼠标。首次使用只设置 1 轮，并在安全空白页面测试；任何时候按 F8 停止。

# 00 一分钟操作流程

先掌握完整流程，再进入逐项说明。

| 步骤 | 操作                            | 结果             |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1  | 打开采点模式，将鼠标移到目标位置后按 F6。        | 按采集顺序新增点位。     |
| 2  | 在“点位时间”栏填写时间，并点击对应“应用全部”。     | 所有点统一获得该列时间。   |
| 3  | 直接修改特殊点位所在行。                  | 该行成为例外，不影响其他点。 |
| 4  | 设置总循环次数和轮间等待。                 | 整组点位按顺序重复执行。   |
| 5  | 核对计划点次和计划点击数，按 F7 开始；按 F8 停止。 | 防止长流程提前结束。     |
| 6  | 确认无误后保存或另存为方案。                | 下次可直接加载复用。     |

## 三个必须记住的快捷键

| 快捷键 | 作用       | 什么时候用        |
|-----|----------|--------------|
| F6  | 采集当前鼠标位置 | 采点或云桌面区域校准时  |
| F7  | 开始、暂停、继续 | 配置完成后或运行过程中  |
| F8  | 立即停止     | 发现误点风险或窗口变化时 |

# 01 产品概览

一个方案就是一张可保存、可重复执行的点击清单。

- 可按顺序采集多个屏幕点位，并通过上移、下移调整执行顺序。
- 每个点可以独立设置点击次数、点击间隔和点后等待。
- 点击间隔和点后等待支持分别批量应用到全部点位。
- 批量设置后仍可修改单行，形成只对该点生效的例外。
- 新采集点自动继承当前全局点击间隔和点后等待。
- 全部启用点执行完一遍算一轮，可设置总循环次数和轮间等待。
- 支持五套主题、方案保存、DPI 缩放与多显示器环境检查。
- 支持浏览器云桌面区域校准、相对坐标、画面稳定等待和断点继续。

**免费说明：** 公开版本不需要授权码，不要求首次联网，也没有设备数量限制。

## 02 使用前准备

采点前先固定窗口和显示环境，减少坐标失效风险。

### 系统与权限

- 使用 Windows 10 或 Windows 11 x64。
- 普通权限的连点器不能可靠控制以管理员身份运行的目标程序。
- 如目标程序以管理员身份运行，请关闭连点器后也以管理员身份启动。
- 默认使用 F6、F7、F8；设置中可切换兼容模式或直接自定义。

### 显示与窗口

- 采点前固定目标窗口的位置、大小和页面内容。
- 确认显示器分辨率、排列、主副屏关系和缩放比例不再变化。
- 执行期间避免通知、弹窗或其他窗口遮挡目标位置。
- 首次只在安全空白页面或可撤销场景测试。

### 03 界面认识

主界面按方案、时间、点位、操作和执行分区。



|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 区域    | 作用                            |
| 方案区   | 设置方案名称、总循环次数和轮间等待，并保存、另存为或加载。 |
| 云桌面区  | 校准远程画面区域，并设置是否等待画面稳定。         |
| 点位时间  | 设置全局点击间隔、点后等待，并通过“应用全部”批量更新。  |
| 点位表   | 查看启用状态、顺序、坐标、点击次数、时间和显示器。     |
| 点位操作栏 | 采点、上移、下移、删除、清空、设置和使用说明。       |
| 执行区   | 开始、暂停、继续和停止，并查看运行状态。          |

## 04 快速入门：采集点位

以下示例采集三个点，并按蓝、青、紫的顺序执行。

### 步骤 1：建立安全测试环境

- 打开连点器和一个安全的空白测试页面。
- 将总循环次数暂时设置为 1。
- 确认目标窗口不会自动移动或改变布局。

### 步骤 2：进入采点模式

- 点击“采点模式（F6）”，按钮会变成“结束采点”。
- 把鼠标移到第一个目标位置中心，按一次 F6。
- 依次移动到第二、第三个位置，每个位置按一次 F6。
- 点位按采集顺序出现在表格中。

### 步骤 3：结束并检查

- 点击“结束采点”，防止后续误按 F6 添加多余点位。
- 检查表格是否有三行，以及坐标和显示器信息是否完整。
- 顺序错误时，选中一行后使用“上移”或“下移”。

## 04 快速入门：设置时间与执行

先批量设置常用值，再为少数特殊点位单独修改。

### 步骤 4：批量设置两列时间

- 在全局“点击间隔(ms)”输入 500，点击旁边的“应用全部”。
- 在全局“点后等待(ms)”输入 800，点击旁边的“应用全部”。
- 此时全部点位的点击间隔为 500，点后等待为 800。

### 步骤 5：设置单点例外

- 蓝色点：点击次数改为 2，时间保持 500/800。
- 青色点：点击次数为 1，点后等待单独改为 600。
- 紫色点：点击次数改为 3，点击间隔改为 300，点后等待改为 1000。
- 单行修改不会反向改变全局输入框，也不会影响其他点。

### 步骤 6：执行与核对

- 总循环次数先填 1，确认无误后可改为 2；轮间等待示例填 1500。
- 开始前核对启用行、禁用行、计划点次和计划点击数，再按 F7。
- 确认后有 3 秒倒计时；运行中按 F7 暂停或继续，按 F8 随时停止。
- 两轮结束后，三个点的总点击次数应分别为 4、2、6。

# 05 参数详细解释

时间单位统一为毫秒，1000 毫秒等于 1 秒。

| 参数    | 作用                  | 建议                     |
|-------|---------------------|------------------------|
| 点击次数  | 当前点位每轮连续点击多少次。      | 从 1 开始测试。              |
| 点击间隔  | 同一点位多次点击之间的等待。      | 最小 10 ms，建议先用 500 ms。  |
| 点后等待  | 当前点完成后，到下一个点开始前的等待。 | 可设 0，建议先用 500-1000 ms。 |
| 总循环次数 | 全部启用点执行完一遍算一轮。      | 首次只设 1。                |
| 轮间等待  | 一轮结束到下一轮开始的等待。      | 页面刷新慢时适当增加。            |
| 启用    | 取消勾选后跳过该点，但保留配置。    | 用于临时测试部分流程。            |

**区别：** 点后等待发生在相邻点位之间；轮间等待只发生在整轮之间，最后一轮结束后不再等待下一轮。



## 05 全局时间与单点例外

新版本的核心操作是“批量统一，再按行覆盖”。

### 应用全部

- 点击间隔和点后等待各有独立的“应用全部”按钮。
- 点击哪个按钮，只批量修改对应的那一列。
- 例如点击间隔设为 1000 并应用全部，不会覆盖每个点的点后等待。
- 没有点位时也可以先设置全局值，随后采集的新点会继承这些值。

### 单行覆盖

- 批量设置后，直接点击表格中的某个时间单元格输入例外值。
- 例如全部点击间隔为 1000，再把第二行改为 200，只有第二行使用 200。
- 单行覆盖不会修改全局默认值；之后采集的新点仍继承全局值。

**推荐顺序：** 先设置全局时间，再采点；采点完成后批量确认一次，最后只修改少量特殊点。

## 06 开始、暂停与停止

快捷键为全局热键，连点器不在前台时也可以使用。

| 状态     | 操作         | 程序行为                |
|--------|------------|---------------------|
| 空闲     | 按 F7 或点击开始 | 先确认执行计划，再进入 3 秒倒计时。 |
| 运行中    | 按 F7       | 暂停当前等待或点位流程。        |
| 已暂停    | 再次按 F7     | 从暂停位置继续。            |
| 任意执行状态 | 按 F8       | 停止并保留可继续的断点。        |

**立即停止：** 发现目标窗口移动、弹窗遮挡、页面内容变化或误点风险时，优先按 F8。

## 07 保存、另存为与加载

方案文件保存点位、单点参数、云桌面区域和全局时间默认值。

### 保存内容

- 方案名称、总循环次数和轮间等待。
- 每个点的启用状态、顺序、坐标、点击次数、点击间隔和点后等待。
- 全局点击间隔和全局点后等待默认值。
- 采点时的显示器信息，用于开始前检测环境变化。
- 云桌面区域、相对坐标和画面稳定等待设置。

### 加载后的检查

- 先确认点位数量、顺序、启用状态和时间参数。
- 显示器环境没有变化时，仍建议先执行一轮测试。
- 显示器排列、分辨率、缩放或目标窗口变化后，应重新采点。
- 不要手工删除 JSON 字段或加入注释，以免文件损坏。

## 08 主题与快捷键设置

设置会保存到本机，下次启动自动恢复。



- 内置主题：极光科技、经典深色、海洋蓝、翡翠绿、明亮模式。
- 点击主题卡片立即预览；点击保存后下次启动自动恢复。
- 快捷键输入框获得焦点后，直接按下新的组合键即可记录。
- 无修饰键只允许 F6 到 F12；组合键可使用 Ctrl、Alt、Shift 或 Win。
- “简洁模式”使用 F6/F7/F8；“兼容模式”使用 Ctrl+Alt+F8/F9/F10。
- 保存时若新快捷键被占用，程序会提示冲突并恢复修改前仍可用的快捷键。
- 点击取消、关闭弹窗或按 Esc，会撤销本次未保存的主题和快捷键修改。
- 主界面的“? 使用说明”可随时打开内置帮助。



## 09 云桌面增强与复杂流程

浏览器内远程桌面建议使用区域相对坐标和画面稳定等待。

### 两点校准

- 勾选“云桌面增强”，点击“校准云桌面区域”。
- 将鼠标移到远程画面的左上角按 F6，再移到右下角按 F6。
- 校准完成后再采点，点位会保存为区域内相对坐标。
- 浏览器窗口移动或改变大小后，只需重新校准区域，不必重新采集全部点位。

### 画面稳定等待

- 勾选“等待画面稳定”，超时可设置为 3 到 60 秒。
- 远程页面持续变化并超过超时时间时，程序会自动暂停。
- 确认页面可操作后按 F7 继续，或按 F8 停止。

### 长流程完整性

- 开始前确认总行数、启用行、禁用行、循环数、计划点次和计划点击数。
- 只有实际完成数与计划完全一致，程序才显示全部完成。
- 停止或异常后可从精确断点继续，也可点击“重新开始”。
- 执行日志保存在 %LocalAppData%\OrderedClicker\logs。

## 10 DPI、屏幕缩放与多显示器

普通模式使用物理屏幕坐标，云桌面模式使用已校准区域内的相对坐标。

### 支持的情况

- 支持 100%、125%、150% 等 Windows 屏幕缩放比例。
- 支持副屏位于主屏左侧或上方，因此坐标可能为负数。
- 记录采点时显示器的位置、分辨率和缩放信息。

### 必须重新采点的变化

- 改变显示器分辨率、缩放比例、排列位置或主显示器。
- 拔插显示器、切换远程桌面或改变目标程序窗口位置和大小。
- 目标程序升级后按钮位置发生变化。

**为什么不自动换算：** 普通模式的绝对坐标不会静默缩放；云桌面模式在重新校准区域后按比例恢复点位。

## 11 常见问题

出现问题时先停止任务，再按现象逐项排查。

| 现象         | 处理方法                              |
|------------|-----------------------------------|
| 默认快捷键无反应   | 进入设置切换兼容模式或自定义；按钮始终可用。            |
| 快捷键无法保存    | 无修饰键只允许 F6-F12，并确保三个操作不重复。        |
| 点击位置偏移     | 云桌面先重新校准区域；普通模式检查窗口、缩放和显示器排列。     |
| 步骤多时提前结束   | 开始前核对启用行和计划点击数；未匹配时不会显示完成，可从断点继续。 |
| 无法点击管理员程序  | 让连点器与目标程序使用相同权限。                  |
| 时间输入后恢复    | 点击间隔至少 10 ms；输入后点击其他单元格完成编辑。      |
| 应用全部后特殊值消失 | 这是正常批量覆盖；请在批量应用后再设置单行例外。          |
| 新点时间不符合预期  | 检查“点位时间”栏；新采集点继承当前全局值。            |
| 加载方案失败     | 选择软件保存的 JSON 文件，不要手工破坏格式。         |
| 安全软件不响应    | 不要绕过安全限制，改用目标程序允许的方式。             |



## 12 安全建议

自动点击只适合可逆、低风险、位置固定的重复操作。

**禁止场景：** 不要用于支付、转账、删除数据、不可撤销提交、自动发布内容或其他需要人工确认的高风险操作。

- 正式使用前先执行一轮，核对坐标、顺序、次数和等待时间。
- 执行期间不要主动移动鼠标，不要拖动目标窗口。
- 始终确保 F8 或自定义停止键可用，并定期观察目标页面状态。
- 页面出现弹窗、加载异常或内容变化时立即停止。
- 环境发生变化后重新采点，不继续依赖旧坐标。

## 13 执行检查清单

每次正式运行前后，用这一页快速核对。

### 执行前

- 目标窗口的位置、大小和内容没有变化。
- 显示器分辨率、排列和缩放比例没有变化。
- 点位启用状态和执行顺序正确。
- 已先应用全局时间，再确认单行例外。
- 点击次数、点击间隔、点后等待和循环次数已核对。
- 首次或环境变化后只运行一轮。
- 确认 F8 或自定义停止键可以立即停止。
- 确认启用行数、计划点次和计划点击数符合预期。

### 执行后

- 状态栏显示任务完成或已经停止。
- 目标结果与预期点击次数一致。
- 没有多余点击、漏点或被弹窗遮挡。
- 需要复用时保存当前方案。

**完成标准：** 示例执行两轮后，三个点总点击次数应为 4、2、6；结果一致说明顺序、次数和循环配置正确。

# 附录 交付文件与版本信息

本页用于确认你拿到的是完整公开版本。

| 文件                                  | 用途                  |
|-------------------------------------|---------------------|
| ordered-clicker-setup-v1.3.0.exe    | Windows 安装版。        |
| ordered-clicker-portable-v1.3.0.zip | 免安装便携版。             |
| 有序连点器-使用说明.pdf                      | 当前离线说明书。            |
| 有序连点器-使用说明.html                     | 可搜索、可放大图片的网页说明。     |
| 有序连点器-视频演示.mp4                      | 完整语音操作演示，视频内容沿用上一版。 |
| SHA256SUMS.txt                      | 用于核对文件是否完整。         |

**版本说明：** 1.3.0 新增云桌面区域校准、相对坐标、画面稳定等待、执行计划计数、断点继续、另存为和 F6/F7/F8 简洁快捷键。