

有序连点器

Windows 10/11 x64 免费开源工具 · 无授权码 · 无联网验证



适用用户	核心能力	文档版本
零基础普通用户	云桌面、多点长流程、断点继续、循环执行	1.3.1 · 2026-07-23

安全提醒： 自动点击会真实控制鼠标。首次使用只设置 1 轮，并在安全空白页面测试；任何时候按 F8 停止。

00 一分钟操作流程

先掌握完整流程，再进入逐项说明。

步骤	操作	结果
1	打开采点模式，将鼠标移到目标位置后按 F6。	按采集顺序新增点位。
2	在“点位时间”栏填写时间，并点击对应“应用全部”。	所有点统一获得该列时间。
3	直接修改特殊点位所在行。	该行成为例外，不影响其他点。
4	设置总循环次数和轮间等待。	整组点位按顺序重复执行。
5	核对计划点次和计划点击数，按 F7 开始；按 F8 停止。	防止长流程提前结束。
6	确认无误后保存、另存为或导出方案。	下次可导入方案副本复用。

三个必须记住的快捷键

快捷键	作用	什么时候用
F6	采集当前鼠标位置	采点或云桌面区域校准时
F7	开始、暂停、继续	配置完成后或运行过程中
F8	立即停止	发现误点风险或窗口变化时

01 产品概览

一个方案就是一张可保存、可重复执行的点击清单。

- 可按顺序采集多个屏幕点位，并通过上移、下移调整执行顺序。
- 每个点可以独立设置点击次数、点击间隔和点后等待。
- 点击间隔和点后等待支持分别批量应用到全部点位。
- 批量设置后仍可修改单行，形成只对该点生效的例外。
- 新采集点自动继承当前全局点击间隔和点后等待。
- 全部启用点执行完一遍算一轮，可设置总循环次数和轮间等待。
- 支持五套主题、方案保存、DPI 缩放与多显示器环境检查。
- 支持浏览器云桌面区域校准、相对坐标、画面稳定等待和断点继续。

免费说明： 公开版本不需要授权码，不要求首次联网，也没有设备数量限制。

02 使用前准备

采点前先固定窗口和显示环境，减少坐标失效风险。

系统与权限

- 使用 Windows 10 或 Windows 11 x64。
- 普通权限的连点器不能可靠控制以管理员身份运行的目标程序。
- 如目标程序以管理员身份运行，请关闭连点器后也以管理员身份启动。
- 默认使用 F6、F7、F8；设置中可切换兼容模式或直接自定义。

显示与窗口

- 采点前固定目标窗口的位置、大小和页面内容。
- 确认显示器分辨率、排列、主副屏关系和缩放比例不再变化。
- 执行期间避免通知、弹窗或其他窗口遮挡目标位置。
- 首次只在安全空白页面或可撤销场景测试。

03 界面认识

主界面按方案、时间、点位、操作和执行分区。



区域	作用
方案区	设置方案名称、总循环次数和轮间等待，并保存、另存为、导入或导出。
云桌面区	校准远程画面区域，并设置是否等待画面稳定。
点位时间	设置全局点击间隔、点后等待，并通过“应用全部”批量更新。
点位表	查看启用状态、顺序、坐标、点击次数、时间和显示器。
点位操作栏	采点、上移、下移、删除、清空、设置和使用说明。
执行区	开始、暂停、继续和停止，并查看运行状态。

04 快速入门：采集点位

以下示例采集三个点，并按蓝、青、紫的顺序执行。

步骤 1：建立安全测试环境

- 打开连点器和一个安全的空白测试页面。
- 将总循环次数暂时设置为 1。
- 确认目标窗口不会自动移动或改变布局。

步骤 2：进入采点模式

- 点击“采点模式（F6）”，按钮会变成“结束采点”。
- 把鼠标移到第一个目标位置中心，按一次 F6。
- 依次移动到第二、第三个位置，每个位置按一次 F6。
- 点位按采集顺序出现在表格中。

步骤 3：结束并检查

- 点击“结束采点”，防止后续误按 F6 添加多余点位。
- 检查表格是否有三行，以及坐标和显示器信息是否完整。
- 顺序错误时，选中一行后使用“上移”或“下移”。

04 快速入门：设置时间与执行

先批量设置常用值，再为少数特殊点位单独修改。

步骤 4：批量设置两列时间

- 在全局“点击间隔(ms)”输入 500，点击旁边的“应用全部”。
- 在全局“点后等待(ms)”输入 800，点击旁边的“应用全部”。
- 此时全部点位的点击间隔为 500，点后等待为 800。

步骤 5：设置单点例外

- 蓝色点：点击次数改为 2，时间保持 500/800。
- 青色点：点击次数为 1，点后等待单独改为 600。
- 紫色点：点击次数改为 3，点击间隔改为 300，点后等待改为 1000。
- 单行修改不会反向改变全局输入框，也不会影响其他点。

步骤 6：执行与核对

- 总循环次数先填 1，确认无误后可改为 2；轮间等待示例填 1500。
- 开始前核对启用行、禁用行、计划点次和计划点击数，再按 F7。
- 确认后有 3 秒倒计时；运行中按 F7 暂停或继续，按 F8 随时停止。
- 两轮结束后，三个点的总点击次数应分别为 4、2、6。

05 参数详细解释

时间单位统一为毫秒，1000 毫秒等于 1 秒。

参数	作用	建议
点击次数	当前点位每轮连续点击多少次。	从 1 开始测试。
点击间隔	同一点位多次点击之间的等待。	最小 10 ms，建议先用 500 ms。
点后等待	当前点完成后，到下一个点开始前的等待。	可设 0，建议先用 500-1000 ms。
总循环次数	全部启用点执行完一遍算一轮。	首次只设 1。
轮间等待	一轮结束到下一轮开始的等待。	页面刷新慢时适当增加。
启用	取消勾选后跳过该点，但保留配置。	用于临时测试部分流程。

区别： 点后等待发生在相邻点位之间；轮间等待只发生在整轮之间，最后一轮结束后不再等待下一轮。

05 全局时间与单点例外

新版本的核心操作是“批量统一，再按行覆盖”。

应用全部

- 点击间隔和点后等待各有独立的“应用全部”按钮。
- 点击哪个按钮，只批量修改对应的那一列。
- 例如点击间隔设为 1000 并应用全部，不会覆盖每个点的点后等待。
- 没有点位时也可以先设置全局值，随后采集的新点会继承这些值。

单行覆盖

- 批量设置后，直接点击表格中的某个时间单元格输入例外值。
- 例如全部点击间隔为 1000，再把第二行改为 200，只有第二行使用 200。
- 单行覆盖不会修改全局默认值；之后采集的新点仍继承全局值。

推荐顺序： 先设置全局时间，再采点；采点完成后批量确认一次，最后只修改少量特殊点。

06 开始、暂停与停止

快捷键为全局热键，连点器不在前台时也可以使用。

状态	操作	程序行为
空闲	按 F7 或点击开始	先确认执行计划，再进入 3 秒倒计时。
运行中	按 F7	暂停当前等待或点位流程。
已暂停	再次按 F7	从暂停位置继续。
任意执行状态	按 F8	停止并保留可继续的断点。

立即停止： 发现目标窗口移动、弹窗遮挡、页面内容变化或误点风险时，优先按 F8。

07 保存、另存为、导入与导出

方案文件保存点位、单点参数、云桌面区域和全局时间默认值。

保存内容

- 方案名称、总循环次数和轮间等待。
- 每个点的启用状态、顺序、坐标、点击次数、点击间隔和点后等待。
- 全局点击间隔和全局点后等待默认值。
- 采点时的显示器信息，用于开始前检测环境变化。
- 云桌面区域、相对坐标和画面稳定等待设置。

四种文件操作

- 保存：覆盖当前已绑定的方案；没有绑定路径时保存到程序默认方案目录。
- 另存为：选择新的 JSON 路径，并将其设为后续“保存”的目标。
- 导入方案：校验文件并显示摘要，确认后作为本机副本；首次保存会要求另存为，不会覆盖来源文件。
- 导出方案：生成备份或分享文件，不改变当前方案的保存位置。
- 导入失败或取消时，当前点位和设置保持不变。

方案下拉与默认目录

- 方案下拉：点击“方案名称”右侧箭头，只列出程序默认方案目录中的 JSON 文件；输入框仍可直接填写新名称。
- 打开方案目录：点击下拉框右侧的文件夹按钮，打开 %LocalAppData%\OrderedClicker\profiles。
- 当前方案有修改时，切换会出现“保存 / 不保存 / 取消”：保存后切换、不保存直接切换、取消留在当前方案。
- 默认目录以外的 JSON 文件继续使用“导入方案”，并按副本处理。

导入后的检查

- 先确认点位数量、顺序、启用状态和时间参数。
- 显示器环境没有变化时，仍建议先执行一轮测试。
- 显示器排列、分辨率、缩放或目标窗口变化后，应重新校准云桌面区域或重新采点。
- 不要手工删除 JSON 字段或加入注释，以免文件损坏。

08 主题与快捷键设置

设置会保存到本机，下次启动自动恢复。



- 内置主题：极光科技、经典深色、海洋蓝、翡翠绿、明亮模式。
- 点击主题卡片立即预览；点击保存后下次启动自动恢复。
- 快捷键输入框获得焦点后，直接按下新的组合键即可记录。
- 无修饰键只允许 F6 到 F12；组合键可使用 Ctrl、Alt、Shift 或 Win。
- “简洁模式”使用 F6/F7/F8；“兼容模式”使用 Ctrl+Alt+F8/F9/F10。
- 保存时若新快捷键被占用，程序会提示冲突并恢复修改前仍可用的快捷键。
- 点击取消、关闭弹窗或按 Esc，会撤销本次未保存的主题和快捷键修改。
- 主界面的“? 使用说明”可随时打开内置帮助。



09 云桌面增强与复杂流程

浏览器内远程桌面建议使用区域相对坐标和画面稳定等待。

两点校准

- 勾选“云桌面增强”，点击“校准云桌面区域”。
- 将鼠标移到远程画面的左上角按 F6，再移到右下角按 F6。
- 校准完成后再采点，点位会保存为区域内相对坐标。
- 浏览器窗口移动或改变大小后，只需重新校准区域，不必重新采集全部点位。

画面稳定等待

- 勾选“等待画面稳定”，超时可设置为 3 到 60 秒。
- 远程页面持续变化并超过超时时间时，程序会自动暂停。
- 确认页面可操作后按 F7 继续，或按 F8 停止。

长流程完整性

- 开始前确认总行数、启用行、禁用行、循环数、计划点次和计划点击数。
- 只有实际完成数与计划完全一致，程序才显示全部完成。
- 停止或异常后可从精确断点继续，也可点击“重新开始”。
- 执行日志保存在 %LocalAppData%\OrderedClicker\logs。

10 DPI、屏幕缩放与多显示器

普通模式使用物理屏幕坐标，云桌面模式使用已校准区域内的相对坐标。

支持的情况

- 支持 100%、125%、150% 等 Windows 屏幕缩放比例。
- 支持副屏位于主屏左侧或上方，因此坐标可能为负数。
- 记录采点时显示器的位置、分辨率和缩放信息。

必须重新采点的变化

- 改变显示器分辨率、缩放比例、排列位置或主显示器。
- 拔插显示器、切换远程桌面或改变目标程序窗口位置和大小。
- 目标程序升级后按钮位置发生变化。

为什么不自动换算： 普通模式的绝对坐标不会静默缩放；云桌面模式在重新校准区域后按比例恢复点位。

11 常见问题

出现问题时先停止任务，再按现象逐项排查。

现象	处理方法
默认快捷键无反应	进入设置切换兼容模式或自定义；按钮始终可用。
快捷键无法保存	无修饰键只允许 F6-F12，并确保三个操作不重复。
点击位置偏移	云桌面先重新校准区域；普通模式检查窗口、缩放和显示器排列。
步骤多时提前结束	开始前核对启用行和计划点击数；未匹配时不会显示完成，可从断点继续。
无法点击管理员程序	让连点器与目标程序使用相同权限。
时间输入后恢复	点击间隔至少 10 ms；输入后点击其他单元格完成编辑。
应用全部后特殊值消失	这是正常批量覆盖；请在批量应用后再设置单行例外。
新点时间不符合预期	检查“点位时间”栏；新采集点继承当前全局值。
导入方案失败	选择软件保存或导出的 JSON 文件，不要手工破坏格式。
安全软件不响应	不要绕过安全限制，改用目标程序允许的方式。

12 安全建议

自动点击只适合可逆、低风险、位置固定的重复操作。

禁止场景： 不要用于支付、转账、删除数据、不可撤销提交、自动发布内容或其他需要人工确认的高风险操作。

- 正式使用前先执行一轮，核对坐标、顺序、次数和等待时间。
- 执行期间不要主动移动鼠标，不要拖动目标窗口。
- 始终确保 F8 或自定义停止键可用，并定期观察目标页面状态。
- 页面出现弹窗、加载异常或内容变化时立即停止。
- 环境发生变化后重新采点，不继续依赖旧坐标。

13 执行检查清单

每次正式运行前后，用这一页快速核对。

执行前

- 目标窗口的位置、大小和内容没有变化。
- 显示器分辨率、排列和缩放比例没有变化。
- 点位启用状态和执行顺序正确。
- 已先应用全局时间，再确认单行例外。
- 点击次数、点击间隔、点后等待和循环次数已核对。
- 首次或环境变化后只运行一轮。
- 确认 F8 或自定义停止键可以立即停止。
- 确认启用行数、计划点次和计划点击数符合预期。

执行后

- 状态栏显示任务完成或已经停止。
- 目标结果与预期点击次数一致。
- 没有多余点击、漏点或被弹窗遮挡。
- 需要复用时保存当前方案。

完成标准： 示例执行两轮后，三个点总点击次数应为 4、2、6；结果一致说明顺序、次数和循环配置正确。

附录 交付文件与版本信息

本页用于确认你拿到的是完整公开版本。

文件	用途
ordered-clicker-setup-v1.3.1.exe	Windows 安装版。
有序连点器-使用说明.pdf	当前离线说明书。
有序连点器-使用说明.html	可搜索、可放大图片的网页说明。

版本说明： 1.3.1
新增明确的方案导入与导出流程；导入为副本且先校验确认，导出不改变当前保存位置，并保留另存为功能。