


ORDERED CLICKER

# 有序连点器

Windows 10/11 x64 免费开源工具 · 无授权码 · 无联网验证



|         |                       |                  |
|---------|-----------------------|------------------|
| 适用用户    | 核心能力                  | 文档版本             |
| 零基础普通用户 | 多点有序点击、批量时间、单点例外、循环执行 | 1.1 · 2026-07-22 |

**安全提醒：** 自动点击会真实控制鼠标。首次使用只设置 1 轮，并在安全空白页面测试；任何时候按 F10 停止。

# 00 一分钟操作流程

先掌握完整流程，再进入逐项说明。

| 步骤 | 操作                           | 结果             |
|----|------------------------------|----------------|
| 1  | 打开采点模式，将鼠标移到目标位置后按 F8。       | 按采集顺序新增点位。     |
| 2  | 在“点位时间”栏填写时间，并点击对应“应用全部”。    | 所有点统一获得该列时间。   |
| 3  | 直接修改特殊点位所在行。                 | 该行成为例外，不影响其他点。 |
| 4  | 设置总循环次数和轮间等待。                | 整组点位按顺序重复执行。   |
| 5  | 按 F9 开始；按 F9 暂停/继续；按 F10 停止。 | 随时控制任务。        |
| 6  | 确认无误后保存方案。                   | 下次可直接加载复用。     |

## 三个必须记住的快捷键

| 快捷键 | 作用       | 什么时候用        |
|-----|----------|--------------|
| F8  | 采集当前鼠标位置 | 只在采点模式开启时    |
| F9  | 开始、暂停、继续 | 配置完成后或运行过程中  |
| F10 | 立即停止     | 发现误点风险或窗口变化时 |

# 01 产品概览

一个方案就是一张可保存、可重复执行的点击清单。

- 可按顺序采集多个屏幕点位，并通过上移、下移调整执行顺序。
- 每个点可以独立设置点击次数、点击间隔和点后等待。
- 点击间隔和点后等待支持分别批量应用到全部点位。
- 批量设置后仍可修改单行，形成只对该点生效的例外。
- 新采集点自动继承当前全局点击间隔和点后等待。
- 全部启用点执行完一遍算一轮，可设置总循环次数和轮间等待。
- 支持五套主题、方案保存、DPI 缩放与多显示器环境检查。

**免费说明：** 公开版本不需要授权码，不要求首次联网，也没有设备数量限制。

## 02 使用前准备

采点前先固定窗口和显示环境，减少坐标失效风险。

### 系统与权限


- 使用 Windows 10 或 Windows 11 x64。
- 普通权限的连点器不能可靠控制以管理员身份运行的目标程序。
- 如目标程序以管理员身份运行，请关闭连点器后也以管理员身份启动。
- 暂时关闭可能占用 F8、F9、F10 的软件。

### 显示与窗口

- 采点前固定目标窗口的位置、大小和页面内容。
- 确认显示器分辨率、排列、主副屏关系和缩放比例不再变化。
- 执行期间避免通知、弹窗或其他窗口遮挡目标位置。
- 首次只在安全空白页面或可撤销场景测试。

### 03 界面认识

主界面按方案、时间、点位、操作和执行分区。



|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 区域    | 作用                           |
| 方案区   | 设置方案名称、总循环次数和轮间等待，并保存或加载。    |
| 点位时间  | 设置全局点击间隔、点后等待，并通过“应用全部”批量更新。 |
| 点位表   | 查看启用状态、顺序、坐标、点击次数、时间和显示器。    |
| 点位操作栏 | 采点、上移、下移、删除、清空、主题设置和使用说明。    |
| 执行区   | 开始、暂停、继续和停止，并查看运行状态。         |

## 04 快速入门：采集点位

以下示例采集三个点，并按蓝、青、紫的顺序执行。

### 步骤 1：建立安全测试环境

- 打开连点器和一个安全的空白测试页面。
- 将总循环次数暂时设置为 1。
- 确认目标窗口不会自动移动或改变布局。

### 步骤 2：进入采点模式

- 点击“采点模式（F8）”，按钮会变成“结束采点”。
- 把鼠标移到第一个目标位置中心，按一次 F8。
- 依次移动到第二、第三个位置，每个位置按一次 F8。
- 点位按采集顺序出现在表格中。

### 步骤 3：结束并检查

- 点击“结束采点”，防止后续误按 F8 添加多余点位。
- 检查表格是否有三行，以及坐标和显示器信息是否完整。
- 顺序错误时，选中一行后使用“上移”或“下移”。

## 04 快速入门：设置时间与执行

先批量设置常用值，再为少数特殊点位单独修改。

### 步骤 4：批量设置两列时间

- 在全局“点击间隔(ms)”输入 500，点击旁边的“应用全部”。
- 在全局“点后等待(ms)”输入 800，点击旁边的“应用全部”。
- 此时全部点位的点击间隔为 500，点后等待为 800。

### 步骤 5：设置单点例外

- 蓝色点：点击次数改为 2，时间保持 500/800。
- 青色点：点击次数为 1，点后等待单独改为 600。
- 紫色点：点击次数改为 3，点击间隔改为 300，点后等待改为 1000。
- 单行修改不会反向改变全局输入框，也不会影响其他点。

### 步骤 6：执行与核对

- 总循环次数先填 1，确认无误后可改为 2；轮间等待示例填 1500。
- 按 F9 后有 3 秒倒计时，利用这段时间切换到目标窗口。
- 运行中按 F9 暂停或继续，按 F10 随时停止。
- 两轮结束后，三个点的总点击次数应分别为 4、2、6。

# 05 参数详细解释

时间单位统一为毫秒，1000 毫秒等于 1 秒。

| 参数    | 作用                  | 建议                     |
|-------|---------------------|------------------------|
| 点击次数  | 当前点位每轮连续点击多少次。      | 从 1 开始测试。              |
| 点击间隔  | 同一点位多次点击之间的等待。      | 最小 10 ms，建议先用 500 ms。  |
| 点后等待  | 当前点完成后，到下一个点开始前的等待。 | 可设 0，建议先用 500-1000 ms。 |
| 总循环次数 | 全部启用点执行完一遍算一轮。      | 首次只设 1。                |
| 轮间等待  | 一轮结束到下一轮开始的等待。      | 页面刷新慢时适当增加。            |
| 启用    | 取消勾选后跳过该点，但保留配置。    | 用于临时测试部分流程。            |

**区别：** 点后等待发生在相邻点位之间；轮间等待只发生在整轮之间，最后一轮结束后不再等待下一轮。

## 05 全局时间与单点例外

新版本的核心操作是“批量统一，再按行覆盖”。

### 应用全部

- 点击间隔和点后等待各有独立的“应用全部”按钮。
- 点击哪个按钮，只批量修改对应的那一列。
- 例如点击间隔设为 1000 并应用全部，不会覆盖每个点的点后等待。
- 没有点位时也可以先设置全局值，随后采集的新点会继承这些值。

### 单行覆盖

- 批量设置后，直接点击表格中的某个时间单元格输入例外值。
- 例如全部点击间隔为 1000，再把第二行改为 200，只有第二行使用 200。
- 单行覆盖不会修改全局默认值；之后采集的新点仍继承全局值。

**推荐顺序：** 先设置全局时间，再采点；采点完成后批量确认一次，最后只修改少量特殊点。

# 06 开始、暂停与停止

快捷键为全局热键，连点器不在前台时也可以使用。

| 状态     | 操作         | 程序行为             |
|--------|------------|------------------|
| 空闲     | 按 F9 或点击开始 | 进入 3 秒倒计时，然后执行。  |
| 运行中    | 按 F9       | 暂停当前倒计时、等待或点位流程。 |
| 已暂停    | 再次按 F9     | 从暂停位置继续。         |
| 任意执行状态 | 按 F10      | 终止任务并回到就绪。       |

**立即停止：** 发现目标窗口移动、弹窗遮挡、页面内容变化或误点风险时，优先按 F10。

## 07 保存与加载方案

方案文件保存点位、单点参数和全局时间默认值。

### 保存内容

- 方案名称、总循环次数和轮间等待。
- 每个点的启用状态、顺序、坐标、点击次数、点击间隔和点后等待。
- 全局点击间隔和全局点后等待默认值。
- 采点时的显示器信息，用于开始前检测环境变化。

### 加载后的检查

- 先确认点位数量、顺序、启用状态和时间参数。
- 显示器环境没有变化时，仍建议先执行一轮测试。
- 显示器排列、分辨率、缩放或目标窗口变化后，应重新采点。
- 不要手工删除 JSON 字段或加入注释，以免文件损坏。

# 08 主题与内置帮助

主题只改变颜色，不改变点位和执行行为。



- 内置主题：极光科技、经典深色、海洋蓝、翡翠绿、明亮模式。
- 点击主题卡片立即预览；点击保存后下次启动自动恢复。
- 点击取消、关闭弹窗或按 Esc，会恢复打开设置前的主题。
- 主界面的“? 使用说明”可随时打开内置帮助。



## 09 DPI、屏幕缩放与多显示器

程序使用物理屏幕坐标，并启用 Per-Monitor V2 DPI 感知。

### 支持的情况

- 支持 100%、125%、150% 等 Windows 屏幕缩放比例。
- 支持副屏位于主屏左侧或上方，因此坐标可能为负数。
- 记录采点时显示器的位置、分辨率和缩放信息。

### 必须重新采点的变化

- 改变显示器分辨率、缩放比例、排列位置或主显示器。
- 拔插显示器、切换远程桌面或改变目标程序窗口位置和大小。
- 目标程序升级后按钮位置发生变化。

**为什么不自动换算：** 绝对坐标自动缩放可能静默点击错误位置。程序选择提示重新采点，优先保证可控性。

# 10 常见问题

出现问题时先停止任务，再按现象逐项排查。

| 现象            | 处理方法                         |
|---------------|------------------------------|
| F8/F9/F10 无反应 | 检查是否被其他程序占用；按钮操作仍可使用。        |
| 点击位置偏移        | 检查窗口、分辨率、缩放和显示器排列，变化后重新采点。   |
| 无法点击管理员程序     | 让连点器与目标程序使用相同权限。             |
| 时间输入后恢复       | 点击间隔至少 10 ms；输入后点击其他单元格完成编辑。 |
| 应用全部后特殊值消失    | 这是正常批量覆盖；请在批量应用后再设置单行例外。     |
| 新点时间不符合预期     | 检查“点位时间”栏；新采集点继承当前全局值。       |
| 加载方案失败        | 选择软件保存的 JSON 文件，不要手工破坏格式。    |
| 安全软件不响应       | 不要绕过安全限制，改用目标程序允许的方式。        |

## 11 安全建议

自动点击只适合可逆、低风险、位置固定的重复操作。

**禁止场景：** 不要用于支付、转账、删除数据、不可撤销提交、自动发布内容或其他需要人工确认的高风险操作。

- 正式使用前先执行一轮，核对坐标、顺序、次数和等待时间。
- 执行期间不要主动移动鼠标，不要拖动目标窗口。
- 始终确保 F10 可用，并定期观察目标页面状态。
- 页面出现弹窗、加载异常或内容变化时立即停止。
- 环境发生变化后重新采点，不继续依赖旧坐标。

## 12 执行检查清单

每次正式运行前后，用这一页快速核对。

### 执行前

- 目标窗口的位置、大小和内容没有变化。
- 显示器分辨率、排列和缩放比例没有变化。
- 点位启用状态和执行顺序正确。
- 已先应用全局时间，再确认单行例外。
- 点击次数、点击间隔、点后等待和循环次数已核对。
- 首次或环境变化后只运行一轮。
- 确认 F10 可以立即停止。

### 执行后

- 状态栏显示任务完成或已经停止。
- 目标结果与预期点击次数一致。
- 没有多余点击、漏点或被弹窗遮挡。
- 需要复用时保存当前方案。

**完成标准：** 示例执行两轮后，三个点总点击次数应为 4、2、6；结果一致说明顺序、次数和循环配置正确。

# 附录 交付文件与版本信息

本页用于确认你拿到的是完整公开版本。

| 文件                                  | 用途                  |
|-------------------------------------|---------------------|
| ordered-clicker-setup-v1.1.0.exe    | Windows 安装版。        |
| ordered-clicker-portable-v1.1.0.zip | 免安装便携版。             |
| 有序连点器-使用说明.pdf                      | 当前离线说明书。            |
| 有序连点器-使用说明.html                     | 可搜索、可放大图片的网页说明。     |
| 有序连点器-视频演示.mp4                      | 完整语音操作演示，视频内容沿用上一版。 |
| SHA256SUMS.txt                      | 用于核对文件是否完整。         |

**版本说明：** 1.1.0 新增点击间隔和点后等待的全局“应用全部”、单行覆盖及新采集点继承。