NLP项目实践——中文序列标注Flat Lattice代码解读、运行与使用

笔记本: 机器学习

创建时间: 2021-11-15 23:48 **更新时间:** 2021-11-16 01:23

NLP项目实践——中文序列标注Flat Lattice代码解读与使用

- 1. 原文与项目地址
 - 1.1 原文
 - o 1.2 项目
- 2. 运行环境
- 3. 项目结构
- 4. 参数介绍
 - o 4.1 数据加载参数:
 - o 4.2 bert相关参数(V1):
 - o 4.3 模型参数:
 - o 4.4 训练参数
- 5. 模型结构
- 6. 模型训练
- 7. 模型保存、加载与预测
 - 7.1 模型保存
 - 7.2 模型加载
 - 7.3 生成预测
- 8. 应用在自己的数据集

好久没有更新了,有好几个NLP的实践项目一直没有整理,以后会尽量加大更新频率,给大家带来更多的深度学习应用方面的分享。

关于之前几篇博客的评论和私信,一般我都会回复,如果没有回的话可能是我也不懂的,或者当时回不了的,后来又忘记了。我目前主要是做NLP相关的研究,CV上的很多东西没有跟进,平时CV的项目接触的也少了很多,所以很多问题我也不明白,或者没有时间去仔细查代码。对于我没有及时回复的问题和解答不了的问题,在这里道个歉。

进入正题之前,先声明一下,**这篇文章是我在阅读原文和项目代码的基础上自己理解**和修改的,可能存在不正确不恰当的地方,不能代表原项目本意,包括一些参数的解释,未必完全正确。如果要深入了解这个项目,请仔细阅读原文与代码。

1. 原文与项目地址

1.1 原文

原文是《FLAT: Chinese NER Using Flat-Lattice Transformer》,解决的是中文命名实体识别的任务,在这里不过多的介绍原理。如果想了解原理上的细节或者Lattice在NER上的应用,可以直接在站内或者某乎搜索关键词,已经有很多人详细介绍过了。文章提出的方法在多个数据集上达到了SOTA结果,目前是中文NER的一个主流的方法。

这篇博客虽然叫代码解读,但是我不会把每一个类、每一个方法都解释一遍,因为项目还是比较复杂的,我只会大体介绍其中相对重要的内容,把代码的运行方法讲清楚。如果有细节上的问题,可以留言或私信与我讨论。如果是原理方面的问题,建议先去多看看别人的介绍,把原理搞清楚,不清楚原理的话,想看懂代码是很难的。另外,不能完全以论文为准,有些处理细节在论文原文中没有详细的介绍。

如果我写的有不正确的地方,还请大家帮忙指正。

1.2 项目

项目地址: https://github.com/LeeSureman/Flat-Lattice-Transformer

项目分为V0和V1两个版本,其中V0是没有Bert的版本,V1是有Bert的版本。由于我个人的疏忽,一开始看的项目是原来的旧版本,只有V0,所以这次代码解读以V0为主,V1在代码结构上与V0比较相似,我在尝试复现论文结果时,在MSRA数据集上f1只达到了91,没有到论文的96,回去看git才发现原来还有个V1版本,后来在加入bert编码之后,复现了论文中96的结果。

原项目中并没有给出模型如何进行预测等使用,在这篇博客中将会给出简单的预测方法。

2. 运行环境

代码是使用pytorch实现的,依赖的模块如下:

Python: 3.7.3
PyTorch: 1.2.0

FastNLP: 0.5.0 Numpy: 1.16.4

(1) 关于pytorch

我使用的pytorch 1.5.0,只要是1.0以上的版本应该都没有问题。

(2) 关于FastNLP

FastNLP是作者团队自己做的一个NLP工具包,跟这个项目比较贴合,用起来还挺好用的,FLAT的代码中很多类都是定义在FastNLP中的。

与这个项目匹配的是0.5.0的版本,建议安装这个版本,严格按照作者的指导,会比较省事儿。如果你跟我一样安装了0.5.5的新版的FastNLP,在之后的代码执行过程中可能会遇到些问题。不过没有关系,都是比较容易解决的,我在下面也会进行说明。

3. 项目结构

项目的整体目录结构如下: cn-wwm MSRANER V0 V1 init_.py add lattice.py fastNLP_module.py fastNLP_module_v1.py PC flat_main.py flat_main_v1.py gpu_utils.py itertools.py load data.py load_data_v1.py pc models.py modules.py paths.py preprocess.py PC utils.py README.md ctb.50d.vec gigaword chn.all.a2b.bi.ite50.vec gigaword chn.all.a2b.uni.ite50.vec yangjie_word_char_mix.txt | hps://blog.csdn.net/weixin_44826203

这个目录并不是原作者git项目的结构,而是我整理之后的,直接下载我百度云上传的 文件,解压之后就是这样的。

链接: https://pan.baidu.com/s/1TGLb44HNQ2ypotxIYbsVJw


提取码: 2c2y

所做的整理主要如下:

(1) 下载了相关的词向量文件数据集需要下载几个词向量文件和数据集如下

	文件	默认值	解释
y.	angjie_rich_pretrain_unigram_path	'./gigaword_chn.all.a2b.uni.ite50.vec	单字符的
			ː'预训练vec
			编码
		h_pretrain_bigram_path './gigaword_chn.all.a2b.bi.ite50.vec'	双字符的
	yangjie_rich_pretrain_bigram_path		预训练vec
			编码
У		'./ctb.50d.vec'	词语的预
	yangjie_rich_pretrain_word_path		训练vec编
			码
		n'./yangjie_word_char_mix.txt'	词语和字
			符混合的
yar	yangjie_rich_pretrain_char_and_word_patl		编码,由
			prepocess
			生成
msr	mera per en path	'./MSRANER'	msra数据
	msra_ner_cn_path		集位置

- (2) 把VO和V1两个文件夹里边的main搬出来了,防止import的问题
- (3) load_data和fastNLP_model两个脚本是有V0和V1的区别的。如果执行的是flat_main.py,则会调用不带v1的脚本,如果是flat_main_v1.py,则会调用带v1的脚本。
- (4) MSRA是MSRA的序列标注数据集
- (5) cn-wwm是一个空文件夹,需要下载中文whole-word-mask的bert预训练权重文件的pytorch版,要求以bin为后缀名,该文件夹下还需要有json格式的bert config文件和词表。



方便起见我也都传百度云了。链接如下:

链接: https://pan.baidu.com/s/1LdSYaFvgKdhLMXuSK7Fx-w

提取码: thct

4. 参数介绍

项目中出现了大量的可调参数,而且,多数参数并没有给出含义的介绍,这让我在阅读代码时非常困扰,我在代码中挨个去找了这些参数,推断出参数的含义如下总结。

4.1 数据加载参数:

参数	解释	默认值
dataset	数据集名称	'msra'
bigram_min_freq	bigram编码时考虑的最小词频	1
char_min_freq	单个汉字编码时考虑的最小词频	1
word_min_freq	词语编码时考虑的最小词频	1
lattice_min_freq	添加lattice编码时考虑的最小词频	1
train_clip	是否将训练集裁剪到200以下	False
only_train_min_freq 仅对train中的词语使用min_freqf		True
only_lexicon_in_train只加载在trian中出现过的词汇 F		False
number_normalized	_0:不	0
	norm;1:char;2:char&bi3:char&bi&lattice	•
load_dataset_seed	随机种子	100

4.2 bert相关参数(V1):

bert相关的参数只有在V1版本中才会用到。

参数	解释	默认值
use_bert	是否使用bert编码	1
only_bert	是否只使用bert编码	0
fix bort apoch	多少轮之后开始训练	20
fix_bert_epoch	bert	
after bert	如果只使用bert,	mlp
after_bert	bert之后的层	

4.3 模型参数:

参数 解释 默认值

ff feed-forward中间层的节点个 3,修正为hidden * ff

数

la tal al a ca	SE位置编码和三角函数编码共	会修正为head_dim	
hidden	用的编码维度	* head	
laver	Transformer中Encoder_Layer	1	
layer	的数量		
head	multi-head-attn中head的个数	8	
head_dim	multi-head-attn中每个head的 编码维度	20	
	multi-head-attn中是否对attn		
scaled	标准化	False	
	(attn_raw/sqrt(per_head_size))	
attn_ff	是否在self-attn layer最后加一	False	
attii_ii	个linear层	Taise	
ff_activate	feed-forward中的激活函数	'relu'	
use_bigram	是否使用双字符编码	1	
use_abs_pos	是否使用绝对位置编码	False	
use_rel_pos	是否使用相对位置编码	True	
rel_pos_shared	是否共享相对位置,无效参数	True	
	是否在transformer_layer中通		
add_pos	过concat加入位置信息,无效	False	
	参数		
learn_pos	绝对和相对位置编码中编码是否	: False	
iearri_pos	可学习(是否计算梯度)	Taise	
pos_norm	是否对位置编码进行	False	
pos_norm	norm(pe/pe_sum)	Taise	
	相对位置编码初始化编码方向,	1, 但是实际调用的	
rel_pos_init	0: 左向右; 1: 右向左。无效参	类中写死为0	
	数	×11-1000	
four_pos_shared	4个位置编码是不是共享权重	True	
four_pos_fusion	4个位置编码融合方法'ff', 'attn',	ff_two	
10d1_p03_1d31011	'gate', 'ff_two', 'ff_linear'	11_000	
four_pos_fusion_shared		True	
le mant	成的pos	False	
k_proj	attn中是否将key经过linear层	False	

q_proj	attn中是否将query经过linear	True
	层	
v_proj	attn中是否将value经过linear原	₹True
r proi	attn中是否将相对位置编码经过	<u>†</u> True
r_proj	linear层	True
embed_dropout	embedding中的dropout	0.5
ff_dropout	ff层中的dropout	0.15
ff_dropout_2	第二个ff层中的dropout	0.15
attn_dropout	attention中的dropout	0


4.4 训练参数

训练参数相对容易理解,就不过多解释了(偷懒),把默认值列出来如下。

```
epoch = 10
batch = 1
optim = 'sgd' # sgd|adam
lr = 1e-3
warmup = 0.1
embed_lr_rate = 1
momentum = 0.9
update_every = 1
init = 'uniform' # 'norm|uniform'
self_supervised = False
weight_decay = 0
norm_embed = True
norm_lattice_embed = True
test_batch = batch // 2
```

5. 模型结构

模型分为V0和V1两个版本。主要区别就是有没有使用Bert,所调用的类的名称也有所不同,但main脚本的流程没有太大的区别,都是按照如下的过程进行的:



首先加载数据,创建fastNLP中Dataset类型的数据集,可以通过Dataset['train']的方式去索引训练集、验证集和测试集。然后每一个数据集里边,又包含几个字段。

字段名 含义

char 原文本,以字为分割

target 标签


bigram 两两连续分割的字符

equip lexicon是给数据集添加lattice的过程,就是去词库里边匹配词汇,然后放在原来的token embedding后边。


接下来会读入数据的长度,给dataset添加要给seq_len的字段。然后对所有的embedding进行normalization。

上述准备工作完成之后,就会建立模型,建立哪一种模型会根据用户输入的args进行 判断。简单画了两个图,如下。

V0版本的模型结构如下:



V1版本的模型结构如下:



6. 模型训练

python flat_main.py --dataset msra

可以根据训练参数去传参。

在这里总结一下可能遇到的问题。如果你是直接执行我上传在百度云中的代码,可能不会遇到这些问题,因为我都已经修改过了。

- (1) import 报错。无法import _get_file_name_base_on_postfix函数。
- 这个错误很明显,函数名以下短线开头,不能被import。只需要把这个函数复制到报错的脚本load_data.py中就可以了。
- (2) ncoding_type 不对。

在代码里改一下就好了,例如MSRA数据集,改成bioes,CLUE数据集,改成bio,就可以了。

(3) 缺少数据类型'chain'。

这个来自于JetBrainsPyCharmpython_stubs-1902731831itertools.py这个脚本,把这个脚本复制到项目根路径,然后import它就可以了。在报错的脚本中添加:

from itertools import chain

(4) Bert相关的问题

如果是用的V1版本代码,可以设置使用Bert编码,如果使用0.5.5的FastNLP则会遇到若干问题,问题和解决方法如下。

BertModel的名称不对:

这是因为FastNLP中这个类的名字变了,原本是_WordBertModel,改成了 _BertWordModel,直接复制这个类,改一下名字,丢在fastNLP_Module_v1.py里边 就可以了。

然后会报缺少bert tokenizer,也是直接把fastNLP里边的

modulestokenizerbert_tokenizer.py里边相关的代码复制到fastNLP_Module_v1.py 就可以解决了。

(5) tqdm引发的报错

如果是在jupyter中执行训练,可能会由于tqdm版本的问题引发报错,遇到这种情况只需要把训练参数中的use tqdm给关掉就可以了。

7. 模型保存、加载与预测

由于作者提供的只包含了训练,没有设置模型的保存、加载与预测相关的功能,所以我在这补充一下这几方面。

7.1 模型保存

模型在训练的时候,利用了fastNLP中的一个名为Trainer的类,通过查看这个类的代码可以发现,这个类是写了保存方法的。

只需要在flat_main.py中,生成Trainer的位置加一个参数save_path就可以了。

```
trainer = Trainer(datasets['train'], model, optimizer, loss, args.batc
h,
n_epochs=args.epoch,
dev_data=datasets['dev'],
metrics=metrics,
device=device, callbacks=callbacks, dev_batch_size=args.test_batch,
test_use_tqdm=False, check_code_level=-1,
update_every=args.update_every,
save_path='your_path/flat_lattice/{}/'.format(args.dataset))
```

但是我这样修改了之后,在保存的时候还是报错了,所以我又把Trainer的save和load 方法修改了一下。修改后的代码如下:

```
def _save_model(self, model, model_name):
   if self.save_path is not None:
        model_path = os.path.join(self.save_path, model_name)
        if not os.path.exists(self.save path):
            os.makedirs(self.save_path, exist_ok=True)
       if _model_contains_inner_module(model):
            model = model.module
        torch.save(model.state dict(), model path) # 只改了这一行
def _save_model(self, model, model_name):
   if self.save_path is not None:
        model_path = os.path.join(self.save_path, model_name)
        model.load state dict(torch.load(model path))
   elif hasattr(self, "_best_model_states"):
       model.load_state_dict(self._best_model_states)
   else:
        return False
    return True
```

这样改好了之后,执行flat_main.py脚本进行训练之后,就会在save_path路径下保存一个模型权重文件。

7.2 模型加载

模型加载很简单,只需要在flat_main.py中,实例化model之后,load之前保存的权重文件就可以了。

```
model_path = '/msra/best_Lattice_Transformer_SeqLabel_f_2021-03-03-14-
55-31-899501'
states = torch.load(model_path).state_dict()
model.load_state_dict(states)
```

7.3 生成预测

作者并没有给出如何预测,但是在fastNLP中实际上是定义了用于预测的类的,名为 predictor,去看一下代码的话,这个类其实写的很简单,但是很实用。使用方法如下:

```
from fastNLP.core.predictor import Predictor predictor = Predictor(model) # 这里的model是加载权重之后的model test_label_list = predictor.predict(datasets['test'][:1])['pred'][0] # 预测结果 test_raw_char = datasets['test'][:1]['raw_chars'][0] # 原始文字
```

上面代码中的test_label_list就在test上预测出来的label,label对应的BIO可以通过以下代码查看:

```
for d in vocabs['label']:
print(d)
```

然后我写了一个简单的方法把label转换成实体(仅适用于MSRA数据集),如下所示:

```
def recognize(label_list, raw_chars):
根据模型预测的label list,找出其中的实体
label_lsit: array
raw_chars: list of raw_char
return: entity_list: list of tuple(ent_text, ent_type)
-----
ver: 20210303
by: changhongyu
if len(label_list.shape) == 2:
label_list = label_list[0]
elif len(label_list) > 2:
raise ValueError('please check the shape of input')
assert len(label_list.shape) == 1
assert len(label_list) == len(raw_chars)
# 其实没有必要写这个
# 但是为了将来可能适应bio的标注模式还是把它放在这里了
starting per = False
starting_loc = False
starting_org = False
ent_type = None
ent text = ''
entity list = []
for i, label in enumerate(label list):
if label in [0, 1, 2]:
ent_text = ''
ent_type = None
continue
# begin
```

```
elif label == 10:
ent_type = 'PER'
starting_per = True
ent_text += raw_chars[i]
elif label == 4:
ent_type = 'LOC'
starting_loc = True
ent_text += raw_chars[i]
elif label == 6:
ent_type = 'ORG'
starting_org = True
ent_text += raw_chars[i]
# inside
elif label == 9:
if starting per:
ent text += raw chars[i]
elif label == 8:
if starting_loc:
ent_text += raw_chars[i]
elif label == 3:
if starting org:
ent_text += raw_chars[i]
# end
elif label == 11:
if starting_per:
ent_text += raw_chars[i]
starting_per = False
elif label == 5:
if starting_loc:
ent_text += raw_chars[i]
starting_loc = False
elif label == 7:
if starting_org:
ent_text += raw_chars[i]
starting_org = False
elif label == 13:
ent_type = 'PER'
ent_text = raw_chars[i]
elif label == 12:
ent_type = 'LOC'
ent_text = raw_chars[i]
elif label == 14:
ent_type = 'PER'
ent_text = raw_chars[i]
else:
ent_text = ''
ent_type = None
continue
if not (starting per or starting loc or starting org) and len(ent tex
t):
# 判断实体已经结束,并且提取到的实体有内容
entity_list.append((ent_text, ent_type))
return entity list
recognize(test_label_list, test_raw_char)
# Out:
# [('中共中央', 'ORG'),
# ('中国致公党', 'ORG'),
```

```
# ('中国致公党', 'ORG'),
# ('中国共产党中央委员会', 'ORG'),
# ('致公党', 'ORG')]
```

8. 应用在自己的数据集

在这里我以中文命名实体识别数据集CLUE NER 2020为例,介绍怎样将FLAT用在自己的数据集上。

(1) 数据格式转换。

首先,不管你的数据格式原来是什么样子,都要转成一行一个字符的格式,例如:

```
    新 B-CMP
    商 I-CMP
    银 I-CMP
    行 I-CMP
    企 O
    业 O
    信 O
    贷 O
    部 O
```

并且命名为train.char.bmes,然后创建一个名为CLUE2020的文件夹,把train,dev 和test都放进去。

(2) 设置路径

打开paths.py,增加一行:

```
clue_2020_ner_path = './CLUE2020'
```

(3) 写加载数据方法

打开load_data_v1.py,仿照load_ontonotes4ner,写一个新的方法 load_clue_2020,几乎就是复制粘贴,改一下加载数据的路径和缓存路径就好了。

(4) 在main中修改加载的数据集

打开flat_main_v1.py,修改dataset为clue,以及读取数据的时候,加一个判断,如果dataset为clue,调用(3)中刚写的load_clue的方法。

完成了这几步之后,训练时就可以用自己的数据集啦。

```
python flat_main_v1.py --dataset clue
```

然后就可以根据7中的步骤去进行预测了,记得自己写一下recognize的方法,这个识别方法是由数据集的标注格式决定的。

注意一点,缓存的名字是跟着dataset的名字走的,如果你换了数据集的实际内容,而数据集的名称没有改的话,记得去cache里边把缓存清理掉,不然模型运行的时候会有限去找缓存,而缓存存的还是原来的数据集。