

文件操作方面, 互斥&自旋锁的层次的问题

目前fileops组件中read的实现,modules/fileops/src/lib.rs

```
1
    pub fn read(fd: usize, ubuf: &mut [u8]) -> usize {
 2
        let count = ubuf.len();
 3
        let current = task::current();
        let file = current.filetable.lock().get_file(fd).unwrap();
 4
 5
        let mut pos = 0;
 6
        assert!(count < 1024);</pre>
 7
        let mut kbuf: [u8; 1024] = [0; 1024];
 8
        while pos < count {</pre>
 9
             let ret = file.lock().read(&mut kbuf[pos..]).unwrap();
10
             if ret == 0 {
11
                 break;
12
             }
13
             pos += ret;
14
        }
15
        axhal::arch::enable_sum();
16
        ubuf.copy_from_slice(&kbuf[..count]);
17
        axhal::arch::disable_sum();
18
19
        pos
20
```

```
pub fn read(fd: usize, ubuf: &mut [u8]) -> usize {
    let current = task::current();
    let file = current.filetable.lock().get_file(fd).unwrap();
    file.lock().read(buf)
}
```

第3行返回的那个file类型是, Arc<SpinLock>; 所以第4行file.lock()返回的是Guard。

上面代码中第4行等价为下面第4~6三行:

```
pub fn read(fd: usize, ubuf: &mut [u8]) -> usize {
    let current = task::current();
    let file = current.filetable.lock().get_file(fd).unwrap();
    file.lock() => spinlock_guard(file_inner)
    file_inner.read(buf)
    spinlock_guard.drop()
}
```

按照目前的层次, guard只能是SpinLock自旋锁的guard, 无sleep&resched, 有效率问题。

假定我们让filetable维护和返回的是Arc,把加锁的操作延迟到fileops组件的read方法中,是否就可以选择带睡眠Mutex。如下:

```
pub fn read(fd: usize, ubuf: &mut [u8]) -> usize {
    let current = task::current();
    let file = current.filetable.lock().get_file(fd).unwrap();
    Mutex(file).lock => mutex_guard(file)
    file_inner.read(buf)
    mutex_guard.drop()
}
```

驱动与设备 - 涉及互斥锁的问题

类似于上一个问题,driver_ops相当于fileops层次,原始设备dev相当于file层次。中间是互斥锁Mutex。

相对的复杂性在于,驱动可能是多层,驱动组件之间也存在个上下关系;各级总线可以看作是设备的容器,也有相对上下关系。

例如, virtio块设备的过程涉及:


- 1. 通过virtio_mmio发现裸设备,挂到virtio总线上,识别为virtio_dev
- 2. 通过virtio_blk继续probe它,发现它是块设备,把它编号并基于/dev/vda管理
- 3. 上层组件通过/dev/vda访问这个设备

确实需要真正实践一下, 把驱动、设备、总线理出个清晰的层次关系。

其他问题

1. 组件是否可能过于琐碎

有可能,不好说。要看我们实践的情况。目前看,这种拆分主要涉及:对原本耦合到一起的一个组件,可能拆分成状态组件和过程组件这样上下两个。



2. unsafe/safe问题与单向依赖问题

避免crate_interface不是因为不安全,而是它出现的场景就是反向依赖。

3. OS中的相互依赖广泛存在,单向依赖是否过于理想化?

确实是理想化目标。

首先需要考虑的是:是否值得这样去尝试,这样做如果成功的收益是否值得我们做出这样的努力和 冒这样的风险。

然后,我们工作策略是:可以先朝着这个理想化目标去努力,争取最理想的效果,根据实践情况评估实际上能做到多少,那些不适用的特例是什么。

这方面的一个看法:我们有可能受到过去经验的影响,存在思维定式。因为过去无论Linux kernel 和我们自己的实践,都很少把组件化,尤其是单向依赖作为一个重要目标去考虑。都是怎么方便,怎么高效就怎么来,所以那些设计是在没有单向依赖这种约束下产生的。但那些设计是否是唯一合理设计?在单向依赖约束下能否找到其他的合理设计,可能很少有人尝试过。

4. 兄弟组件间出现一个中间组件,导致不再平级,例如log组件?

有可能出现这种情况,开发过程中需要建立新组件,它导致之前的兄弟组件之间不再平级,那么也应当满足单向依赖。

至于log组件其实是个特例,因为它就是个辅助组件,不参与真正的业务流程。我们可以允许它通过 crate_interface的方式与其他组件产生隐形的反向依赖,这个不算是破坏组件间依赖。