#### **T1**

假设当前 PC 指向一个 LDR 指令所在的地址。如果让 LC-3 处理该指令,则需要多少次内存访问? STI 和 TRAP 呢?

## **T2**

我们希望设计一个"什么也不做"的指令。许多 ISA 都有一个什么都不做的操作码,通常称之为 NOP 指令,即 NO OPERATION。该指令仍然经历指令周期的六个节拍,只是在执行节拍它什么也不做。请你分别用 ADD 、 AND 、 BR 指令给出一条可以扮演 NOP 功能的机器指令,不影响程序的正常执行。

#### **T3**

列举 LC-3 数据搬移指令的 4 种寻址模式,并指出每种模式下操作数存在的位置。

#### **T4**

下列两条 LC-3 指令有何异同?

A: 0000 111 101010101 B: 0100 1 11101010101

## **T5**

阐述 PC 相对寻址的寻址范围,将当前指令的地址视为原点。

## **T6**

程序从 x3001 处开始执行,停止后, R0, R1, R2 和 R3 的内容是什么?

| Adress | Data                |
|--------|---------------------|
| x3001  | 1110 001 111111101  |
| x3002  | 0001 011 001 100011 |
| x3003  | 0101 010 001 000011 |
| x3004  | 0011 010 00000001   |
| x3005  | 1001 001 001 11111  |
| x3006  | 1001 011 010 11111  |
| x3007  | 1111 0000 0010 0101 |

## **T7**

当求解一个复杂问题时,常常需要将其分解为若干子任务,先实现这些子任务,再将它们基于特定结构有机结合,完成任务目标。最常见的基本构建方法是 顺序、条件和循环 这三种结构。

- 1. 使用 顺序 结构求解斐波那契数列第 5 项。
- 2. 使用循环结构求解斐波那契数列第10项。

#### **T8**

LC-3 没有提供对应于逻辑 OR 的操作码。换句话说,不存在能够执行 OR 操作的 LC-3 指令。但我们可以通过一组指令来完成等价的 OR 功能。以下 4 条指令的任务是将 R1 和 R2 的内容相或,并将结果保存在 R3 中。试填写下面空缺的指令:


(1): 1001 100 001 111111

(2):

(3): 0101 110 100 000 101

(4):

## **T9**



# T10

下列代码是一个实现乘法的程序,它将 R1 和 R2 中的整数相乘,结果储存在 R0 中。

| Adress | Data                | Operation         |
|--------|---------------------|-------------------|
| x3000  | 0101 0000 0010 0000 | AND R0 <- R0, #0  |
| x3001  | 0001 0010 0111 1111 | ADD R1 <- R1, #-1 |
| x3002  | 0000 1000 0000 0010 | BRn x3005         |
| x3003  | 0001 0000 1000 0000 | ADD R0 <- R2, R0  |
| x3004  | 0000 1111 1111 1100 | BRnp x3001        |
| x3005  | 1111 0000 0010 0101 | HALT              |

如果我们用 **ADD R0 <- R0, R1** 取代 x3003 处的指令, R0 最终会是什么? 结果用 R1 或 R2 表示。