

# **Davinci Delete on Demand**

# History

ricky	2011-05-20
echo	2011-06-13

### 一、文档内容

记录关于 delete on demand 的相关逻辑流程,以方便前期开发和后期维护。

### 二、操作流程

### 1. Auto Delete Configuration Settings.

配置文件存在于\${davinci-view-service}/WEB-INF/classes/application-mapping.xml

注意:由于多个 Davinci 服务可能配置在同一个 davinci-server. 因此, 在 auto delete 的配置文件中, 客户可以针对不同的 davinci 服务配置属于它自己的 Auto Delete 任务。

下面这幅图片是对应于一个 Davinci service 的配置。

```
<application sessionkey="sunbranding">
    <storage>F:/orginalFiles/</storage>
    <slicestorage>D:/sliceFiles/</slicestorage>
    <maxuser>30</maxuser>
    <timeout>30</timeout>
    <statuses>
        <status>
           <systemid>approved</systemid>
           <description></description>
        </status>
        <status>
           <systemid>rejected</systemid>
            <description></description>
        </status>
            <systemid>approvedwithchanges</systemid>
            <description></description>
        </status>
        <status>
            <systemid>close it</systemid>
            <description></description>
       </status>
    </statuses>
                                                            Auto Delete
                                                            新添加的配
       <subFolder>sunApp1</subFolder>
        <isEnable>true</isEnable>
                                                            置.
       <isDelay></isDelay>
        <isAction>true</isAction>
        <cycle type="month">
           <day>1</day>
            <hour>1</hour>
        </cvcle>
        <workingDuration>5</workingDuration>
       <period>30</period>
       <password></password>
       <email></email>
        <lastDelTime></lastDelTime>
    </delete>
</application>
```

2

# 2. Auto delete 参数设置的定义如下:

取值范围	详细描述
Text	表示需要删除的文件所在的相对于application.slicefolder的子目录的位置.例如:slicefolder="F:/test/"如果在sliceFolder下有三个子文件夹Appl,app2,app3app1对应于这个 sessionkey.这样需要在subFolder="app1".如果不填写子目录.则默认删除的文件的范围是sliceFolder下面的所有满足条件的子文件
True/false	设置任务有效性 True 是任务有效 False 是任务无效
True/false	因为某种原因,任务可能不会准确地在设置的时间点执行任务.如果这个值是 true,表示即使过了任务的时间点,也会执行. false 表示过了任务的时间点之后,会等到下一次任务的时间点再执行。
True/false	True, Auto Delete 会在下一次定时器启动后立刻执行,会 无视 cycle 中设置的任务时间
"month" /" week" /" day"	任务执行周期类型, Month 是按月执行 Week 是按周执行 Day 是每天执行
Integer between 1 to 7 or Integer between 1 to 31	当 cycle. type 的值为 month 的时候. day 的取值是 1 到 31 的正整数, 顺序表示每个月的 1 号到 31 号, 当 cycle. type = 'week'的时候 day 的取值是 1 到 7 的 整数, 顺序表示星期天, 星期一…星期六
Integer between 0 to 24	表示 0 时到 24 时
Float 0.00 to +max	设置删除任务运行的最长时间如果这个值是 0. 表示运行没有最长期限,一直到删除任务完成为止。如果这个值是大于 0 的数,表示删除任务会运行指定 x 小时后,就会停止,无论删除任务是否完成。  +max 是指可以大于 0 的任意浮点数. 比如你希望一个 AutoDelete 任务最多运行 48 小时之后就强制关闭. 那么 workingDuration 的值就应该设置为 48 当系统运行到 48 小时后,如果任务还没有运行结束,那么依然会强制结束.
	True/false  True/false  True/false  "month" /" week" /" day"  Integer between 1 to 7 or Integer between 1 to 31  Integer between 0 to 24

		T
		workingDuration 是超过 24 小时的值得时候.
		比如任务是每天的3点钟执行.那么当AutoDelete任务运
		行了 24 个小时后,即时间达到第二天的 3 点钟. 这个时候
		系统会判断前一个任务是否正在运行,如果有相同的任务
		正在运行则不会启动新的任务。
period	Integer 1 to +max	这个数字指定了距离今天多久之前产生的 davinci 文件
		将会被删除掉.
		Peroid 必须大于等于 1
password	null	仅供内部使用
email	Email address	Auto delete 任务结束后,发送报告的 email 地址
lastDelTime	wwwMM-dd UU.mm.cc	由 auto delete 进程记录的。表示上一次成功执行 auto
Taginetitille	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	田 duto defete 过往此来的。农小工 "人成功执行 auto
		delete 的时间

<sup>\*.</sup>配置参数录入不符合逻辑的处理情况\*

AutoDelete 的 log 与其他任务的 log 不是公用一个 log 文件.

它的位置是:\${davinci-view-service}/log/davinci.auto\_delete.log

#### 1. 录入的参数的类型与规定的类型不一致

例如. isEnable 要求录入的是 Boolean 值 true/false . 如果在配置的时候设置的值是其他值,例如 0/1,或者非 true,false 的字符 串.

又比如 cycle. day 要求录入的是一个整数的,如果在配置的时候设置的值是浮点数或者其他非整数的值.则在 davinci. auto\_delete. log 文件会有如下类似错误记录:

---- Debugging information ----

message : For input string: "30.5"

cause-exception : java.lang.NumberFormatException

cause-message : For input string: "30.5" class : java.util.ArrayList

required-type : java.lang.Integer

path : /applications/application/delete/period

line number : 32

如以上的情况, 在启动 davinci-view-service 的时候系统会报错. davinci-view-service 将无法启动. 修改办法是修改对应的参数, 并重启 davinci-view-service.

### 2. 参数的取值不符合逻辑

有时候我们录入的参数虽然在类型上是符合规定的参数类型,当时参数不符合我们的一些常识逻辑. 比如一个月的天数不能超过 31 天. 也不可能小于 28 天. 又比如一周中只存在 7 天,数值 1<sup>~</sup>7 对应于星期天<sup>~</sup>星期六. 如果这里填写数值 8,则就是没有意义的日子. 像这种情况就是参数的取值不符合逻辑.

当发生这种情况的时候,对应的 AutoDelete 的任务将不会被运行(即使已经到达应该执行的时间). 并且在 davinci. auto\_delete. log 中会每五分钟会报一次以下的错误一次.

ERROR net.gapsystems.davinci.web.autodelete.DavinciTask Detect AutoDelete Params is not logical...

ERROR net.gapsystems.davinci.web.autodelete.DavinciTask Stop excuting AutoDelete...

ERROR net.gapsystems.davinci.web.autodelete.DavinciTask sessionkey=default

发生上述的情况,同样是修改配置参数,然后重新启动 davinci-view-service.

#### 3. 参数设置的特殊情况

Eg: 当我们选择 cycle. type 为 month 的时候. 设置 cycle. day = 31 , 如果当前月份不存在 31 天. 则 AutoDelete 任务不会执行. 任务会推迟到下一个日期是当月的 31 号时执行.

当然,如果设置了 isDelay = true . 并且当前的时间距离上一次执行时间(lastDelTime) >30 天. 则 AutoDelete 也会执行.

#### 4. Email 设置的方式

Davinci-view-service 提供两个方式设置 email. 分别是在

- 1:\${davinci-view-service}/WEB-INF/davinci.properties.
- 2:\${davinci-view-service}/WEB-INF/classes/application-mapping.xml

在 davinci. properties 设置的是默认的邮件发件人, 收件人, 以及 cc

在 application-mapping. xml 中可以设置针对不同 sessionkey 的 autodelete 任务的收件人.

application-mapping. xml 设置的 email\_address 会覆盖默认的收件人.

# 4.SmartFlow Delete Configuration Settings.

在smartflow中可以通过在Admin->System Setting->Other Setting->Davinci AutoDelete Setting. 进入AutoDelete的配置界面.通过这个界面可以很方便的修改AutoDelete的配置信息 Smartflow通过webservice接口获取以及修改上面的属性.

Upload Root E-Mail Setting Help Setting	g Attach file type Setting	Other Setting	Language Setting	Gap Setting
AutoDelete				
AutoBoleta Cuoley	0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
AutoDelete Cycle:	Month  ○ Week  ○ Day			
AutoDelete Day:	1			
AutoDelete Hour:	11			
AutoDelete Maximum Working Hours (Unit:Hour):	1			
AutoDelete Period (remove files older than x day. Unit:Day):	15			
AutoDelete Email:	zslhfdyx@163.com			
SubFolder:				
Is AutoDelete:				
Is Delay:				
Is Action AutoDelete:				
	Confirm	)		


#### 各选项的意义

选项名称	意义	对应于 davinci-view-service 中 AutoDelete 配置参数的字段
AutoDelete Cycle	Month 代表按月执行	Cycle.type = "month"
	Week 代表按月执行	Cycle.type = "week"
	Day 代表按日执行	Cycle.type = "day"
AutoDelete Day	当选择 Cycle 是 Month 时.则 Day 中的数值表	Cycle.day
	示在一个月中某一天.1 表示这个月的第一	
	天,31 表示这个月第 31 天.	
	当选择 Cycle 是 Week 时,则 Day 中的数值表	
	示一周中的某一天.1 表示星期天,7 表示星期	
	六	
	当选择 Cycle 是 Day 时.这个选项空的内容无	
	效	
AutoDelete Hour	定义 AutoDelete 的执行的在某一天中的具体	Cycle.hour
	时间 (0~24)	
AutoDelete Maximum Working Hours	表示一个 AutoDelete 的任务具体运行的最长	workingDuration
	时间.当一个 AutoDelete 任务超过了设置的最	
	长运行时间后,会停止运行	
AutoDelete Period	表示要 N 天之前的记录.比如如果填写 peroid	peroid
	= 30.就表示要删除 30 天之前处理完成的记	
	录.如果这条记录经过 AutoDelete 并且触发	


	了 viewOnDemand.那么处理完成的时间按照 最后一次 viewOnDemand 的时间为准.	
AutoDelete Email	表示当执行完 AutoDelete 后.整理出的报告发送到哪个 email 地址	email
subFolder	相对于 Davinci Root Folder 的子文件夹地址. 假设 Davinci Root Folder 是 test 那么根据 domain name 和 Davinci Root Folder 可以确定需要删除的文件的根目录是 F:/test.如果 subFolder 设置了值.则对应的 AutoDelete 任务需要删除的文件的根目录就 是:F:/test/subFolder	subFolder
isAutoDelete	是否激活 AutoDelete 功能.选择此项表明启动 这个功能	isEnable
isDelay	是否执行延迟操作功能,即当 AutoDelete 错误 执行时间时,会立即执行 autodelete 任务	isDelay
isActionDelete	是否立刻执行 AutionDelete	isAction

# 三 流程图


# 1.定时器工作流程




2 删除线程的逻辑流程




# 3 删除文件流程



# 4 添加或修改删除任务逻辑流程



# 5 Create Session 流程图



# 4.日志文件

- 1.每次 autodelete 都会新增一个新的 log 文件。
- 2.记录 autodelete 一共删除的文件总数。
- 3.记录 autodelete 删除了的文件的路径。(是否记录 Pid)
- 4.记录 autodelete 删除失败的文件总数。
- 5.记录 autodelete 删除失败的文件的路径及其原因。(是否记录 Pid)
- 6.记录 autodelete 开始时间
- 7.记录 autodelete 结束时间
- 8.记录 autodelete 一共用了多长时间

# 5.删除内容

目前删除的内容包括(除缩略图以外的所有文件及文件夹):

- (1) 每页 Conversion 切片及其 xml 文件, 切片文件夹
- (2) 每页 Separation 切片及其 xml 文件, 切片文件夹