

计算机网络课程报告

仿真实验一 在仿真环境下通过动态路由 协议 RIP/OSPF 组建三层网络

学生姓名_		李润泽
学院名称_		智能与计算学部
专	业_	计算机科学与技术
班	级_	2019 级计科 1 班
学	号_	3019244266
时	间	2021年5月28日


一、实验名称

仿真实验一: 在仿真环境下通过动态路由协议 RIP/OSPF 组建三层网络

二、实验内容

- 1、熟悉学部虚拟仿真平台操作环境
- 2、熟悉虚拟仿真平台提供的第三方 GNS3 操作环境;
- 3、根据标准实验"路由实验 v2"熟悉配置方法;
- 4、按照 lab1 practice v2 实验要求进行组网。

整个实验的拓扑图如下所示:



该网络共有四个网段:

10.0.0.0 子网掩码 255.255.0.0


10.1.0.0 子网掩码 255.255.0.0

10.2.0.0 子网掩码 255.255.0.0


10.3.0.0 子网掩码 255.255.0.0

三、实验步骤


- 1、打开 GNS3,新建项目。
- 2、搭建网络拓扑结构:
- (1) 从左侧的工具栏中拖拽需要的节点到项目中(3 个 c2691、2 个 Ethernet switch、4 个 VPCS);



(2) 连接节点,点击 图标,点击 PC1 并选择"Enternet0"接口,点击 Switch1 并选择 "Enternet0"接口。同理,按拓扑图连接好所有组件。点击 图标即可看到所有接口的信息。



(3) 点击 图标, 开启所有节点。



3、为所有 PC 的各接口配置 IP 地址。

```
PC1> ip 10.0.0.2 255.255.0.0 10.0.0.1
Checking for duplicate address...
PC1: 10.0.0.2 255.255.0.0 gateway 10.0.0.1

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1> [ PC2> ip 10.0.0.3 255.255.0.0 10.0.0.1

Checking for duplicate address...
PC1: 10.0.0.3 255.255.0.0 gateway 10.0.0.1

PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2> [ PC
```

```
PC3> ip 10.3.0.2 255.255.0.0 10.3.0.1
Checking for duplicate address...
PC1: 10.3.0.2 255.255.0.0 gateway 10.3.0.1
PC3> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC3> 

PC4> ip 10.3.0.3 255.255.0.0 10.3.0.1
Checking for duplicate address...
PC1: 10.3.0.3 255.255.0.0 gateway 10.3.0.1
PC4> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC3> 

PC4> 

PC4>
```

4、为所有路由器的各接口配置 IP 地址。

```
Al#
Al#(config)#no ip domain-lookup
Al(config)#no ip domain-lookup
Al(config)#no ip domain-lookup
Al(config)#interface fastEthernet 0/0
Al(config-if)##n address 10.0.0.1 255.255.0.0
Al(config-if)#no shutdown
Al(config-if)#mno shutdown
Al
```

```
A2#
A2#Config: A0#
A2#Config: A0#
A2#Config: A0#
A2#Config: A0#
A2(config: A0#
A2
```

```
R3##
R3#conft
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#no ip domain-lookup
R3(config)#japadress 10.2.0.2 255.255.0.0
R3(config-if)#japadress 10.2.0.2 255.255.0.0
R3(config-if)#papadress 10.2.0.2 255.255.0.0
R3(config-if)#papadress 10.2.0.2 255.255.0.0
R3(config-if)#papadress 10.2.0.2 255.255.0.0
R3(config-if)#papadress 10.2.0.1 Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R3(config)#
RNar 1 00:07:37.723: %LINK-3-LPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R3(config-if)#japadress 10.3.0.1 255.255.0.0
R3(config-if)#japadress 10.3.0.0 255.255
```

5、在 PC1 上 ping PC4 的 IP 地址,看是否能够 ping 通。【还没配置路由,应该 ping 不通】

```
PC1> ping 10.3.0.3

*10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=13.163 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

*10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=7.886 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

*10.0.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.150 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

*10.0.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=9.281 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

*10.0.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=7.162 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

PC1>
```

6、配置 RIP 路由

```
R3#
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#router rip
R3(config-router)#wersion 2
R3(config-router)#mo auto-summary
R3(config-router)#metwork 10.2.0.0
R3(config-router)#metwork 10.3.0.0
R3(config-router)#metwork 10.3.0.0
R3(config-router)#metwork 10.3.0.0
R3(config-router)#end
R3#wr
*Nar 1 00:23:14.227: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#wr
Building configuration...
[OK]
R3##
```

系统测试:

在完成上述设置后进行系统测试,具体测试如下:

(1)从 PC1 ping PC4,测试是否可以 ping 通,如果不行那么测试中间各个设备之间是否互相可达;

```
PC1> ping 10.3.0.3

10.3.0.3 icmp_seq=1 timeout

84 bytes from 10.3.0.3 icmp_seq=2 ttl=61 time=62.761 ms

84 bytes from 10.3.0.3 icmp_seq=3 ttl=61 time=51.919 ms

84 bytes from 10.3.0.3 icmp_seq=4 ttl=61 time=56.946 ms

84 bytes from 10.3.0.3 icmp_seq=5 ttl=61 time=44.672 ms

PC1>
```

(2)从 PC1 运行 traceroute 命令,测试是否可以到达 PC4,并观察路径(GNS3 中的 traceroute 命令为"trace",详情可以在配置面板输入"?"查看)

```
PC1> trace 10.3.0.3
trace to 10.3.0.3, 8 hops max, press Ctrl+C to stop

1 10.0.0.1 4.091 ms 10.129 ms 21.367 ms

2 10.1.0.2 22.451 ms 32.201 ms 31.497 ms

3 10.2.0.2 50.831 ms 76.176 ms 43.611 ms

4 *10.3.0.3 44.473 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1>
```

出现 ICMP port unreachable 的原因:

Traceroute 命令用 TTL 字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。首先 Traceroute 送出一个 TTL 是 1 的 IP 数据包到目的地,当路径上的第一个路由器收到这个数据包时,分组改写引擎将 TTL 减 1。此时,TTL 变为 0,所以该路由器会将此数据包丢掉,并送回一个「ICMP time exceeded」消息(包括发 IP 包的源地址,IP 包的所有内容及路由器的 IP 地址),Traceroute 收到这个消息后,便知道这个路由器存在于这个路径上,接着 Traceroute 再送出另一个 TTL 是 2 的数据包,发现第 2 个路由器…… Traceroute 每次将送出的数据包的 TTL 加 1 来发现另一个路由器,这个重复的动作一直持续到某个数据包抵达目的地。当数据包到达目的地后,该主机则不会送回 ICMP time exceeded 消息,一旦到达目的地,由于 Traceroute 通过 UDP 数据包向不常见端口号 33434 发送数据包,因此会收到「ICMP port unreachable」消息,故可判断到达目的地。

(3) 添加一台 IP 为 10.3.0.4 的服务器 Server1, 在 Server1 上打开 HTTP 服务, 从 PC1 ping 服务器看是否能 ping 通。

```
PC1> PC1> ping 10.3.0.4

PC1> ping 10.3.0.4

10.3.0.4 icmp_seq=1 timeout

84 bytes from 10.3.0.4 icmp_seq=2 ttl=252 time=68.741 ms

84 bytes from 10.3.0.4 icmp_seq=3 ttl=252 time=84.359 ms

84 bytes from 10.3.0.4 icmp_seq=4 ttl=252 time=77.428 ms

84 bytes from 10.3.0.4 icmp_seq=5 ttl=252 time=70.796 ms

PC1>
```

添加服务器的方法:

因为 router 本身具备 web 功能,因此我们使用 router 模拟一个 www 服务器:

```
Rd#
R4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RA(config)#hostname waw
waws(config)#hostname waw
waws(config)#hostname waw
waws(config-if)#ip address 10.3.0.4 255.255.0.0
waws(config-if)#p address 10.3.0.4 255.255.0.0
waws(config-if)#p address 10.3.0.4 255.255.0.0
waws(config-if)#e
"Mar 1 00:01:11.275: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
"Mar 1 00:01:12.275: %LIMEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
waws(config-if)#exit
waws(config-if)#exit
waws(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.0.1
waws(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.0.1
waws(config)#ip http secure-server
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
www.(config)#
"Mar 1 00:02:02.799: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
"Mar 1 00:02:02.911: %PKI-4-NOAUTOSAVE: Configuration was modified. Issue "write memory" to save new certificate
www.(config)#end
waw#
"Mar 1 00:02:08.383: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
waw#wr
Building configuration...
[CK]
waw#
```

(4) 在路由器上进入 router# 命令模式,输入 "show ip route" 查看路由表;输入"show ip rip database" 查看本地的 rip 数据库。

7、配置 OSPF 路由

OSPF 路由配置非常简单,在每个路由器上说明该路由器需要运行 OSPF 路由协议的端口 IP 地址、子网掩码、OSPF 的区域号就可以了,配置 OSPF 时不需要删除 RIP 配置。

```
R1#
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router ospf 1
R1(config)#router)#network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
R1(config-router)#network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
R1(config-router)#network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
R1(config-router)#end
R1#
*Mar 1 00:45:36.643: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1####
Building configuration...
[OK]
R1##
```

```
R2#

R2#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#router ospf 1

R2(config-router)#network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0

R2(config-router)#network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0

R2(config-router)#ne

*Nar 1 00:45:52.511: %0SPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.0.1 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R2(config-router)#network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0

R2(config-router)#network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0

R2(config-router)#network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0

R2(defig-router)#network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0

R2(config-router)#network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0

R2
```

```
R3#
R3#configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#router ospf 1
R3(config)#router)#metwork 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0
R3(config-router)#metwork 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0
R3(config-router)#
"Mar 1 00:46:17.695: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.2.0.1 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3(config-router)#metwork 10.3.0.0 0.0.255.255 area 0
R3(config-router)#metwork 10.3.0.0 0.0.255.255 area 0
R3(config-router)#end
R3#
"Mar 1 00:46:35.807: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3##
Building configuration...
[OK]
R3#
```

系统测试:

在完成所以这些设置以后进行系统,具体测试方法如下:

(1)从 PC1 ping PC4,测试是否可以 ping 通,如果不行那么测试中间各个设备之间是否互相可达:

```
PC1> ping 10.3.0.3

10.3.0.3 icmp_seq=1 timeout

10.3.0.3 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 10.3.0.3 icmp_seq=3 ttl=61 time=47.238 ms

84 bytes from 10.3.0.3 icmp_seq=4 ttl=61 time=73.877 ms

84 bytes from 10.3.0.3 icmp_seq=5 ttl=61 time=58.781 ms
```

(2) 从 PC1 运行 traceroute 命令,测试是否可以到达 PC4,并观察路径;

```
PC1> trace 10.3.0.3
trace to 10.3.0.3, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1 10.0.0.1 9.015 ms 9.846 ms 10.056 ms
2 10.1.0.2 34.457 ms 39.643 ms 35.999 ms
3 10.2.0.2 93.925 ms 31.967 ms 44.824 ms
4 *10.3.0.3 65.548 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
PC1>
```

(3) 添加一台 IP 为 10.3.0.4 的服务器 Server1, 在 Server1 上打开 HTTP 服务,从 PC1 ping 服务器看是否能 ping 通;

```
PC1> ping 10.3.0.4

84 bytes from 10.3.0.4 icmp_seq=1 ttl=252 time=131.968 ms

84 bytes from 10.3.0.4 icmp_seq=2 ttl=252 time=46.536 ms

84 bytes from 10.3.0.4 icmp_seq=3 ttl=252 time=57.912 ms

84 bytes from 10.3.0.4 icmp_seq=4 ttl=252 time=46.054 ms

84 bytes from 10.3.0.4 icmp_seq=5 ttl=252 time=86.157 ms

PC1> [
```

(4)在路由器上进入 router# 命令模式,输入 "show ip route"查看路由表;输入"show ip OSPF database"查看本地的 OSPF 数据库。或者"show ip protocols"查看所使用的协议,"show ip route ospf"查看路由表中有关 OSPF 的表项, "show ip ospf database",查看 ospf 数据库信息。

```
R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - ETGRP, EX - ETGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF sternal type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS surmary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - OOR, P - periodic downloaded static route

Sateway of last resort is not set

10.0.0.0/16 is subnetted, 4 subnets

10.2.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1

0 10.3.0.0 [110/20] via 10.2.0.2, 00:08:30, FastEthernet0/1

10.0.0.0 [110/20] via 10.1.0.1, 00:08:30, FastEthernet0/0

C 10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

R2#show ip OSPF database

OSPF Router with ID (10.2.0.1) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count

10.1.0.1 10.1.0.1 642 0x80000003 0x00050E 2

10.2.0.1 10.3.0.1 556 0x80000002 0x000889 2

Net Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum

Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum

Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum

Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum

10.1.0.1 10.1.0.1 642 0x80000001 0x0008870

10.2.0.1 10.2.0.1 556 0x80000001 0x008870

10.2.0.1 10.2.0.1 556 0x80000001 0x008879
```

四、结论

仿真实验成功运行,可以通过动态路由协议 RIP/OSPF 组建三层网络,实验结果上述步骤的系统测试中已经展示。

五、思考题解答

动态路由协议 RIP 和 OSPF 有哪些区别?各自具有什么优点和缺点?

RIP 和 OSPF 存在的本质区别是: RIP 是基于距离矢量算法的路由协议,而 OSPF 是基于链路状态算法的路由协议。

1、适用范围:

RIP 适用于中小网络,比较简单。没有系统内外、系统分区,边界等概念,用到不是分类的路由。

OSPF 适用于较大规模网络。它把自治系统分成若干个区域,通过系列内外路由的不同处理,区域内和区域间路由的不同处理方法,减少网络数据量大传输。

2、运行时的区别

RIP 运行时,首先向外发送请求报文,其他运行 RIP 的路由器收到请求后,马上把自己的路由表发送过去,在没收到请求时,会将路由删除,并广播自己新的路由表。

OSPF 要求每个路由器周期性的发送链路状态信息,使得区域内所有路由器最终都能 形成一个跟踪网络链路状态的链路状态数据库。利用链路状态数据库,每一个路由器都可 以以自己为"根",建立一个最短路径优先树,用来描述以自己出发,到达每个目的网络所 需的开销

3、使用情况

OSPF 占用的实际链路带宽比 RIP 少;

OSPF 使用的 CPU 时间比 RIP 少;

OSPF 适用的内存比 RIP 大:

RIP 在网络上达到平衡用的时间比 OSPF 多。

RIP 协议(距离矢量路由选择协议)的优缺点:

优点:对于小型网络,RIP 就所占带宽而言开销小,易于配置、管理和实现,并且 RIP 还在大量使用中。

缺点: RIP 也有明显的不足,即当有多个网络时会出现环路问题。总之,环路问题的解决需要消耗一定的时间和带宽。若采用 RIP 协议,其网络内部所经过的链路数不能超过15,这使得 RIP 协议不适于大型网络。

OSPF 协议(链路状态路由选择协议)的优缺点:

优点:

- (1) OSPF 支持各种不同鉴别机制(如简单口令验证,MD5 加密验证等),并且允许 各个系统或区域采用互不相同的鉴别机制;
- (2)提供负载均衡功能,如果计算出到某个目的站有若干条费用相同的路由,OSPF 路由器会把通信流量均匀地分配给这几条路由,沿这几条路由把该分组发送出去;
- (3) 在一个自治系统内可划分出若干个区域,每个区域根据自己的拓扑结构计算最短路径,减少了 OSPF 路由实现的工作量:
- (4) OSPF 属动态的自适应协议,对于网络的拓扑结构变化可以迅速地做出反应,进行相应调整,提供短的收敛期,使路由表尽快稳定化,并且与其它路由协议相比,OSPF在对网络拓扑变化的处理过程中仅需要最少的通信流量;
 - (5) OSPF 提供点到多点接口,支持 CIDR(无类型域间路由)地址。

缺点: OSPF 的不足之处就是协议本身庞大复杂,实现起来较 RIP 困难。