

VFS-目录项对象(dentry)

- ●每个文件除了有一个索引节点inode数据结构外,还有一个目录项dentry数据结构。
- ●dentry结构代表的是逻辑意义上的文件,描述的是文件逻辑上的属性,目录项对象在磁盘上并没有对应的映像
- ●inode结构代表的是物理意义上的文件,记录的是物理上的属性,对于一个具体的文件系统,其inode结构在磁盘上就有对应的映像
- ●一个索引节点对象可能对应多个目录项对象

VFS-目录项对象(dentry)

```
struct dentry {
  atomic t d count; /* 目录项引用计数器 */
  unsigned int d_flags; /* 目录项标志 */
  struct inode * d inode; /* 与文件名关联的索引节点 */
  struct dentry * d parent; /* 父目录的目录项 */
  struct list head d hash; /* 目录项形成的哈希表 */
  struct list head d lru; /*未使用的 LRU 链表 */
  struct list head d child; /*父目录的子目录项所形成的链表 */
  struct list_head d_subdirs; /* 该目录项的子目录所形成的链表*/
  struct list_head d_alias; /* 索引节点别名的链表*/
  int d mounted:
               /* 目录项的安装点 */
  struct qstr d name; /* 目录项名(可快速查找) */
  struct dentry_operations *d_op;/* 操作目录项的函数*/
  struct super block * d sb; /* 目录项树的根(即文件的超级块) */
  unsigned long d vfs flags;
  void * d fsdata;
               /* 具体文件系统的数据 */
unsigned char d iname[DNAME INLINE LEN]; /* 短文件名 */
```

VFS-文件对象(file)

- ●进程是通过文件描述符来访问文件的
- Linux中专门用了一个file文件对象来保存打开文件的文件位置,这个对象称为打开的文件描述 (open file description)
- ●文件描述符是用来描述打开的文件的。每个进程用一个files_struct结构来记录文件描述符的使用情况,这个files_struct结构称为用户打开文件表,它是进程的私有数据
- ●file结构中主要保存了文件位置,此外,还把指向该文件索引节点的指针也放在其中。 file结构形成一个双链表,称为系统打开文件表。

VFS-文件对象(file)

```
struct file {
        struct list head f list; /*所有的打开的文件形成的链表*/
        struct dentry
                     *f dentry; /*与该文件相关的dentry*/
        struct vfsmount *f_vfsmnt; /*该文件在这个文件系统中的安装点*/
        struct file operations *f op; /*文件操作*/
        atomic t
                     f count; /*引用计数*/
        unsigned int
                    f flags; /*打开文件时候指定的标识*/
        mode t
                     f mode; /*文件的访问模式*/
        loff t f pos; /*目前文件的相对开头的偏移*/
        unsigned long
                        f_reada, f_ramax, f_raend, f_ralen, f_rawin;
        /*预读标志、要预读的最多页面数、上次预读后的文件*/
        /*指针、预读的字节数以及预读的页面数*/
        struct fown struct f owner; /*进程ID,信号*/
```


VFS-文件对象(file)

```
struct files struct {
        atomic t count; /* 引用计数*/
        rwlock t file lock; /*锁, 保护下面的字段 */
        int max fds; /* 当前文件对象的最大的数量*/
        int max fdset; /* 文件描述符最大数*/
        int next fd; /* 已分配的最大的文件描述符+1*/
        struct file ** fd; /*指向文件对象指针数组的指针 */
        fd_set *close_on_exec;/*执行exec()时候需要关闭的文件描述符 */
        fd set *open fds;/* 指向打开的文件描述符的指针*/
        fd_set close_on_exec_init;/*执行exec()时候需要关闭的文件描述符初始化值*/
        fd set open fds init;/* 文件描述符初值集合*/
        struct file * fd array[NR OPEN DEFAULT];/*文件对象指针的初始化数组*/
```

VFS数据结构之间的关系


- ●超级块是对一个文件系统的描述
- ●索引节点是对一个文件物理属性的描述
- ●目录项是对一个文件逻辑属性的描述
- ●一个进程所处的位置是由fs_struct来描述的,而一个进程(或用户)打开的文件是由 files struct来描述的,而整个系统所打开的文件是由file结构来描述

VFS数据结构之间的关系



文件系统的注册和注销

- ●当内核被编译时,就已经确定了可以支持哪些文件系统,这些文件系统在系统引导时,在 VFS 中进行注册。
- ●VFS的初始化函数用来向VFS注册,即填写文件注册表file_system_type数据结构
- ●注册调用register_filesystem () 函数
- ●注销即删除一个file_system_type 结构,需调用 unregister_filesystem()函数



文件系统的注册和注销

```
struct file system type {
  const char *name; /*文件系统的类型名*/
  int fs flags; /*文件系统的一些特性*/
  struct super block *(*read super)
      (struct super block *, void *, int);
       /*文件系统读入其超级块的函数指针*/
  struct module *owner;/*确定是否把文件系统作为模块来安装*/
  struct file system type * next;
```

文件系统的安装

- ●安装一个文件系统实际上是安装一个物理设备
- ●自己(一般是超级用户)安装文件系统时,需要指定三种信息:文件系统的名称、包含文件系统的物理块设备、文件系统在已有文件系统中的安装点。
- ●\$ mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom 其中, iso9660是光驱文件系统的名称, /dev/hdc是包含文件系统的物理块设备, /mnt/cdrom就是将要安装到的目录, 即安装点。
- ●在用户程序中要安装一个文件系统则可以调用mount()系统调用。安装过程主要工作是创建安装点对象,将其挂接到根文件系统的指定安装点下,然后初始化超级块对象,从而获得文件系统基本信息和相关的操作。

文件系统的卸载

- ●如果文件系统中的文件当前正在使用,该文件系统是不能被卸载的
- ●否则, 查看对应的 VFS 超级块, 如果该文件系统的 VFS 超级块标志为"脏",则必须将超级块信息写回磁盘
- ●之后,对应的 VFS 超级块被释放, vfsmount 数据结构将从vfsmntlist 链表中断开并 被释放
- ●具体的实现代码为fs/super.c中的sys umount () 函数

