盘空间,这样也许更好。磁盘空间几乎不再会短缺了。

在考察Windows NT的文件使用情况是否与UNIX的文件使用情况存在微小差别的实验中,Vogels在 康奈尔大学对文件进行了测量(Vogels, 1999)。他观察到NT的文件使用情况比UNIX的文件使用情况复 杂得多。他写道:

当我们在notepad文本编辑器中输入一些字符后、将内容保存到一个文件中将触发26个系统调用,包括3个失败的open企图、1个文件重写和4个打开和关闭序列。

尽管如此,他观察到了文件大小的中间值(以使用情况作为权重),只读的为IKB,只写的为2.3KB,读写的文件为4.2KB。考虑到数据集测量技术以及年份上的差异,这些结果与VU的结果是相当吻合的。

2. 记录空闲块

一旦选定了块大小,下一个问题就是怎样跟踪空闲块。有两种方法被广泛采用,如图4-22所示。第一种方法是采用磁盘块链表,每个块中包含尽可能多的空闲磁盘块号。对于1KB大小的块和32位的磁盘块号,空闲表中每个块包含有255个空闲块的块号(需要有一个位置存放指向下一个块的指针)。考虑500GB的磁盘,拥有488×10°个块。为了在255块中存放全部这些地址,需要190万个块。通常情况下,采用空闲块存放空闲表,这样存储器基本上是空的。




图4-22 a) 把空闲表存放在链表中, b) 位图

另一种空闲磁盘空间管理的方法是采用位图。n个块的磁盘需要n位位图。在位图中,空闲块用1表示,已分配块用0表示(或者反之)。对于500GB磁盘的例子,需要488×10⁶位表示,即需要60 000个1KB块存储。很明显,位图方法所需空间较少,因为每块只用一个二进制位标识,相反在链表方法中,每一块要用到32位。只有在磁盘快满时(即几乎没有空闲块时)链表方案需要的块才比位图少。

如果空闲块倾向于成为一个长的连续分块的话,则空闲列表系统可以改成记录分块而不是单个的块。一个8、16、32位的计数可以与每一个块相关联,来记录连续空闲块的数目。在最好的情况下,一个基本上空的磁盘可以用两个数表达:第一个空闲块的地址,以及空闲块的计数。另一方面,如果磁盘产生了很严重的碎片,记录分块会比记录单独的块效率要低,因为不仅要存储地址,而且还要存储计数。

这个情形说明了操作系统设计者经常遇到的一个问题。有许多数据结构与算法可以用来解决一个问题,但选择其中最好的则需要数据,而这些数据是设计者无法预先拥有的,只有在系统被部署完毕并被大量使用后才会获得。更有甚者,有些数据可能就是无法获取。例如,1984年与1995年我们在VU测量的文件大小、网站的数据以及在康奈尔大学的数据,是仅有的4个数据样本。尽管有总比什么都没有好,我们仍旧不清楚是否这些数据也可以代表家用计算机、公司计算机、政府计算机及其他。经过一些努力我们也许可以获取一些其他种类计算机的样本,但即使那样,(就凭这些数据来)推断那种测量适用于