## 第5章 输入/输出

除了提供抽象(例如,进程(和线程)、地址空间和文件)以外,操作系统还要控制计算机的所有 I/O (输入/输出)设备。操作系统必须向设备发送命令,捕捉中断,并处理设备的各种错误。它还应该在设备和系统的其他部分之间提供简单且易于使用的接口。如果有可能,这个接口对于所有设备都应该是相同的,这就是所谓的设备无关性。I/O部分的代码是整个操作系统的重要组成部分。操作系统如何管理I/O是本章的主题。

本章的内容是这样组织的,首先介绍I/O硬件的基本原理,然后介绍一般的I/O软件。I/O软件可以分层构造,每层都有明确的任务。我们将对这些软件层进行研究,看一看它们做些什么,以及如何在一起配合工作。

在此之后将详细介绍几种I/O设备:磁盘、时钟、键盘和显示器。对于每一种设备我们都将从硬件和软件两方面加以介绍。最后,我们还将介绍电源管理。

## 5.1 I/O硬件原理

不同的人对于I/O硬件的理解是不同的。对于电子工程师而言,I/O硬件就是芯片、导线、电源、电机和其他组成硬件的物理部件。对程序员而言,则只注意I/O硬件提供给软件的接口,如硬件能够接收的命令、它能够完成的功能以及它能够报告的错误。本书主要介绍怎样对I/O设备编程,而不是如何设计、制造和维护硬件,因此,我们的讨论限于如何对硬件编程,而不是其内部的工作原理。然而,很多I/O设备的编程常常与其内部操作密切相关。在下面三节中,我们将介绍与I/O硬件编程有关的一般性背景知识。这些内容可以看成是对1.4节介绍性材料的复习和扩充。

## 5.1.1 1/0设备

I/O设备大致可以分为两类: 块设备 (block device) 和字符设备 (character device)。块设备把信息存储在固定大小的块中,每个块有自己的地址。通常块的大小在512字节至32 768字节之间。所有传输以个或多个完整的(连续的)块为单位。块设备的基本特征是每个块都能独立于其他块而读写。硬盘、CD-ROM和USB盘是最常见的块设备。

如果仔细观察,块可寻址的设备与其他设备之间并没有严格的界限。磁盘是公认的块可寻址的设备,因为无论磁盘臂当前处于什么位置,它总是能够寻址其他柱面并且等待所需要的磁盘块旋转到磁头下面。现在考虑一个用来对磁盘进行备份的磁带机。磁带包含按顺序排列的块。如果给出命令让磁带机读第N块,它可以首先向回倒带,然后再前进直到第N块。该操作与磁盘的寻道相类似,只是花费的时间更长。不过,重写磁带中间位置的块有可能做得到,也有可能做不到。即便有可能把磁带当作随机访问的块设备来使用,也是有些勉为其难的,毕竟通常并不这样使用磁带。

另一类I/O设备是字符设备。字符设备以字符为单位发送或接收一个字符流,而不考虑任何块结构。字符设备是不可寻址的,也没有任何寻道操作。打印机、

设备	数据率
键盘	10B/s
鼠标	100B/s
56K调制解调器	7 <b>KB</b> /s
扫描仪	400 KB/s
数字便携式摄像机	3.5 MB/s
802.11g无线网络	6.75MB/s
52倍速CD-ROM	7.8MB/s
快速以太网	12.5 MB/s
袖珍闪存卡	40MB/s
火线 (IEEE 1394)	50MB/s
USB 2.0	60MS/s
SONET OC-12网络	78MB/s
SCSI Ultra 2磁盘	80MB/s
千兆以太网	125MB/s
SATA磁盘驱动器	300MB/s
Ultrium磁带	320MB/s
PCI总线	528MB/s

图5-1 某些典型的设备、网络和总线的数据率