件中只有少量字节。当到达文件尾部时,该参数的值是0。如果rd_count是零或负数,复制工作就不能再 进行下去,所以执行break语句,用以中断循环(否则就无法结束了)。

调用write把缓冲区的内容输出到目标文件中去。第一个参数标识文件,第二个参数指定缓冲区,第 三个参数指定写入多少字节,同read类似。注意字节计数是实际读出的字节数,不是BUF_SIZE。这一 点是很重要的,因为最后一个缓冲区一般不会是4096,除非文件长度碰巧是 4KB的倍数。

当整个文件处理完时,超出文件尾部的首次调用会把0值返回给rd_count ,这样,程序会退出循环。 此时,关闭两个文件、程序退出并附有正常完成的状态码。

尽管Windows的系统调用与UNIX的系统调用不同,但是Windows程序复制文件的命令行的一般结 构与图4-5中的相当类似。我们将在第11章中考察Windows Vista的系统调用。

4.2 目录

文件系统通常提供目录或文件夹用于记录文件,在很多系统中目录本身也是文件。本节讨论目录、 目录的组成、目录的特性和可以对目录进行的操作。

4.2.1 一级目录系统

目录系统的最简单形式是在一个目录中包含所有的文件。这有时称为根目录, 但是由于只有一个目 录,所以其名称并不重要。在早期的个人计算机中,这种系统很普遍,部分原因是因为只有一个用户。 有趣的是,世界第一台超级计算机CDC 6600对于所有的文件也只有一个目录,尽管该机器同时被许多 用户使用。这样决策毫无疑问是为了使软件设计简单。

一个单层目录系统的例子如图4-6所示。该目 录中有四个文件。这一设计的优点在于简单,并 且能够快速定位文件——事实上只有一个地方要 查看。这种目录系统经常用于简单的嵌入式装置 中,诸如电话、数码相机以及一些便携式音乐播 放器等。




图4-6 含有四个文件的单层目录系统

4.2.2 层次目录系统

对于简单的特殊应用而言,单层目录是合适的(单层目录甚至用在了第一代个人计算机中),但是现 在的用户有着成千的文件,如果所有的文件都在 一个目录中, 寻找文件就几乎不可能了。这样, 就需要有一种方式将相关的文件组合在一起。例 如,某个教授可能有一些文件,第一组文件是为 了一门课程而写作的,第二组文件包含了学生为 另一门课程所提交的程序, 第三组文件是他构造 的一个高级编译-写作系统的代码, 而第四组文件 是奖学金建议书,还有其他与电子邮件、短会、 正在写作的文章、游戏等有关的文件。

这里所需要的是层次结构(即,一个目录树)。 通过这种方式,可以用很多目录把文件以自然的方 式分组。进而,如果多个用户分享同一个文件服务




图4-7 层次目录系统

器,如许多公司的网络系统,每个用户可以为自己的目录树拥有自己的私人根目录。这种方式如图4-7所示, 其中,根目录含有目录A、B和C、分别属于不同用户、其中有两个用户为他们的项目创建了子目录。

用户可以创建任意数量的子目录,这种能力为用户组织其工作提供了强大的结构化工具。因此,几 乎所有现代文件系统都是用这个方式组织的。

4.2.3 路径名

用目录树组织文件系统时,需要有某种方法指明文件名。常用的方法有两种。第一种是,每个文件 都赋予一个绝对路径名 (absolute path name), 它由从根目录到文件的路径组成。例如,路径