中的每一条指令,并且使用硬件的每种功能。操作系统在内核态下运行,从而可以访问整个硬件。

相反,用户程序在用户态下运行,仅允许执行整个指令集的一个子集和访问所有功能的一个子集。一般而言,在用户态中有关I/O和内存保护的所有指令是禁止的。当然,将PSW中的模式位设置成内核态也是禁止的。

为了从操作系统中获得服务,用户程序必须使用系统调用(system call)系统调用陷入内核并调用操作系统。TRAP指令把用户态切换成内核态,并启用操作系统。当有关工作完成之后,在系统调用后面的指令把控制权返回给用户程序。在本章的后面我们将具体解释系统调用过程,但是在这里,请读者把它看成是一个特别的过程调用指令,该指令具有从用户态切换到内核态的特别能力。作为排印上的说明,我们在行文中使用小写的Helvetica字体,表示系统调用,比如read。

有必要指出,计算机使用陷阱而不是一条指令来执行系统调用。其他的多数陷阱是由硬件引起的,用于警告有异常情况发生,诸如试图被零除或浮点下溢等。在所有的情况下,操作系统都得到控制权并决定如何处理异常情况。有时,由于出错的原因程序不得不停止。在其他情况下可以忽略出错(如下溢数可以被置为零)。最后,若程序已经提前宣布它希望处理某类条件时,那么控制权还必须返回给该程序,让其处理相关的问题。

多线程和多核芯片

Moore 定律指出,芯片中晶体管的数量每18个月翻一番。这个"定律"并不是物理学上的某种规律, 诸如动量守恒定律等,它是 Intel公司的共同创始人Gordon Moore对半导体公司如何能快速缩小晶体管 能力上的一个观察结果。Moore 定律已经保持了30年,有希望至少再保持10年。

使用大量的晶体管引发了一个问题:如何处理它们呢?这里我们可以看到一种处理方式:具有多个功能部件的超标量体系结构。但是,随着晶体管数量的增加,再多晶体管也是可能的。一件由此而来的必然结果是,在CPU 芯片中加入了更大的缓存,人们肯定会这样做,然而,原先获得的有用效果将最终消失掉。

显然,下一步不仅是有多个功能部件,某些控制逻辑也会出现多个。Pentium 4和其他一些CPU芯片就是这样做的,称为多线程(multithreading)或超线程(hyperthreading,这是Intel公司给出的名称)。近似地说,多线程允许CPU保持两个不同的线程状态,然后在纳秒级的时间尺度内来回切换。(线程是一种轻量级进程,也即一个运行中的程序。我们将在第2章中具体讨论)。例如,如果某个进程需要从内存中读出一个字(需要花费多个时钟周期),多线程CPU则可以切换至另一个线程。多线程不提供真正的并行处理。在一个时刻只有一个进程在运行,但是线程的切换时间则减少到纳秒数量级。

多线程对操作系统而言是有意义的,因为每个线程在操作系统看来就像是单个的CPU。考虑一个实际有两个CPU的系统,每个CPU有两个线程。这样操作系统将把它看成是4个CPU。如果在某个时间的特定点上,只有能够维持两个CPU忙碌的工作量,那么在同一个CPU上调度两个线程,而让另一个CPU完全空转,就没有优势了。这种选择远远不如在每个CPU上运行一个线程的效率高。Pentium 4的后继者,Core(还有Core 2)的体系结构并不支持超线程,但是Intel公司已经宣布,Core的后继者会具有超线程能力。

除了多线程,还出现了包含2个或4个完整处理 器或内核的CPU芯片。图1-8中的多核芯片上有效地




图1-8 a) 带有共享L2缓存的4核芯片, b) 带有分离L2缓存的4核芯片

装有4个小芯片,每个小芯片都是一个独立的CPU。(后面将解释缓存。)要使用这类多核芯片肯定需要多处理器操作系统。

1.3.2 存储器

在任何一种计算机中的第二种主要部件都是存储器。在理想情形下,存储器应该极为迅速(快于执