计算机运行完当前的任务后,其计算结果从打印机上输出,操作员到打印机上撕下运算结果并送到输出室,程序员稍后就可取到结果。然后,操作员从已送到输入室的卡片盒中读入另一个任务。如果需要FORTRAN编译器,操作员还要从文件柜把它取来读入计算机。当操作员在机房里走来走去时许多机时被浪费掉了。

由于当时的计算机非常昂贵,人们很自然地要想办法减少机时的浪费。通常采用的解决方法就是起处理系统(batch system)。其思想是,在输入室收集全部的作业,然后用一台相对便宜的计算机,如IBM 1401计算机,将它们读到磁带上。IBM 1401计算机适用于读卡片、复制磁带和输出打印,但不适用于数值运算。另外用较昂贵的计算机,如IBM 7094来完成真正的计算。这些情况如图1-3所示。




图1-3 一种早期的批处理系统: a) 程序员将卡片拿到1401机处, b) 1401机将批处理作业读到磁带上, c) 操作员将输入带送至7094机, d) 7094机进行计算, e) 操作员将输出磁带送到1401机, f) 1401机打印输出

在收集了大约一个小时的批量作业之后,这些卡片被读进磁带,然后磁带被送到机房里并装到磁带机上。随后,操作员装入一个特殊的程序(现代操作系统的前身),它从磁带上读入第一个作业并运行,其输出写到第二盘磁带上,而不打印。每个作业结束后,操作系统自动地从磁带上读入下一个作业并运行。当一批作业完全结束后,操作员取下输入和输出磁带,将输入磁带换成下一批作业,并把输出磁带拿到一台1401机器上进行脱机(不与主计算机联机)打印。

典型的输入作业结构如图1-4所示。一开始是张\$JOB卡片,它标识出所需的最大运行时间(以分钟为单位)、计费账号以及程序员的名字。接着是\$FORTRAN卡片,通知操作系统从系统磁带上装入FORTRAN语言编译器。之后就是待编译的源程序,然后是\$LOAD卡片,通知操作系统装入编译好的目标程序。接着是\$RUN卡片,告诉操作系统运行该程序并使用随后的数据。最后,\$END卡片标识作业结束。这些基本的控制卡片是现代shell和命令解释器的先驱。




图1-4 典型的FMS作业结构

第二代大型计算机主要用于科学与工程计算,例如,解偏微分方程。这些题目大多用FORTRAN语言和汇编语言编写。典型的操作系统是FMS(FORTRAN Monitor System, FORTRAN监控系统)和