CPU保持空闲,直到对应的时间片结束为止。

有关群调度是如何工作的例子在图8-15中给出。图8-15中有一台带6个CPU的多处理机,由5个进程A 到E使用,总共有24个就绪线程。在时间槽 (time slot) 0,线程A。至A。被调度运行。在时间槽1,调 度线程 B_0 、 B_1 、 B_2 、 C_0 、 C_1 和 C_2 被调度运行。在 时间槽2, 进程D的5个线程以及E。运行。剩下的6 个线程属于E, 在时间槽3中运行。然后周期重复 进行,时间槽4与时间槽0一样,以此类推。

群调度的思想是,让一个进程的所有线程一 起运行,这样,如果其中一个线程向另一个线程 发送请求, 接受方几乎会立即得到消息, 并且几 平能够立即应答。在图8-15中,由于进程的所有 线程在同一个时间片内一起运行,它们可以在一

		CPU					
	27	0	1	2	3	4	5
时间槽	0	A_0	Α,	A ₂	A ₃	A ₄	A
	1	Во	B ₁	B ₂	C ₀	c,	C,
	2	D _o	D ₁	D_2	D_3	D_4	E _o
	3	E,	E ₂	E ₃	E ₄	£,	Ε _ε
	4	A _D	Α,	A ₂	A ₂	A	Ac
	5	B ₀	B,	B ₂	Co	C, ,	C ⁵
	6	D_0	D,	D ₂	D_3	D_4	E ₀
	7	E,	E ₂	E ₃	E ₄	E ₅	E,

图8-15 群调度

个时间片内发送和接受大量的消息,从而消除了图8-14中的问题。

8.2 多计算机

多处理机流行和有吸引力的原因是、它们提供了一个简单的通信模型:所有CPU共享一个公用存储 器。进程可以向存储器写消息,然后被其他进程读取。可以使用互斥信号量、信号量、管程(monitor) 和其他适合的技术实现同步。惟一美中不足的是,大型多处理机构造困难,因而造价高昂。

为了解决这个问题,人们在多计算机 (multicomputers) 领域中进行了很多研究。多计算机是紧耦 合CPU,不共享存储器。每台计算机有自己的存储器,如图8-1b所示。众所周知,这些系统有各种其他 的名称,如机群计算机 (cluster computers) 以及工作站机群 (Clusters of Workstations, COWS)。

多计算机容易构造,因为其基本部件只是一台配有高性能网络接口卡的PC裸机。当然,获得高性 能的秘密是巧妙地设计互连网络以及接口卡。这个问题与在一台多处理机中构造共享存储器是完全类似 的。但是,由于目标是在微秒 (microsecond) 数量级上发送消息,而不是在纳秒 (nanosecond) 数量级 上访问存储器,所以这是一个相对简单、便宜且容易实现的任务。

在下面几节中,我们将首先简要地介绍多计算机硬件,特别是互连硬件。然后,我们将讨论软件, 从低层通信软件开始、接着是高层通信软件。我们还将讨论在没有共享存储器的系统中实现共享存储器 的方法。最后,我们将讨论调度和负载平衡的问题。

8.2.1 多计算机硬件

一台多计算机的基本节点包括一个CPU、存储器、一个网络接口,有时还有一个硬盘。节点可以封 装在标准的PC机箱中,不过通常没有图像适配卡、显示器、键盘和鼠标等。在某些情况下、PC 机中有 一块2通道或4通道的多处理机主板,可能带有双核或者四核芯片而不是单个CPU,不过为了简化问题, 我们假设每个节点有一个CPU。通常成百个甚至上千个节点连接在一起组成一个多计算机。下面我们将 介绍一些关于硬件如何组织的内容。

1. 互连技术

在每个节点上有一块网卡,带有一根或两根从网卡上接出的电缆(或光纤)。这些电缆或者连到其 他的节点上,或者连到交换机上。在小型系统中,可能会有一个按照图8-16a的星型拓扑结构连接所有 节点的的交换机。现代交换型以太网就采用了这种拓扑结构。

作为单一交换机设计的另一种选择、节点可以组成一个环、有两根线从网络接口卡上出来、一根去 连接左面的节点,另一根去连接右面的节点,如图8-16b所示。在这种拓扑结构中不需要交换机,所以 图中也没有。

图8-16c中的网格 (grid或mesh) 是一种在许多商业系统中应用的二维设计。它相当规整,而且容 易扩展为大规模系统。这种系统有一个直径 (diameter),即在任意两个节点之间的最长路径,并且该值 只按照节点数目的平方根增加。网格的变种是双凸面 (double torus),如图8-16d所示,这是一种边连通