该解决方案使用了三个信号量:一个称为full,用来记录充满的缓冲槽数目;一个称为empty,记录空的缓冲槽总数;一个称为mutex,用来确保生产者和消费者不会同时访问缓冲区。full的初值为0,empty的初值为缓冲区中槽的数目,mutex初值为1。供两个或多个进程使用的信号量,其初值为1,保证同时只有一个进程可以进入临界区,称作二元信号量(binary semaphore)。如果每个进程在进入临界区前都执行一个down操作,并在刚刚退出时执行一个up操作,就能够实现互斥。

在有了一些进程间通信原语之后,我们再观察一下图2-5中的中断顺序。在使用信号量的系统中,隐藏中断的最自然的方法是为每一个I/O设备设置一个信号量,其初值为0。在启动一个I/O设备之后,管理进程就立即对相关联的信号量执行一个down操作,于是进程立即被阻塞。当中断到来时,中断处理程序随后对相关信号量执行一个up操作,从而将相关的进程设置为就绪状态。在该模型中,图2-5中的第5步包括在设备的信号量上执行up操作,这样在第6步中,调度程序将能执行设备管理程序。当然,如果这时有几个进程就绪,则调度程序下次可以选择一个更为重要的进程来运行。在本章的后续内容中,我们将看到调度算法是如何进行的。

在图2-28的例子中,我们实际上是通过两种不同的方式来使用信号量,两者之间的区别是很重要的。信号量mutex用于互斥,它用于保证任一时刻只有一个进程读写缓冲区和相关的变量。互斥是避免混乱所必需的操作。在下一节中,我们将讨论互斥量及其实现方法。

```
#define N 100
                                   /* 缓冲区中的槽数目 */
typedef int semaphore;
                                   /* 信号量是一种特殊的整型数据 */
semaphore mutex = 1;
                                   /* 控制对临界区的访问 */
semaphore empty = N:
                                   /* 计数缓冲区的空槽数目 */
semaphore full = 0;
                                   /* 计数缓冲区的满槽数目 */
void producer(void)
    int item:
    while (TRUE) {
                                   /* TRUE是常量] */
        item = produce_item();
                                   /* 产生放在缓冲区中的一些数据 */
        down(&empty);
                                   /* 将空槽数目减1*/
        down(&mutex):
                                   /* 进入临界区 */
                                  /* 将新数据项放到缓冲区中 */
        insert_item(item);
        up(&mutex):
                                  /* 离开临界区 */
       up(&full);
                                  /* 将满槽的数目加I */
   }
}
void consumer(void)
    int item:
    while (TRUE) {
                                  /* 无限循环 */
       down(&full):
                                  /* 将满槽数目减1 */
       down(&mutex);
                                  /* 进入临界区 */
       item = remove_item();
                                  /* 从缓冲区中取出数据项 */
       up(&mutex);
                                  /* 离开临界区 */
       up(&empty);
                                  /* 将空槽数目加1 */
       consume_item(item);
                                  /* 处理数据项 */
   }
}
```

图2-28 使用信号量的生产者-消费者问题

信号量的另一种用途是用于实现同步(synchronization)。信号量full和empty用来保证某种事件的顺序发生或不发生。在本例中,它们保证当缓冲区满的时候生产者停止运行,以及当缓冲区空的时候消费者停止运行。这种用法与互斥是不同的。