在等待的条件变量、那么这个信号就会丢失。程序员必须小心使用避免丢失信号。

作为如何使用一个互斥量与条件变量的例子,图2-32展示了一个非常简单只有一个缓冲区的生产者一消费者问题。当生产者填满缓冲区时,它在生产下一个数据项之前必须等待,直到消费者清空了它。类似地,当消费者移走一个数据项时,它必须等待,直到生产者生产了另外一个数据项。尽管很简单,这个例子却说明了基本的机制。使一个线程睡眠的语句应该总是要检查这个条件,以保证线程在继续执行前满足条件,因为线程可能已经因为一个UNIX信号或其他原因而被唤醒。

```
#include <stdio.h>
 #include <pthread.h>
 #define MAX 1000000000
                                            /* 需要生产的数量 */
 pthread_mutex_t the_mutex;
 pthread_cond_t condc, condp;
 int buffer = 0;
                                            /* 生产者消费者使用的缓冲区 */
 void *producer(void *ptr)
                                            /* 生产数据 */
     int i;
     for (i=1; i \le MAX; i++) {
          pthread_mutex_lock(&the_mutex): /* 互斥使用缓冲区 */
          while (buffer != 0) pthread_cond_wait(&condp, &the_mutex);
                                            /* 将数据放入缓冲区 */
/* 唤醒消费者 */
          pthread_cond_signal(&condc);
          pthread_mutex_unlock(&the_mutex); /*释放缓冲区 */
     pthread_exit(0);
}
void *consumer(void *ptr)
                                            /* 消费数据 */
     int i;
     for (i = 1; i \le MAX; i++) {
          pthread_mutex_lock(&the_mutex); /* 互斥使用缓冲区 */
          while (buffer ==0) pthread_cond_wait(&condc, &the_mutex);
          buffer = 0;
                                            /* 从缓冲区中取出数据 */
          pthread_cond_signal(&condp);
                                            /* 唤醒生产者 */
          pthread_mutex_unlock(&the_mutex); /* 释放缓冲区 */
     pthread_exit(0);
int main(int arge, char **argv)
     pthread_t pro, con;
     pthread_mutex_init(&the_mutex, 0):
     pthread_cond_init(&condc, 0);
     pthread_cond_init(&condp, 0);
     pthread_create(&con, 0, consumer, 0);
     pthread_create(&pro, 0, producer, 0);
     pthread_join(pro, 0);
     pthread_join(con, 0);
     pthread_cond_destroy(&condc);
     pthread_cond_destroy(&condp);
    pthread_mutex_destroy(&the_mutex);
1
```

图2-32 利用线程解决生产者-消费者问题

2.3.7 管程

有了信号量和互斥量之后,进程间通信看来就很容易了,实际是这样的吗?答案是否定的。请仔细考察图2-28中向缓冲区放入数据项以及从中删除数据项之前的down操作。假设将生产者代码中的两个down操作交换一下次序,将使得mutex的值在empty之前而不是在其之后被减1。如果缓冲区完全满了,生产者将阻塞,mutex值为0。这样一来,当消费者下次试图访问缓冲区时,它将对mutex执行一个down操作,由于mutex值为0,则消费者也将阻塞。两个进程都将永远地阻塞下去,无法再进行有效的工作,这种不幸的状况称作死锁(dead lock)。我们将在第6章中详细讨论死锁问题。