Entrada / Salida

- Entrada: exterior -> proceso
- Salida: proceso -> exterior

Lo que queremos es abstraer toda la complejidad del acceso a los datos de entrada y salida a una interfaz simple y sencilla.

Pasar de puertos (registros de control, de estado...) a cin y cout

Desafortunadamente, en medio de estas cosas está:

```
ssize_t write(int fildes, const void *buf, size_t nbyte);
ssize_t read(int fildes, void *buf, size_t nbyte);
```

Básicamente, leer y escribir.

Tipos de dispositivos

Se organizan según: - Tipo: - Lógico - Físico - de Red - Velocidad de acceso - Flujo de acceso - Exclusividad de acceso - ...

¿Qué queremos?

- Operaciones uniformes: usar las mismas llamadas al sistema para todos los dispositivos.
- Utilizar dispositivos virtuales: utilizar identificadores que se traducen luego
- Redireccionamiento: pipes (lo veremos luego)

Principios de diseño

Virtual

Aporta:

Independencia, trabaja con dispositivos virtuales

Trabajamos con canales, que son un número que representa un dispositivo: - 0 ---> stdin (input) // teclado - 1 ---> stdout (output) // pantalla - 2 ---> stderror (errores) // pantalla

Permiten redireccionamiento, vamos que cuando haces:

```
./mi programa < fichero //Redireccionas el canal O al fichero
```

Por eso en el write ponemos:

```
write(1, ..., ...); // escribir en stdout
```

Quien dice qué números corresponden a qué dispositivos, lo maneja el nivel lógico.

Los dispositivos son ficheros, bueno, no exactamente, los dispositivos se tratan como ficheros, para poder leer o escribir de/en ellos.

Lógico

Aporta:

• Compartición de dispositivos (accesos concurrentes al mismo dispositivos, da orden)

Enlaza dispositivo virtual y dispositivo (físico)

Manipula bloques de datos de medida la que quieras.

Si haces el siguiente código, ...

```
int canal = open("path_a_la_impresora");
write(canal, "hola\n", 5);
```

... en canal se te guarda el número del cual tu puedes hacer write y se mandaría a la impresora.

Se tienen en cuenta los permisos, ya que se accede como si fuese un fichero

Físico

Aporta:

Implementación a bajo nivel, traduce los parámetros lógicos a parámetros concretos.

Funcionamiento:

- 1. Inizializa el dispositivo
- 2. Mira si está libre
- 3. Hace la programación de la operación que se le pide

- 4. Espera o no a que termine
- 5. Devuelve los resultados o informa de algún error

Los dispositivos se identifican con:

- Tipo: **block/character** ---> medida de escritura/lectura por defecto (puede ser un byte(char) o un bloque(medida que tu pones))
- Major ---> (int) indica el tipo de dispositivo
- Minor ---> (int) instáncia concreta según el major

Drivers

Def Es un controlador; controla un dispositivo.

Nivel Físico

Aumentan la funcionalidad del sistema operativo.

Con el MAJOR y el MINOR (son int) identifican el dispositivo dentro del kernel.



Nivel Lógico

```
open(nombre);
```

El nombre del open, se lo va a dar el sistema lógico, ya que este asocia el nombre al dispositivo (con la syscall mknod).

```
comandos2.md ---> mknod
```

mknod genera el file descriptor: Es el número que le pones al write.

Normalmente se hace:

```
int fd = open("path_al_fichero");
write(fd, "hola\n", 5);
close(fd);
```

Para añadir un dispositivo nuevo puedes: - Recompilar el kernel - Añadir dispositivos sin recompilar (solo si es sistema lo permite)

Estructura

Un fichero con un device driver para un dispositivo "inventado". Para no tener que recompilar el kernel, insertamos el driver usando un módulo.

```
// Estructura que define las operaciones que soporta el driver
struct file_operations fops_drive_1 = {
    owner: THIS_MODULE,
    read: read_drive_1
};

//En este caso, solo operacion lectura (read)
int read_drive_1 (struct file* file, char user* buffer, size_t s, loff_t *off) {
    ...
    return size;
}

//Operaciones para cargar/eliminar el driver del kernel
static int _init driverl_init(void) {
    ...
}

static void _exit driverl_exit(void) {
    ...
}

//Operaciones del módulo de cargar/eliminar el driver del kernel
module_init(driverl_init);
module_exit(driverl_exit);
```

Contenido del DD (Device Driver)

- Información general del DD (nombre, autor...)
- Implementación de las funciones genéricas
 - o open
 - ∘ read
 - write
 - o ...
- Funciones de inicialización
- Funciones de desinstalación

Pasos a seguir

A nivel **Físico**: - Compilar el DD en . ko - **Instalar las rutinas** del driver (se decide el major y minor)

A nivel Lógico: - Crear un dispositivo lógico (con mknod)

A nivel Virtual: - Crear el dispositivo virtual (con open)

Llamadas al sistema

- Escribir por pantalla ---> no bloqueante
- Escribir una pipe ---> no bloqueante
- Escribir al disco ---> bloqueante



OPEN

```
int fd = open("path_al_fichero", modo_de_acceso, [flags]);
/*
Path -> dirección al fichero
Modo de acceso:
    - O_RDONLY -> solo lectura
    - O_WRONLY -> solo escritura
    - O_RDWR -> lectura y escritura
*/
```

Abrir un fichero:

```
ret = open("ruta/nombre", modo, flags);
//flags = 0 aquí
//Devuelve:
    //ret = -1 error
    //ret = canal
```

Crear un fichero:

```
ret = open("ruta/nombre", O_CREAT| O_WRONLY | O_RDWR | O_TRUNC, permisos);
//2o parámetro:
    //o_trunc -> (si existe)se sobrescribe
    //o_creat -> creat("ruta/nombre", permisos);
//3r parámetro:
    //user, grupo, otros
    //rwx, rwx, rwx
    //mejor empexar por 0
```

Preguntar existencia fichero:

```
ret = open("ruta/nombre", O_CREAT | O_EXCL, permisos);
//si existe, ret = 1 i errno = EEXIST
```

Creación (diapositivas):

• ficheros especiales tienen que existir antes de acceder a ellos

- especificar los permision flags (or de S_IRWXU, S_IRUSR...)
- crear ---> añadir O_CREAT (con or de bits) en acces_mode
- no hay llamada pera eliminar algunos datos de un fichero, solo podemos borrarlos todos.
- cortar el contenido de un fichero: O_TRUNC

```
//si no exixtia, lo crea
open("X",O_RDWR|O_CREAT, S_IRUSR|S_IWUSR)

//si no existia, lo crea. else, libera datos y tamaño = 0;
open("X",O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC, S_IRWXU)
```

Estructuras de datos:

```
Open (cont);
```

Def Efecto sobre estructuras de datos internas del sistema. - Ocupa un canal libre de TC. (1º disponible) - Ocupa una nueva entrada de TFO: (Pos L/E=0) - Asocia las estructuras al DD que le toca (major del nombre simbólico). - diferentes TFO pueden apuntar al mismo DD



READ

```
int fd = open(...);
char buffer[64] // del tamaño que quieras
int num_bytes_leidos = read(fd, buffer, num_bytes_a_leer); // bytes a leer que
quieras
```

Pide la lectura de num_bytes_a_leer: - Si hay suficientes ---> los lee. - Si hay menos de los que pide ---> lee los que hay. - Si no hay nada que se puede leer ---> depende del dispositivo (se bloquea, o devuelve 0)

Devuelve: - -1 ---> error - 0 ---> nada que leer - >0 ---> bytes leídos

• La posición por la cual debería seguir leyendo después, se avanza automáticamente (lo hace el kernel) tantas posiciones como bytes haya leído

WRITE

```
n = write(fd, buffer, count);
```

- n: num de bytes escritos
- fd: num del canal
- buffer: puntero de memoria de donde copiar los datos
- count: num de bytes a esctibir

Funcionamiento:

Pide la escritura de count chars al dispositivo asociado a fd. - Si hay espacio para count ---> escribe count. - Si hay menos que count ---> escribe los que quepan. - Si no hay espacio ---> depende de dispositivo (bloqueo, return 0, ...).

La posicion l/e avanza automáticamente (kernel en write) tantas posiciones como bytes escritos - Posición_l/e = posición_l/e + num_bytes_escritos

Devuelve:

- -1 ---> si hay error
- >= 0 ---> Los bytes que ha escrito realmente
- La posición por la cual debería seguir escribiendo después, se avanza automáticamente (lo hace el kernel) tantas posiciones como bytes haya escrito.

DUP

```
newfd = dup(fd);
```

Def Hace una copia del canal que le pases como parámetro.

Explicación:

- Hace la copia en la primera entrada libre de la Tabla de Canales. Se comparten los punteros de lectura y escritura.
- Es decir, si yo escribo algo en fd, si luego sigo escribiendo en newfd continuará por donde lo he dejado con el fd antiguo (no se ha sobreescrito).

Devuelve:

• -1 ---> error

DUP₂

```
newfd = dup2(fd, newfd);
```

Def Cierra el canal newfd si estaba abierto y se duplica el canal fd en newfd.

Lo hace de forma atómica (en una sola instrucción).

```
//lo que significa que...
dup2(viejo, nuevo);

//es diferente de...
close(nuevo);
nuevo = dup(viejo);
```

Ya que dup2 es una sola instrucción (siempre hace las dos cosas o no hace ninguna).

CLOSE

```
close(fd);
```

Funcionamiento

- Se elimina el canal fd de los niveles inferiores
- Es posible que haya varias referencias al canal por lo tanto cuando haces close el contador de referencias se decrementa por 1. Lo mismo para la lista de inodos.
- Si el número de referencias es 0, se elimina de la Tabla de Ficheros Abiertos, lo mismo en la Tabla de Inodos.

FORK

```
int ret = fork();
```

Funcionamiento:

- Crea un proceso hijo (nada nuevo, no?). El hijo hereda todo el PCB... Eso incluye la Tabla de Canales del padre.
- Permite compartir el acceso a dispositivos abiertos antes del fork.
- Los open que hagamos después ya serán independientes.

EXEC

```
int ret = exec("path", arg0, arg1...);
```

Funcionamiento:

• Cambia el binario a ejecutar por el proceso, pero la Tabla de Canales se mantiene (y por lo tanto también la Tabla de Ficheros Abiertos).

PIPE

Explicación:

Implementa un **buffer temporal** con funcionamiento FIFO. **Los datos de la pipe se borran a medida que se leen**.

```
---> METO DATOS ---> LEO DATOS
```

Sirven para compartir información entre procesos.

• Pipe con nombre, cualquiera que tenga permiso puede acceder al dispositivo

```
mknod p nombre

open(nombre, R);
open(nombre, W);
```

```
open(nombre, R);
open(nombre, W);

// Es importante abrir por separado
// para que se puedan cerrar por separado.

// Si haces:
open(nombre, RW);
// Enhorabuena, has suspendido.
```

• Pipe sin nombre, solo accesible via herencia (eso significa que solo funcionan entre padre - hijo).

```
int fd_vector[2];
int ret = pipe(fd_vector);
/*
    fd_vector[0] --> será el canal de lectura
    fd_vector[1] --> será de escritura
*/
```

fork();

La pipe crea un **inodo virtual** en la Tabla de Inodos y **dos filas** en la Tabla de Ficheros de Abiertos, **una de escritura y una de lectura**.

El hijo escribe en el canal de escritura y el padre lee del canal de lectura (o viceversa). Magic.

Pero que pasa: que el padre no sabe cuando el hijo ha escrito algo y por lo tanto no sabría cómo leer. Por eso, es mejor hacer 2 pipes:

PIPE PETICIONES ---->

----- PIPE RESPUESTAS

Si leo de la pipe:

read(pipe,...);

Devuelve: - Si hay error ---> -1 - Si hay datos ---> retorna bytes leidos (tantos como ha podido, según el parámetro 3º del read). - Si no hay datos - Si hay escritores (algún proceso con pipe[1]) ---> se BLOQUEA (hasta que haya datos o hasta que pipe[1] esté cerrado totalmente). - Si no hay escritores ---> 0

CERRAR SIEMPRE LOS CANALES QUE NO UTILICEMOS.

Ejemplo: si el padre escribe y el hijo lee, que el hijo cierre el canal de escritura y el padre el canal de lectura.

Si escribo en la pipe:

write(pipe,...);

- Si hay error ---> -1
- Si hay espacio ---> escribe (con límite del 3º parámetro)
- Si no hay espacio ---> se **BLOQUEA** (hasta que haya espacio).
- Si no hay lectores ---> recibo el SIGPIPE (default: acabar)

Dependiendo del fabricante, se bloquea hasta que le cabe toda la consigna o se bloquea hasta que haya algún byte libre.

LSEEK

Def La posición de l/e (lectura/escritura) se modifica manualmente por el usuario. Permite hacer accesos directos a posiciones concretas de ficheros de datos (o ficheros de dispositivos con accesos secuenciales).

Como: - Se inicializa a 0 open - Se incrementa automáticamente al hacer read/write - Lo podemos mover manualmente con LSEEK

```
new_pos = lseek(fd, desplazamiento, SEEK_...)
```

```
SEEK_...: (desplazamiento puede ser negativo) - SEEK_SET: desde inicio del fichero posicio_1/e=desplaçament - SEEK_CUR: desde posición actual P(I/e) posicio_1/e=posicio_1/e+desplaçament - SEEK_END: desde final fichero (end of file) posicio 1/e=file size+desplaçament
```

VIRTUAL FILE SYSTEM

Disco inmanejable

- 1. Acceso a datos compartimentados (nombre)
- 2. Organización -> directorio

Directorio

Fichero especial (no accesible mediante syscalls) Liga nombres -> contenido

ls -1:

tipo permisos nº links usuario grupo ... nombre

d

р

S

...

Nombres e inodos:

nombre inodo

- ref a él mismo
- .. ref al padre

nombre	inodo
fitchero.txt	7
directorio	25

. y . . : generar jerarquía (árbol invertido)

Punto de entrada ---> RAÍZ (/) (inodos: tanto . como . . valen 0 en ubuntu)

- Acceso absoluto: empieza por /./(...)/(...)/(...)/(...) .txt
- Acceso relativo: a partir de CWD (current working directory) ---> nunca empieza por /. . / (...)

Directorios en grafo

Def Árbol de directorios + nombre ---> GRAFO (cíclico)

- Hardlinks: acceso es a contenido (fichero) -> acíclico
- Softlinks: acceso es a otro nombre (acceso directo) -> cíclico

nombre	inodo	//	Comentarios
	ref a él mismo		
	ref al padre		
Α	7		Hardlink
В	7		Hardlink
C	25		Softlink

[foto]

DESCRIPTOR FICHERO: inodo

- Tipo: c/b/p/l... (soft)
- Tamaño
- N° enlaces ---> n° Hardlinks
- Atributos (rwx)
- Acceso a ops dependiente

BORRADO DE FICHERO, BORRADO DE HL

- Acceder al inodo a partir del nombre
- #enlaces(inodo): Si es 0, se borra inodo, contenido y nombre.

DISCOS ORGANIZADOS EN PARTICIONES

- Sector: unidad de transferencia del fabricante. (512, ...) [foto ari 1]
- Bloque: unidad de transferencia del sistema operativo
- Particiones: VFS(virtual file system) [foto ari 2] Los discos se montan en puntos a partir de la raíz global

PARTICIONES EN LINUX

- SuperBloque:
 - Metadatos del SF
 - formateado
 - ∘ joliet
 - o gestión de espacio de la partición
 - lista inodos libres/ocupados
 - lista bloques de datos libres/ocupados
 - referencias inodos.
 - ∘ tamaño
 - o ...
 - Sección de Inodos
 - Lista de inodos reservados en la partición (ocupados o no)
 - Todos los inodos de SF (/ es el inodo 0)
 - Sección de datos
 - Bloques con contenido ficheros

Resumen: - Metadatos ---> SuperBloque - Descriptores inodos ---> disp, directorio, fichero... - Datos - contenido de ficheros - contenido de directorios (espacios de nombres jerarquía)

Apunta al inodo		
0		
0		
1		
2		
	0	

C 3 | el señor ya mirará su foto

ASIGNACIÓN DE ESPACIO A DATOS

Hay dos formas de hacerlo:

• Contiguo: (CD/DVD) ---> solo lectura (joliet, ISO 9660)

F1 F2 F3 F4 ...

• NO Contiguo: ---> con un fichero FREE. ????

FAT (File access table) Fichero 1 Fichero 2 Fichero 3 ...

LINUX (UNIX)

[foto diapositiva 1.91]

```
nombre - inodo (en lista de inodos):
```

tamaño inodo = tamaño bloque (4kB) * 10 enlaces directos a datos * 1 enlace indirecto * 1 enlace indirecto triple

[foto diapositiva 1.94]

ESTRUCTURAS EN MEMORIA PARA REDUCIR ACCESOS A DISCO

- Tabla de ficheros abiertor ---> modo + Puntero l/e
- Tabla de inodos ---> caché de lista de inodos del disco ---> inodos en uso
- Buffer chache (cache de bloques) ---> almacena bloques (inodos y bloques)

Sistema de ficheros

Jerarquía: DIRECTORIOS

Grafo (nombres):

- Hardlinks: si apuntan al mismo inodo (desde entradas de directorio).
- Softlinks: fichero marcado como "link" (marca en inodo) y su contenido (bloque de datos) es la ruta a otro fichero.

Boot SuperBloque Inodos Bloques de datos

+Ficheros/dispositivos

Raíz Directorio ---> / (inodo 0)

Directorio ---> 1 Inodo + 1 (al menos) Bloque de DATOS

Nombre Inodos

.. 0
A 1
B (hardlink) 1
SL (softlink) 8

Dispositivo ---> 1 Inodo

Ficheros "normales" - 1 Inodo + 0 ó más BLOQUES DE DATOS

ESTRUCTURA INODO: - Info Admin: - Tamaño - Fecha de creación - Propietario - ... - Enlaces a llamadas DEP - Si NORMAL o DIRECTORIO - Enlaces a bloques de datos

Disco Sistema de Ficheros

SuperBloque Inodos Bloques de datos

Proceso: (TC)

En el SO: - TFA (open/close) - T.inodos (caché inodos de ficheros en uso) - Buffer-cache: cache de bloques (Inodos + bloques)

Syscalls, estructuras de datos y accesos al disco

OPEN

- Ruta: /home/alumne/S7/a.c
- Navegación (con el siguiente ejemplo): Inodo / + bloque / + inodo 8 + bloque / HOME

Nombre Inodos

- 0
- .. 0
-
- HOME 8

Open: acaba al traer a memoria el inodo de a.c.

No carga bloques de datos.

```
Mete el inodo en la TI (si no estaba).
+ 1 entrada en la TFA (según parámetros)
+ 1 entrada en la TC
```

CREAR

- Ruta: /home/alumne/ ~~b.c~~
- 1. Crear un nuevo inodo
- 2. Añadirlo al directorio
- 3. Modificar el bloque de datos del directorio y el tamaño del directorio
- 4. Modificar el inodo del directorio

Actualizar salvo que esté en disco

READ

// TO-DO: ejemplos (relación syscalls - estructuras de datos) diapo 1.102

LSEEK

No afecta a disco. Lseek solo cambia el puntero de l/e en tabla de ficheros abiertos (TFA)