## 第一章: 掌握Docker安装及命令使用

## 安装前环境准备

```
#关闭防火墙与SELinux
[root@localhost ~]# systemctl stop firewalld
[root@localhost ~]# systemctl disable firewalld
[root@localhost ~]# setenforce 0
[root@localhost ~]# sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/'
/etc/selinux/config
#配置本地yum源
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/centos
[root@localhost ~]# mount /dev/cdrom /mnt/centos
[root@localhost ~]# rm -rf /etc/yum.repos.d/*
[root@localhost ~]# vim /etc/yum.repos.d/local.repo
[local]
name=local centos
baseurl=file:///mnt/centos
enabled=1
gpgcheck=0
```

## 创建Docker存储库

官方安装文档: https://docs.docker.com/engine/installation/linux/centos/

```
#创建阿里源
[root@localhost ~]# curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo

[root@localhost ~]# yum repolist

[root@localhost ~]# yum install -y yum-utils

#创建docker存储库(阿里)
[root@localhost ~]# yum-config-manager --add-repo
http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo

#安装docker软件包
root@localhost ~]# yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y

#查看docker版本信息
[root@localhost ~]# docker --version
```

## 配置镜像加速器

默认情况下镜像从docker hub下载,由于docker hub服务器在国外,由于网络原因镜像下载速度较慢,一般会配置镜像加速器进行下载

```
#创建阿里云镜像加速器
[root@localhost ~]# mkdir -p /etc/docker
[root@localhost ~]# tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
{
    "registry-mirrors": ["https://d3p1s1ji.mirror.aliyuncs.com"]
}
EOF

[root@localhost ~]# systemctl daemon-reload
[root@localhost ~]# systemctl restart docker
```

## Docker服务命令

| 命令                       | 作用           |
|--------------------------|--------------|
| systemctl start docker   | 启动服务         |
| sysmtectl status docker  | 查看服务状态       |
| systemctl restart docker | 重启服务         |
| systemctl enable docker  | 设置服务随机自启     |
| dockerversion            | 查看docker版本信息 |
| systemctl stop docker    | 停止服务         |

```
#启动服务
[root@localhost ~]# systemctl start docker

#查看服务运行状态
[root@localhost ~]# systemctl status docker
...
Active: active (running) #运行

#关闭服务
[root@localhost ~]# systemctl stop docker
[root@localhost ~]# systemctl stop docker
...
Active: inactive (dead) #死掉

#重启服务
[root@localhost ~]# systemctl restart docker

#從置服务随机自启
[root@localhost ~]# systemctl enable docker

#查看docker版本信息
[root@localhost ~]# docker version
```

## Docker镜像命令

| 命令                 | 作用   |
|--------------------|------|
| docker images      | 查看镜像 |
| docker search 镜像名  | 搜索镜像 |
| docker pull 镜像名:版本 | 拉取镜像 |
| docker rmi 镜像名:版本  | 删除镜像 |

#### #查看docker可用命令

[root@localhost ~]# docker

#### #查看可用镜像

[root@localhost ~]# docker images

REPOSITORYTAGIMAGE IDCREATEDSIZE镜像名版本镜像ID创建时间大镜像小

#### #搜索镜像

[root@localhost ~]# docker search centos

NAME DESCRIPTION STARS OFFICIAL AUTO

centos The official buildofCentOS. 6639 [OK]

镜像仓库 镜像描述信息 镜像数量 是否为官方发布镜像 是否为自动化构建的镜像

# #下载镜像(如果不指定镜像版本则是最新版本,如需指定版本可从docker hub查看对应版本信息在进行下载)

root@localhost ~]# docker pull centos:7

#### #查看镜像

[root@localhost ~]# docker images

REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE centos 7 8652b9f0cb4c 8 months ago 204MB

#### #查看所有镜像ID

[root@localhost ~]# docker images -q

#### #删除镜像(删除镜像可以根据镜像名称或者ID删除)

[root@localhost ~]# docker rmi centos

#如需删除所有镜像可以配合`docker images -q`获取命令的查询结果进行删除

[root@localhost ~]# docker rmi `docker images -q`

## Docker容器命令

| 命令                                       | 作用                     |
|--|------------------------|
| docker ps                                | 查看正在运行容器               |
| docker ps -a                             | 查看所有容器                 |
| docker run 参数                            | 创建容器                   |
| docker exec 容器ID/容器名                     | 进入容器                   |
| docker stop 容器名/容器ID                     | 停止容器                   |
| docker rm 容器名/容器ID                       | 删除容器                   |
| docker start 容器名/容器ID                    | 启动被停止的容器               |
| docker kill 容器名/容器ID                     | 强制停止正在运行的容器(一般不用,除非卡了) |
| docker inspect 容器名称                      | 查看容器元数据信息              |
| restart=always                           | 启动容器时设置容器随机自启          |
| docker updaterestart=always 容器名/容器<br>ID | 容器启动后设置容器随机自启          |

```
#创建容器: docker run
```

- -i: 以交互模式运行容器,通常与 -t 同时使用
- -t: 为容器重新分配一个伪输入终端,通常与 -i 同时使用
- --name="名称": 为容器指定一个名称

/bin/bash: 在容器内执行/bin/bash命令

[root@localhost ~]# docker run -it --name=c1 centos:7 /bin/bash

[root@f52be4db44e7 /]#

#### #退出容器

[root@f52be4db44e7 /]# exit

#### #查看正在运行的容器信息(通过-it创建的容器退出后自动关闭)

[root@localhost ~]# docker ps

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

#### #查看所有容器信息

-a: 包括历史运行过的容器

[root@localhost ~]# docker ps -a

CONTAINER IDIMAGECOMMANDCREATEDTATUSPORTSNAMES容器ID镜像名字容器命令创建时间状态端口容器名字

#### #创建容器并放入后台运行(放入后台运行的容器退出后不会自动关闭)

-d: 后台运行容器,并返回容器ID

[root@localhost ~]# docker run -id --name=centos2 centos:7

f34a8b2f79d15b2694d82bba23a9243c25bbbb8b8cde2e72f18b068fe53c97fc

#### #查看正在运行容器信息

[root@localhost ~]# docker ps

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS

NAMES

f34a8b2f79d1 centos:7 "/bin/bash" 23 seconds ago Up 21 seconds

centos2

```
#查看容器元数据信息
[root@localhost ~]# docker inspect centos2
#进入容器,在使用-d创建容器后,容器启动后会进入后台。此时想要进入容器,可以通过以下指令进入
docker attach
docker exec: 推荐使用 docker exec 命令, 因为此退出容器终端, 不会导致容器的停止
[root@localhost ~]# docker exec -it centos2 /bin/bash
[root@f34a8b2f79d1 /]#
#停止容器(可以根据容器名称或者容器ID停止)
[root@localhost ~]# docker stop centos2
#启动被停止的容器
[root@localhost ~]# docker start centos1
#启动所有被停止的容器
[root@localhost ~]# docker start `docker ps -aq`
#删除容器(可以根据容器名称或者容器ID删除)
[root@localhost ~]# docker rm centos2
#删除所有容器(先获取所有容器ID在进行删除)
[root@localhost ~]# docker ps -aq
[root@localhost ~]# docker rm `docker ps -aq`
```

#### 练习:通过Docker部署nginx的web应用

```
#下载nginx镜像
[root@localhost ~]# docker pull nginx:1.20.1

#创建容器并实现端口映射(默认容器无法被外网访问)
-p: 指定端口映射,格式为: 宿主机端口:容器端口
[root@localhost ~]# docker run -id --name=ngx-v1 --restart=always -p 80:80
nginx:1.20.1

#浏览器访问: http://宿主机IP:端口
```