

Adresarea IP

Capitolul 7







- ? Care sunt tipurile de adresă IPv6?
- ? Cum se configurează IPv6?









Structura adreselor IPv6







De ce IPv6?

- + Epuizarea adreselor IPv4
- + Necesitatea unui spațiu de adrese care să acopere necesitățile tehnologiilor viitoare (ex: Internet of Things)





Tranziția IPv4 <-> IPV6



Suportă IPv4 și v6 pe aceeași interfață



Pachetele IPv6 sunt încapsulate ca IPv4

64 NAT64

- Translatează adrese IPv4 în adrese IPv6 și invers
- Configurare manuală sau automată







Tipuri de adrese IPv6

- Unicast
- Multicast
- Anycast
 - Mai multe echipamente pot avea această adresă
 - Un pachet trimis către o adresă anycast se duce la cel mai apropiat destinatar posibil
- Fără adresă de broadcast







Structura adresei IPv6

- O adresă are 128 de biți
- Un grup de 4 biți devine un caracter hexa
- Caracterele sunt grupate câte 4:

					0000		
					0000		
					0000		
0001	1000	1101	0000	0000	0000	0000	0000
2001	odb8	acad	0000	0000	0000	0000	0010

=> 2001:0db8:acad:0000:0000:0000:0000







Metode de prescurtare

- Pentru IP:
 - Se elimină o-urile inițiale
 - Se înlocuiesc grupările consecutive de o cu simbolul "::"

```
2001:0db8 acad:0000:0000:0000:0000 0010 2001:db8:acad:10
```

- Pentru mască:
 - Se scrie direct prefixul, fără transformare în hexa







- Global Unicast Address (GUA)
 - Similară cu o adresă publică IPv4
 - Sunt unice la nivel global
- Link-local Address (LLA)
- Loopback
- Unique Local







- Global Unicast Address (GUA)
- Link-local Address (LLA)
 - Adresă folosită doar în rețeaua locală pentru comunicarea între echipamente IPv6
- Loopback
- Unique Local





- Global Unicast Address (GUA)
- Link-local Address (LLA)
- Loopback
 - ::1/128
- Unique Local







- Global Unicast Address (GUA)
- Link-local Address (LLA)
- Loopback
- Unique Local
 - FC00::/7 -> FDFF::/7
 - Folosite pentru dispozitive care nu vor fi accesate din exteriorul rețelei








IPv6 GUA

- Adrese rutabile și unice la nivel global
- ICANN (Internet Committee for Assigned Names and Numbers) alocă blocuri de IPv6
- În acest moment se folosește 2000::/3
 - 2001:db8::/32 folosit pentru cercetare







IPv6 LLA

- Adresă folosită pentru a comunica doar cu alte echipamente IPv6 din aceeași rețea
- Orice interfață IPv6 are o adresă LLA
- FE80::/10







Asignarea adreselor IP








Adrese IP pe stații

Asignare statică

Obtain an IP address auto	omatically
 Use the following IP address 	SS;
IP address:	192 . 168 . 0 . 10
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192 . 168 . 0 . 1



Asignare dinamică





Adrese IP pe stații

- Asignare statică
- Asignare dinamică

 Obtain an IP address automatical 	у		
Use the following IP address:			
IP address:		,	
Subnet mask:			
Default gateway:			Ī

 Obtain an IPv6 address autor 	matically
Use the following IPv6 address	ss:
IPv6 address:	
Subnet prefix length:	
Default gateway:	





Adrese IP pe router

```
Mamaia>enable
Mamaia#conf t
Mamaia(config) #interface gig0/0
Mamaia(config-if) #ip address 10.0.0.254 255.255.255.0
Mamaia(config-if) #no shutdown
Mamaia(config-if) #exit
Mamaia(config) #interface gig0/1
Mamaia(config-if) #ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
Mamaia(config-if) #no shutdown
Mamaia(config-if) #no shutdown
Mamaia(config-if) #ipv6 address fe80::3:1 link-local
```





Asignarea dinamică

- Există mai multe metode de asignare automată a adreselor IPv6:
 - Stateless (niciun dispozitiv nu monitorizează asignarea adreselor)
 - SLAAC
 - SLAAC + DHCPv6
 - Stateful (un server DHCPv6 se ocupă de management-ul adreselor)
 - DHCPv6







Mesaje RS

- Mesajele Router Solicitation sunt de tip ICMPv6
- Trimis de către un host pentru a solicita un mesaj RA
- Mesajul RS este trimis către adresa multicast ff02::2 (toate routerele IPv6)







Mesaje RA

- Mesajele Router Advertisement sunt de tip ICMPv6
- Sunt trimise de un router IPv6 unui host pentru a stabili tipul de asignare dinamică a adresei
 - Stateful
 - Stateless
- Trimis la intervale de 200s către adresa multicast ff02::1 (toate nodurile IPv6)








SLAAC

- StateLess Address AutoConfiguration
- Mesajele pe care le folosește SLAAC sunt :
 - RS = Router Solicitation
 - RA = Router Advertisment
- Stația trimite RS, ruterul răspunde cu RA care conține prefixul rețelei






SLAAC



"Am nevoie de un mesaj RA"



RS către ff02::2







SLAAC

- Având prefixul, stația își generează automat partea de host a adresei IP
 - Random
 - Folosind metoda EUI-64
- Default Gateway va fi adresa link-local a interfeței din aceeaşi rețea





Random Interface ID

- Având prefixul de 64 biți din RA interface ID (64 biți) este generat random de către sistemul de operare
- Folosit în general de host-urile Windows 10
- Ex. 2001:db8:acad:1:1de9:c69:73ee:ca8c







EUI-64 interface ID

- Interface ID (64 biți) poate fi generat și prin metoda EUI-64
- Se obține folosind adresa MAC a host-ului
- Ex. Adresa MAC = 00.d0.58.a9.19.01
- Se inserează la mijloc ff.fe
 00.d0.58.ff.fe.a9.19.01
- Se inversează al 7-lea bit (00 devine 02)
- 2001:db8:acad:1:02d0:58ff:feag:1901





Stateless DHCPv6

- Host-ul primește mesajul RA cu adresa de la ruter
- Alţi parametrii (ex. server DNS) vor fi obţinuţi de la un server DHCPv6
- Host-ul trimite un mesaj SOLICIT pentru a localiza un server către adresa multicast ff02::1:2 (toate serverele DHCPv6)
- Un server r\u00e4spunde cu un mesaj ADVERTISE





Stateful DHCPv6

 Toate informațiile se primesc de la un server de DHCPv6





Organizații

- IANA = Internet
 Assigned Numbers
 Authority
- RIR = Regional Internet Registries
- ISP = Internet Service Provider











Verificarea conectivității







Verificarea conectivității

- Ping
 - la localhost
 - la default gateway
 - în afara rețelei
- Traceroute

```
PC>ping 10.0.0.1

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=0ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```







Verificarea conectivității

- Ping
- Traceroute
 - Poate determina ruta echipament cu echipament, până la destinație
 - Foloseşte câmpul TTL/Next Hop













Răspunsurile zilei







Răspunsurile zilei

- (!) Cum vede un echipament o adresă IP?
- ! Cum folosește adresa IP pentru a trimite pachete la destinație?

