Тема 5. ЗАЩИТА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ

5.1. Основные понятия и физические характеристики

Вибрация — это механические колебания материальных точек и тел. *Источниками вибрации* в производственных условиях являются работающие машины, электродвигатели, различные устройства.

Вредной воздействие вибрации приводит к повреждению тканей организма, вибрация вызывает головную боль, ухудшает зрение и слух, вызывает чувство неудобства и раздражительности, ухудшает работоспособность и повышает утомляемость. Особенно вредной является вибрация с частотой, приближающейся к собственной частоте тела человека.

Чувствительность к вибрации - субъективное восприятие человеком наличия воздействующей на него вибрации [3].

Порог чувствительности к вибрации - низший уровень вибрации, при котором человек еще способен ощущать ее воздействие [3].

Комформ - субъективное ощущение хорошего самочувствия в условиях воздействия внешних факторов, включая вибрацию и удар.

Болезнь движения — состояние человека, характеризующееся общим недомоганием, появлением дискомфорта в органах пищеварения, потерей аппетита, тошнотой, холодного пота, головокружением.

Укачивание - процесс воздействия низкочастотных колебаний на человека, способный привести к болезни движения [3].

На рисунке 5.1 показаны направление воздействия вибрации на тело оператора. Вибрации могут воздействовать на сидящего оператора не только поступательной вибрации X, Y и Z, но и угловой вибрации r (вращение вокруг осей X, Y и Z соответствуют раскачиванию с бока на бок, наклонами вперед – назад, поворотами из стороны в сторону).




Рисунок 5.1. – Направление воздействия вибрации на тело оператора

Для стоящего на вибрирующей поверхности имеется два резонансных пика: 5-12 Гц и 17-25 Гц.

Для сидящего на вибрирующей поверхности резонансный пик составляет 4-6 Гц.

Область резонанса в положении сидя:

- для головы 20-30 Гц;
- для органов зрения 60-90 Гц;
- для органов, расположенных в грудной клетке и брюшной полости 3-3,5 Γ ц.

Вибрационная патология стоит на втором месте (после загрязнения воздуха) по профессиональным заболеваниям.

Параметрами, характеризующими вибрацию, являются:

- частота колебаний, Гц;
- амплитуда смещения, м;
- скорость колебаний (виброскорость), м/с;
- ускорение колебаний (виброускорение), M/c^2 .

Частотная область вибрации, так как и шума условно разделяются на октавные полосы, в которых $f_{\scriptscriptstyle B}/f_{\scriptscriptstyle H}=2$, где

 $f_{_{\rm B}}$ – частота верхней границы полосы,

 $f_{_{\rm H}}$ - частота нижней границы полосы.

Полоса характеризуется среднегеометрической частотой

$$f_{c.e} = \sqrt{f_{e} \times f_{H}} .$$

Вибрация характеризуется следующим частотным интервалом:

- Граничные частоты шести октавных полос, Гц:

$$1,4-2,8;$$
 $2,8-5,6;$ $5,6-11,2;$ $11,2-22,4;$ $22,4-45;$ $45-90.$

- Среднегеометрические частоты, Гц:

По способу передачи на человека выделяют:

- 1) *общую вибрацию*, передаваемую на тело через опорные поверхности: для стоящего через ступни ног, для сидящего через ягодицы, для лежащего человека через спину и голову;
- 2) локальную вибрацию, передающуюся через руки, ступни ног сидящего человека и на предплечья.

По источнику возникновения вибраций различают [1]:

- 1) локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного механизированного инструмента (с двигателями), органов ручного управления машинами и оборудованием;
- 2) локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного немеханизированного инструмента (например, молотков), приспособлений и обрабатываемых деталей;
- вибрацию 1 3) общую категории транспортную вибрацию, воздействующую на человека на рабочих местах подвижного состава железнодорожного транспорта, членов экипажей воздушных судов, самоходных и прицепных машин, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве). К источникам транспортной вибрации относят: тракторы сельскохозяйственные и промышленные, самоходные сельскохозяйственные машины (в том числе комбайны); автомобили грузовые (в том числе тягачи, скреперы, грейдеры, катки и так далее); снегоочистители, самоходный горно-шахтный рельсовый транспорт;
- 4) общую вибрацию 2 категории транспортно-технологическую воздействующую на человека на вибрацию. рабочих местах машин, перемещающихся подготовленным ПО специально поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. К источникам транспортно-технологической вибрации относят: экскаваторы (в том числе роторные), краны промышленные и строительные, машины для загрузки (завалочные) мартеновских печей в металлургическом производстве; горные комбайны, шахтные погрузочные машины, самоходные бурильные каретки; путевые машины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт;
- 5) общую вибрацию 3 категории технологическую вибрацию, воздействующую на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. К

технологической вибрации относят: источникам станки металлодеревообрабатывающие, кузнечно-прессовое оборудование, литейные машины, электрические машины, стационарные электрические и энергетические установки, насосные агрегаты и вентиляторы, оборудование для бурения скважин, буровые станки, машины для животноводства, очистки и сортировки зерна (в том числе сушилки), оборудование промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки химической И нефтехимической промышленности и другое оборудование.

Общую вибрацию категории 3 по месту действия подразделяют на следующие типы:

- 1) на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;
- 2) на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию;
- 3) на рабочих местах в помещениях офисов, конструкторских бюро, лабораторий, учебных помещениях, вычислительных центров и других помещениях для работников умственного труда.

5.2. Нормирование вибрации

Нормирование вибрации осуществляется в двух направлениях:

- *санитарно-гигиеническое нормирование*, когда обеспечивается защита человека от вибрации;
- *техническое нормирование*, когда обеспечивается снижение вибрации в системах (машинах).

Эти два направления тесно связаны.

Нормирование основных физических характеристик проводится в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, равными:

а) для общей вибрации – полосы со среднегеометрическими частотами 1;2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц;

б) для локальной вибрации - 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц.

Основными нормативными документами при санитарно-гигиеническом нормировании вибрации являются санитарные нормы СанПиН 2.2.4.3359-16 [1].

При нормировании уровня вибрации на рабочем месте учитываются следующие факторы:

- вид вибрации;
- частота;
- фактическое время действия вибрации.

Нормируемым показателем вибрации на рабочем месте являются эквивалентное корректированное виброускорение за рабочую смену, м · c^{-2} [1].

Эквивалентное корректированное виброускорение за рабочую смену определяется по формуле:

$$a = \sqrt{\frac{\sum_{i=0}^{n} a_i^2 T_i}{T_0}} ,$$

где T_0 - нормативная продолжительность рабочей смены (8 часов);

Ті - продолжительность і-го интервала воздействия вибрации, ч;

 a_i - эквивалентное (среднеквадратичное) значение виброускорения, измеренное на i-м интервале воздействия вибрации, м · c^{-2} .

При расчетах и нормировании вибрации так же используется логарифмический показатель, который носит название «логарифмический уровень значения колебательной скорости» (виброскорости) и записывается в следующем виде:

$$L_{V} = 20 \cdot \lg \left(\frac{V}{V_{o}} \right), \quad дБ$$

где V — значение колебательной скорости в точке измерения в соответствующей полосе, м/с;

 V_o – пороговое значение колебательной скорости, м/с ($V_o = 5 \cdot 10^{-8}$).

Нормируемый логарифмический уровень виброскорости с учетом

времени фактического действия вибрации (\mathbf{L}_{Vt}) записывается в следующем виде:

$$L_{Vt} = L_V + 10 \cdot \lg\left(\frac{480}{t}\right),$$

где L_V – уровень виброскорости при времени действия вибрации в течение 8 ч (480 мин);

t – время действия вибрации.

Видно, что если осуществить *защиту временем*, то допустимый уровень виброскорости может быть увеличен. Например, если время работы уменьшить в два раза, то: t = 240 мин, lg 2 = 0.3, a $L_{Vt} = L_V + 3$ дБ, т.е. норму можно увеличить.

В области очень низких частот и низких уровней вибрации измеряемой величиной может быть виброскорость, которая затем должна быть преобразована в виброускорение.

Предельно допустимые величины эквивалентного корректированного виброускорения за рабочую смену производственной вибрации приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 **Предельно допустимые значения и уровни производственной вибрации**

Вид вибрации	Категория вибрации	Направление действия	Нормативные эквивалентные корректированные значения и уровни виброускорения	
			M/c^2	дБ
Локальная		Хл, Үл, Zл	2,0	126
Общая	1	Xo, Yo, Zo	0,40 - 0,56	112 - 115
	2	Xo, Yo, Zo	0,2 - 0,28	106 - 109
	3a	Xo, Yo, Zo	0,071 - 0,1	97 - 100
	3б	Xo, Yo, Zo	0,028 - 0,04	89 - 92
	3в	Xo, Yo, Zo	0,0099 - 0,014	80 - 83

Вибрацию измеряют в направлении осей системы координат с центром в точке контакта тела человека с вибрирующей поверхностью. Основные базицентрические системы координат показаны на рисунке 5.1.

5.3. Мероприятия по защите от вибрации

Выбор способа снижения вибрации базируется на анализе уравнений, описывающих колебательный процесс системы (машины).

В первую очередь следует снижать вибрацию вблизи резонансных пиков системы (машины). Снижение вибрации системы (машины) сводится к уменьшению скорости вибрации. Зависимость скорости вибрации от различных параметров системы (машины) имеет строгое математическое выражение, которое имеет сложный вид. После ряда допущений выражение для определения скорости вибрации системы (машины) имеет следующий вид:

$$V = \frac{F}{\sqrt{\mu + 2\pi fm - \frac{c}{2\pi f}}},$$

где F – сила, действующая на систему (машину), Н;

μ – коэффициент сопротивления системы (машины), Η/ (м/с);

f – частота вибрации системы (машины), Гц;

с – коэффициент жесткости системы, Н/м.

На основании анализа представленного выражения разрабатывают и реализуют следующие *способы снижения скорости вибрации системы* (машины).

- 1. Снижение виброактивности системы F, которая достигается изменением технологического процесса (снижение ударов при переходе от ковки к штамповке); применением систем (машин) с такими кинематическими схемами, при которых динамические процессы, вызываемые ударами, исключены или сведены к минимуму (например, замена прямозубых зубчатых колес на косозубые и шевренные колеса).
- 2. Увеличение коэффициента сопротивления системы (машины) µ, которое достигается увеличением сил трения между отдельными элементами системы, рассеивающих колебательную энергию в тепловую (нанесение на вибрирующую поверхность слоя упруговязких материалов (мастика, резина,

пенопласт)).

- 3. Увеличение массы системы m за счет установки машины на массивные фундаменты. Этот способ нашел применение при установке тяжелого оборудования (прессов, насосов, вентиляторов). Этот способ применим при средних и высоких частотах вибрации.
- 4. Увеличение жесткости системы с за счет установки ребер жесткости в системе. Этот способ применим при низких частотах.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

- рациональный режим труда и отдыха (через каждые 2 ч работы 20 минут перерыв);
- своевременный плановый ремонт системы (машины) с обязательным контролем параметров вибрации;
 - увеличение расстояния от источника вибраций до рабочего места;
- при локальной вибрации массаж рук, гидропроцедуры рук в воде при температуре $35-40\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Технические мероприятия:

- изменений, уравновешивание отдельных узлов механизма и отстройка от резонансных явлений);
- виброизоляция, т.е. установка между источником вибрации и рабочим местом упругой связи (это различные пружины, упругие прокладки, гидро- и пневмоцилиндры);
- виброгашение, т.е. снижение вибраций за счет увеличения массы оборудования и повышения жесткости оборудования (установка оборудования на отдельный фундамент и введение ребер жесткости);
- вибропоглощение, т.е. уменьшение вибраций путем перевода энергии в тепловую энергию (вибродемпфинирование). Достигается этот метод двумя способами:
- а) за счет использования материалов с высокими коэффициентами внутренних потерь (медь-никель, медь-хром, чугун и др. сплавы);
 - б) путем нанесения на поверхность материалов с высокими

коэффициентами внешних потерь, т.е. с высоким коэффициентом трения;

- применение защитной сигнализации и блокировок;
- установка оборудования в отдельное помещение, применение дистанционного управления;
- применение средств индивидуальной защиты (рукавицы, перчатки специальные, обувь, наколенники с упругими накладками).

Дополнительная литература

- 1. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
- 2. ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования
- 3. ГОСТ 31191.1-2004 Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования