Тема 11 Защита от ионизирующего излучения

11.1. Основные понятия, физические характеристики

Ионизирующее излучение (ИИ) — излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию ионов разных знаков.

Ионизирующее излучение прямо или косвенно вызывает *ионизацию среды*, т.е. образование заряженных атомов или молекул - ионов.

Ионизирующее излучение можно разделить на:

- корпускулярное (альфа-, бета-, нейтронное, поток заряженных частиц);
- электромагнитное (гамма, рентгеновское) излучения.

Источники фонового облучения организма:

- космическое облучение;
- природные источники;
- технологически повышенный радиационный фон (приборы для контроля и автоматизации технологических процессов, использующие радиоактивные изотопы);
 - облучение от испытания ядерного оружия;
 - облучения от выбросов АЭС и технологических катастроф на АЭС;
- облучения, получаемая при медицинских обследованиях и радиотерапии;
- контейнеры для сбора и утилизации технологических отходов, в том числе радиоактивных элементов приборов;
 - ионизационные датчики;
- отработанные элементы оборудования, материалы, приспособления и т.п.

Радиоактивностью называется превращение неустойчивого нуклида в другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизирующего излучения.

Активность радионуклида (**измеряется в Беккерелях (Бк)**) — это величина, характеризуемая числом распадов неустойчивых нуклидов в единицу

времени.

Поглощенной дозой излучения (единица измерения Грей (Гр)) называется отношение приращения энергии, переданной веществу ионизирующим излучением к массе этого вещества.

Эквивалентной дозой излучения (единица измерения Зиверт (Зв)) называется величина, равная поглощенной дозе излучения умноженная на коэффициент качества излучения. Внесистемная единица измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения - бэр (от «биологический эквивалент рентгена», русское обозначение; международное: rem (roentgen equivalent man)) - устаревшая. Бэр равен 0,01 Дж/кг для излучений с коэффициентом качества, равным единице.

1
$$\mathbf{69p} = 0.01 \mathbf{36}$$
,
1 м $\mathbf{69p} = 10 \text{ мк}\mathbf{36}$.

В РФ бэр используется в качестве внесистемной единицы.

Эффективная доза — величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и его отдельных органов с учетом их радиочувствительности. Она представляет собой сумму произведений эквивалентной дозы в органе или ткани на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного органа или ткани, измеряется в тех же единицах, что и эквивалентная доза.

Коэффициент качества излучения - это безразмерный коэффициент, определяющий воздействие различных видов излучения.

Таблица 11.1 **Коэффициент качества излучени**я

Излучения	k
поток ядер гелия, α-излучение	20
поток электронов или позитронов, β-излучение	1
электромагнитное излучение $f = 10^{20} - 10^{22} \Gamma$ ц, γ -излучение	1
поток незаряженных частиц нейтроны	
электромагнитное f=10 ¹⁷ -10 ¹⁹ Гц, рентгеновское излучения	1

Мощностью эквивалентной дозы (**измеряется 36/год**) называется

величина эквивалентной дозы, накопленная за определенный промежуток времени.

Экспозиционная доза (измеряется в кулонах на кг (Кл/кг)) устаревшая характеристика фотонного излучения, основанная на его способности ионизировать сухой атмосферный воздух. Внесистемная единица - рентген(Р).

$$1 P = 2,58 \cdot 10^{-4} \text{ Кл/кг}.$$

Виды и источники ионизирующих излучений.

Различают следующие виды ионизирующих излучений (ИИ):

- 1) α -излучение представляет собой поток ядер гелия, возникающих при ядерных превращениях;
 - 2) β -излучение представляет собой поток электронов и позитронов;
- 3) нейтронное излучение представляет собой поток нейтронов, при этом возникает упругое и неупругое взаимодействие с веществом. При упругом взаимодействии происходит обычная ионизация вещества, а при неупругом взаимодействии возникает у-излучение или поток заряженных частиц;
- 4) *поток заряженных частиц* это корпускулярные ионизирующие излучения, т.е. это частицы, движущиеся с большой скоростью и обладающие большой энергией.
- 5) γ-излучение это электромагнитное излучение, возникающее при ядерных превращениях;
- 6) *рентгеновское излучение* это электромагнитное излучение, возникающее при работе сложных электронных систем;
 - 7) фоновое излучение складывается из:
- дозы от природных источников (в природе существует более 60 изотопов);
 - дозы от космического излучения;
- технологического повышенного фона, т.е. используются источники на предприятии;
 - дозы от испытаний ядерного оружия;
 - дозы от предприятий теплоэнергетики;

- дозы от источников, применяемых в быту;
- дозы от медицинских исследований и др...

ИИ составляют 0,05...0,6 мкЗв/год - это естественный фон радиоактивного излучения.

Воздействие ионизирующих излучений на организм человека.

Внешнее излучение действует на весь организм человека.

При воздействии ионизирующих излучений на организм человека возникает ионизация и возбуждение клеток и тканей, что приводит к нарушению их деятельности. Наиболее важные из которых:

- 1) *соматические* эффекты (нарушение деятельности самого организма, а не его потомства):
- стохастические эффекты (т.е. вероятностные: болезни могут возникнуть, а могут и не возникнуть);
- не стохастические эффекты (болезни обязательно возникают, имеют пороговое значение с ухудшением последствий при увеличении дозы) (пример: лучевой ожог, потемнение хрусталика глаза и др.);
 - 2) генетические эффекты.

При ежедневном длительном (несколько месяцев или лет) облучения в дозах превышающих ПДД, у человека развивается хроническая лучевая болезнь (1 стадия - функциональное нарушение центральной нервной системы, повышенная утомляемость, головные боли, снижение аппетита). При однократном облучении всего тела высокими дозами (>1 3e) развивается острая лучевая болезнь. При дозе 4...6 3e - возникает смерть у 50% облученных.

По ионизирующей способности наиболее опасно α излучение, особенно для внутреннего излучения (внутренние органы, проникая с воздухом и пищей).

11.2. Нормирование ионизирующих излучений

Основные нормативные документы:

НРБ-99/2009. Нормы радиационной безопасности (Санитарные правила

и нормативы СанПиН 2.6.1.2523 – 09).

ОСПОРБ-99/2010. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10).

В соответствии с НРБ-99/2009 персонал делят на 2 группы лиц:

- группа A это лица, непосредственно работающие с техногенными источниками излучения;
- группа Б это лица, находящиеся по условиям работы в сфере воздействия этих техногенных источников.

Население - это все лица, включая персонал, находящиеся вне работы с источниками ионизирующего излучения.

Облучение производственное - облучение работников от всех техногенных и природных источников ионизирующего излучения в процессе производственной деятельности. Облучение профессиональное - облучение персонала в процессе его работы с техногенными источниками ионизирующего излучения. Для категорий облучаемых лиц установлены основные пределы доз (ПД).

Предел дозы (ПД) - величина годовой эффективной или эквивалентной дозы <u>техногенного</u> облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы.

Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий.

Эффективная доза для персонала (группы А и Б) не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) – 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) – 70 мЗв. При одновременном воздействии на человека источников внешнего и внутреннего облучения годовые эффективная или эквивалентная дозы так же не должны превышать основных пределов доз (таблица 11.2).

Основные пределы доз (ПД)

Пометемностью	Пределы доз, м3в/год			
Нормируемые величины	Персонал		Население	
всли чины	группа A	группа $oldsymbol{\mathit{F}}$		
Эффективная	20 м3в в год в	Основные пределы доз, как	1 мЗв в год в	
доза	среднем за любые	и все остальные	среднем за любые	
(за год)	последовательные 5	допустимые уровни	последовательные	
	лет,	облучения персонала	5 лет, но не более	
	но не более 50 м3в в	группы Б, равны:	5 м3в в год	
	год	1/4 значений для		
Эквивалентная		персонала группы А.		
доза				
(за год):		(Для студентов и	15 м3в/год	
- в хрусталике		учащихся старше 16 лет,	50 м3в/год	
глаза		проходящих	50 м3в/год	
- коже		профессиональное		
- в кистях и стопах		обучение с использованием		
	не более:	источников излучения,		
	150 м3в/год	годовые дозы не должны		
		превышать значений,		
	500 м3в/год	установленных для		
	500 м3в/год	персонала группы $oldsymbol{E}$)		

Соблюдение предела годовой дозы *предотвращает* возникновение детерминированных эффектов и снижает вероятность возникновения стохастических эффектов.

Кроме этого регламентированы следующие группы критических органов:

- ✓ *І группа* это все тело, костный мозг, гонады (вся половая сфера);
- ✓ *II группа* сердце, легкие и др. внутренние органы, не входящие в группы I и III.
- ✓ *III группа* кожный покров, кисти, предплечья, стопы и костная ткань.

Основные дозовые пределы, м3в./год

Основными дозовыми пределами для лиц категории А являются:

Предельно допустимая доза (ПДД) - суммарная эквивалентная доза, накопленная за год, которая в течение последующих 50 лет не вызовет

неблагоприятных изменений в организме человека.

<u>Для категории Б</u>: ПД - предел дозы и ПГП - предел годового поступления нуклидов (см. определение для категории А с учетом изменения срока воздействия до 70 лет).

11.3. Меры защиты от ионизирующих излучений

Основные методы и средства защиты

- 1. Защита расстоянием.
- 2. Защита временем.
- 3. Применение различного рода защитных экранов.
- 4. Средства индивидуальной защиты (x/б или пластиковая одежда, респираторы и противогазы). Эти средства защиты от α и β -излучений, для γ излучения абсолютной защиты нет.

Контроль мощности дозы

Используя расчеты определения фактической (полученной при работе) мощности дозы и расчетной допустимой мощности дозы можно, например, определить, какая величина мощности дозы должна быть в помещении, чтобы обеспечить доступ персоналу категории А в помещения, где размещаются облучательные установки (гамма-терапевтические, дефектоскопические и др.) с целью обеспечения возможности проведения безопасных работ в течение всего года (а это 1700 часов). С помощью прибора становится понятным, какую мощность дозы надо контролировать.

Сравнение фактических и нормируемых величин

Пусть условный работник облучается *гамма или рентгеновским излучением*. В этом случае мощность экспозиционной дозы N_{ϕ} , рассчитанная по формулам, будет равна мощности поглощенной, эквивалентной или эффективной дозы E (и характеризует скорость накопления этих доз в организме).

Поэтому при оценке радиационной обстановки можно сравнивать между собой фактическую мощность экспозиционной дозы $N_{\!\scriptscriptstyle \Phi}$ с мощностью дозового

предела $N_{\rm Д}$ (т.е. с нормой.).

Таким образом, для проведения индивидуального дозиметрического контроля необходимо с помощью индивидуального дозиметра КИД-1 сначала измерить экспозиционную дозу гамма или рентгеновского излучения X_{ϕ} , затем по формулам (11.1) или (11.2) подсчитать значение N_{ϕ} , и сравнить с $N_{\rm д}$, рассчитанной по формуле (11.3).

Фактическая мощность экспозиционной дозы N_{ϕ} при равномерном внешнем облучении всего тела (а также при локальном облучении кистей рук) равна мощности э*квивалентной* дозы $\mathbf{H}_{\text{T,R}}$ и определяется по формуле:

$$N_{\Phi} = \frac{10 X_{\Phi}}{t_{\Phi}}$$
, (11.1)

где N_{φ} - фактическая мощность экспозиционной (и эквивалентной) дозы, полученная человеком за время работы, м3в/ч (1м3в = 100 мР);

 X_{φ} - измеренная по прибору экспозиционная доза облучения, P;

 t_{φ} - фактическое условное время пребывания человека в зоне ионизирующего излучения в течение которого проводится замер с помощью КИД-1, ч.

В формуле (11.1) учтено, что *при равномерном* облучении всего тела (и кистей рук) взвешивающие коэффициенты (W_T) для органов и тканей, приведенные в таблице 11.2, *не учитываются* (в этом случае принимается, что $W_T = 1$).

Фактическая мощность экспозиционной дозы N_{ϕ} при <u>неравномерном</u> внешнем облучении всего тела работника из персонала будет равна мощности эффективной дозы Е и определяется по формуле:

$$N_{\Phi} = \frac{10 X_{\Phi}}{t_{\Phi}} W_{T} ,$$
 (11.2)

где N_{ϕ} - фактическая мощность экспозиционной (и эквивалентной) дозы, полученная человеком за время работы, мЗв/ч (1мЗв = 100 мP);

 $X_{\varphi}\,$ - измеренная по прибору экспозиционная доза облучения, P;

 $t_{\rm b}$ - фактическое условное время пребывания человека в зоне

ионизирующегоизлучения в течение которого проводится замер с помощью КИД-1, ч.

 W_{T} - взвешивающий коэффициент для ткани и органа при расчете эффективной дозы.

Мощность дозового предела $(N_{\rm A})$ рассчитывается по формуле:

$$N_{\mathcal{A}} = \frac{\Pi \mathcal{A}}{C \cdot B}, \tag{11.3}$$

где $N_{\text{Д}}$ - допустимая мощность дозового предела, м3в/ч;

ПД - основной дозовый предел, мЗв/год,

С - количество недель в году, проведенных человеком в зоне воздействия ионизирующих излучений;

В - количество часов, проведённых человеком в зоне воздействия ионизирующих излучений (ИИ) за одну неделю.

Произведение С · В характеризует продолжительность облучения за год.

Оно не должно превышать проектной величины:

для персонала категории А — 1700 ч/год;

для персонала <u>категории Б</u> общее время пребывания в зоне воздействия ионизирующих излучений должно быть не более 2000 ч/год .

Расчет показал, что регламентируемая (допустимая) мощность дозы $N_{\rm Д}$ на расстоянии 1 м от оборудования должна быть не более 0,014 мЗв/ч (не более 1,4 мбэр/ч). И эту величину надо постоянно контролировать.

Если окажется, что при выполнении работы фактическая мощность дозы будет *больше* значения N_{J} , то условия работы и имеющиеся у работника средства защиты не соответствуют требованиям безопасности. В этом случае следует привести меры по снижению вредного действия на работника этого облучения (технические меры, уменьшение времени работы, санитарногигиенические мероприятия и т.п.).

Для этого рекомендуется использовать сведения, приведенные в таблице 11.3.

Рекомендации по снижению действия ионизирующего излучения на персонал

Фактическая мощность дозы, N_{ϕ} мЗв/ч	Рекомендации по защите персонала
Пусть она по замерам и расчетам оказалась более значения $N_{\rm J}$, рассчитанного по формуле (11.3)	

Проектирование средств защиты от внешнего ионизирующего излучения, рассчитанные по мощности экспозиционной дозы, должно осуществляться с коэффициентом защиты равным 2.

Средства коллективной и индивидуальной защиты от ионизирующего излучения

В соответствии с ГОСТ [3] *коллективные средства* защиты от ионизирующего облучения можно классифицировать как:

- средства защиты от внешнего облучения;
- средства защиты от внутреннего облучения;
- средства защиты от комбинированного (внешнего + внутреннего облучения);
 - средства защиты общего применения.

Средства коллективной защиты можно условно разделить на две группы:

1. Оградительные устройства:

- сухие (стационарные и передвижные);
- жидкостные;
- смешанные.
- 2. Предупредительные устройства:
- дисциплинирующие барьеры;
- ограничительные барьеры.

Защитные покрытия в зависимости от применяемых ионизирующих материалов подразделяются на:

- лакокрасочные;
- полимерные;
- металлические;
- керамические;
- стеклянные.

Средства защиты общего применения подразделяются на:

- устройства автоматического контроля;
- устройства дистанционного управления (устройства блокировок, устройства сигнализации);
- средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных веществ (контейнеры, упаковочные комплекты);;
- знаки безопасности (знак радиационной опасности, предупредительные надписи);
- емкости для радиоактивных отходов (для жидких и твердых бытовых отходов).

Для защиты от быстрых нейтронов используется графит, а также водородосодержащие вещества (вода, пластмассы, полиэтилен, парафин). Защита из воды конструктивно выполняется в виде секционных баков из стали и других материалов.

Для защиты от тепловых нейтронов применяются соединения с бором – борный графит, карбид бора, борная сталь, а также кадмий и бетон на основе оксида железа.

Гамма-излучение наиболее эффективно ослабляется материалами с большим атомным номером и высокой плотностью: свинец, сталь, бетон на основе природного оксида железа (магнитный железняк), свинцовое стекло.

Для комбинированной защиты от нейтронов и гамма-излучения используют смеси тяжелых материалов с водой или водородосодержащими материалами, а также экраны, состоящие из нескольких слоев из тяжелых и легких материалов (свинец-полиэтилен, железо-вода и др.).

Толщина защитных экранов определяется в первую очередь интенсивностью излучения, расстоянием персонала от источника и временем пребывания в зоне воздействия излучения. Толщина экрана так же зависит от материала экрана.

Зоны, где осуществляется работа с ионизирующими источниками, должны содержать знаки радиационной опасности (рисунок 11.1).



Рисунок 11.1 – Знаки радиационной опасности

На знаках может размещать дополнительная надпись, поясняющий характер излучения, например «Рентгеновское излучение», «Радиоактивное загрязнение» и др.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения безопасности каждого работающего.

В зависимости от интенсивности излучения, расстояния работника до источника излучения, временем пребывания в зоне воздействия излучения и ряда других условий работ используются СИЗ:

• изолирующие костюмы (пневмокостюмы, гидроизолирующие

костюмы, скафандры);

- средства защиты органов дыхания (респираторы, противогазы, пневмошлемы, пневмомаски, пневмокуртки);
- специальная защитная одежда (костюмы, фартуки, комбинезоны, халаты, куртки, брюки, жилеты, плащи, сарафаны и т.п.);
- средства защиты ног или спецобувь (сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли, галоши, боты, тапочки, унты и т.п.);
- средства защиты рук (рукавицы, перчатки, полуперчатки, напальчники, наладонники, напульсники, нарукавники, налокотники);
- средства защиты головы (защитные каски, шлемы, шапки, береты и др.);
 - средства защиты глаз (защитные очки);
 - средства защиты лица (защитные лицевые щитки);
- средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, наушники и вкладыши);
- средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства (предохранительные пояса, тросы; ручные захваты, манипуляторы; наколенники, налокотники, наплечники);
- защитные дерматологические средства (очистители кожи, защитные мази и др.).

Дополнительная литература

- 1. ОСП-72/87 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.
- 2. Свод правил СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).
- 3. ГОСТ 12.4.120–83 «ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические требования».