



Processamento Paralelo

AULA 2

Conceitos Básicos 2

Professor: Luiz Augusto Laranjeira luiz.laranjeira@gmail.com

Material originalmente produzido pelo Prof. Jairo Panetta (ITA) e adaptado para a FGA pelo Prof. Laranjeira



Agenda



- Definição de Paralelismo
- Níveis de Paralelismo
- Métricas de Desempenho Paralelo
- Lei de Amdahl
- Necessidade e Utilidade de Paralelismo
- Lei de Moore
- Memory Wall, Power Wall
- Cray no IME






Porque Paralelismo? Há Motivos Recentes




"Lei" de Moore





Primeira forma (1965):

- Nº de componentes p/ circ. integrado minimizando o custo por componente dobra a cada ano
- Observação (não "lei") no trabalho original
 - Extrapolação baseada em 5 pontos
 - Reconsiderar após 10 anos



Segunda forma (1975):


- Dobra a cada dois anos
- Moore nunca disse 18 meses
- Profecia auto realizável

G. Moore: "Cramming more components onto integrated circuits", Eletronics, 1965



Verificação da Lei de Moore






http://www.intel.com/technology/mooreslaw



Força Motriz da Lei de Moore



Tecnologia de Litografia Constantemente Reduz Tamanho de Componentes em CI




Gordon Moore, palestra convidada, International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) 2003



Até Recentemente



Canalizar aumento no número de componentes para aumentar a freqüência de operação gera CPUs progressivamente mais rápidas



G. Moore, palestra convidada ISSCC 2003





Mas o ganho anual em velocidade de um processador é bem menor que o ganho anual no número de componentes, pois há barreiras



Agenda




- Definição de Paralelismo
- Níveis de Paralelismo
- Métricas de Desempenho Paralelo
- Lei de Amdahl
- Necessidade e Utilidade de Paralelismo
- Lei de Moore
- Memory Wall, Power Wall
- Cray no IME



Barreira: Memory Wall





- A velocidade de acesso à memória escala mais lentamente que a velocidade da CPU, ao longo dos anos
- •Acesso à memória torna-se o gargalo da eficiência
- •Largura de banda (bandwidth) vem sendo acomodada (economia)
- Latência (latency) é a questão crucial


J. L. Gaudiot, palestra convidada SBAC-PAD 2006



Barreira: Power Wall



11



A dissipação (de calor) atingiu níveis intoleráveis

Figura: Fred Pollack, palestra convidada IEEE MICRO 1999


S. Borkar, "Design Challenges of Technology Scaling", IEEE Micro, July 1999



Dissipação de Potência



Pentium e Dissipador, 2005



Pentium e Dissipador, 1995


www.tomshardware.com/2005/11/21/the mother of all cpu charts 2005



Dissipação de Potência Impede Novo Áumento de Frequência



13



www.tomshardware.com/2005/11/21/the mother of all cpu charts 2005



Em Síntese



- Ida à memória limita aumento da velocidade de programas, pois a freqüência de acesso não escala proporcionalmente à frequência da CPU e a latência menos ainda (memory wall)
- Dissipação térmica atinge nível absurdo (power wall)
- E há outras barreiras...



Paralelismo: Novos Motivos



Como usar maior número de componentes para gerar máquinas mais rápidas?

Aumentar a freqüência não é mais possível.

Tendência clara:
Múltiplas CPUs de menor freqüência no
mesmo chip



Paralelismo: Novos Motivos



16

Power and Heat: Intel Embraces Multicore


May 17, 2004 ... Intel, the world's largest chip maker, publicly acknowledged that it had hit a "thermal wall" on its microprocessor line. As a result, the company is changing its product strategy and disbanding one of its most advanced design groups. Intel also said that it would abandon two advanced chip development projects ...

Now, Intel is embarked on a course already adopted by some of its major rivals: obtaining more computing power by stamping multiple processors on a single chip rather than straining to increase the speed of a single processor ... Intel's decision to change course and embrace a "dual core" processor structure shows the challenge of overcoming the effects of heat generated by the constant on-off movement of tiny switches in modern computers ... some analysts and former Intel designers said that *Intel was coming to terms with escalating heat problems so severe they threatened to cause its chips to fracture at extreme temperatures*...

New York Times, May 17, 2004









Por enquanto, poucas CPUs por chip.









Forte tendência de muitas CPUs no mesmo chip, idênticas ou não, com uma ou múltiplas threads

Fonte: INTEL eAMD



Porque Paralelismo: Conclusão




Paralelismo (uso simultâneo de múltiplas CPUs em um programa) é uma tecnologia disponível que reduz a distância entre as necessidades dos usuários e a velocidade de uma única CPU

Mas também é a forma viável de converter o aumento no número de componentes da Lei de Moore em aumento da velocidade de processamento



Frequência x Núcleos





Karl Rupp, 40 Years of Microprocessor Trend Data



Power Boost



- Há recentes lançamentos de chips "multicore" com frequências similares às empregadas em 2004.
 - AMD Opteron 6276 do IME @ 2300MHz
 - Intel Xeon E5-1650 da Petrobras @ 3200 MHz
- Porque os novos chips não derretem?
- As frequências indicadas são as máximas atingíveis operacionalmente
- Sensores de energia e temperatura permitem desligar trechos do chip e reduzir ou aumentar a frequência de operação dinamicamente ("power boost")
 - Por exemplo, utiliza frequência máxima quando apenas um núcleo está em operação, porém a frequência é reduzida quando múltiplos núcleos operam simultaneamente
 - Impacta "speed-up" fortemente



Agenda



- Definição de Paralelismo
- Níveis de Paralelismo
- Métricas de Desempenho Paralelo
- Lei de Amdahl
- Necessidade e Utilidade de Paralelismo
- Lei de Moore
- Memory Wall, Power Wall
- Cray no IME






Cray XK6 Nano do IME



Cray XK6 Nano @ IME







Cray XK6 Nano @ IME




- 40 Nós Computacionais, cada um com:
 - CPU AMD Opteron 6276 com 16 núcleos
 - GPU NVIDIA Tesla K20
 - 32GB Memória Central
- 4 Nós de Login
- Rede de Comunicações Gemini (10 Gbit/s Ethernet)
 - 4 nós de rede
 - Rede conecta todos os nós
- Sistema de Arquivos Paralelo com 60TB
 - Lustre, visível de todos os nós computacionais



Computer Blade: 4 Nós Computacionais







Uso do Cray



- Contas e Acesso
 - Vide pessoal do IME
- Sistema Operacional Linux
 - Completo nos nós de login
 - Reduzido nos nós computacionais
- Ações:
 - Nós computacionais servem para executar programas
 - Não são acessíveis
 - Nós de login não devem executar programas. Servem para:
 - Trabalhar no sistema de arquivos
 - Utilizar as ferramentas do "bash shell" (editor, compilador, etc)
 - Enviar programas para execução nos "compute nodes"



Compilação de Programas



- O sistema de software da Cray utiliza os comandos cc e ftn para compilar programas
 - O sistema de software da Cray mapeia cc e ftn nos compiladores escolhidos e carregados pelo usuário
- O software module gerencia a carga das ferramentas de software
 - Ajusta todas as variáveis de ambiente (incluindo trajetórias) necessárias para o correto funcionamento das ferramentas
- Alguns comandos do module (vide man module):
 - module list lista os módulos atualmente carregados
 - module avail lista todos os módulos disponíveis
 - module load carrega um módulo
 - module rm remove um módulo
 - module swap troca os módulos selecionados
 - module swap PrgEnv-cray PrgEnv-gnu



Execução de Programas



- Para executar um programa é necessário utilizar duas ferramentas:
 - Batch scheduler: impõe politica de uso da máquina ao controlar filas de tarefas
 - Job dispatcher: controla o uso dos "compute nodes", escolhendo quais nós utilizar e disparando copias do programa nos nós escolhidos
- Utilizo um único script para acessar as duas ferramentas
- O batch scheduler é comandado por um script PBS (Moab)
- No interior do script PBS, solicito o uso dos nós computacionais pelo comando aprun
 - Interface do Application Level Placement Scheduler (ALPS), que gerencia o uso dos nós computacionais



Exemplo



Arquivo script qsub.sh para submeter programa Poly.exe:

```
#!/bin/bash
#PBS -I mppwidth=1
#PBS -I mppdepth=1
#PBS -I nppnppn=1
#PBS -N P1
#PBS -j oe
#PBS -o Poly_1.out
#PBS -q workq

ulimit -s unlimited
aprun -b -n 1 -d 1 -N 1 /home/panetta/Poly.exe
```

- Para submeter o script ao PBS, use o comando "qsub qsub.sh" nos nós de login
- Para acompanhar a execução, use o comando PBS "qstat", que lista os jobs em execução e seu estado



Tópicos Abordados



- Definição de Paralelismo
- Níveis de Paralelismo
- Métricas de Desempenho Paralelo
- Lei de Amdahl
- Necessidade e Utilidade de Paralelismo
- Lei de Moore
- Memory Wall, Power Wall
- Cray no IME



Exercício



Jogo da Vida



Jogo da Vida



 O Jogo da Vida, criado por John H. Conway, utiliza um autômato celular para simular gerações sucessivas de uma sociedade de organismos vivos.

É composto por:

- um tabuleiro bi-dimensional de células, individualmente classificadas como vivas ou mortas
- regras que estabelecem o próximo estado de cada célula
- Sociedade evolui de uma geração para a próxima aplicando simultaneamente as regras a todas as células do tabuleiro



Jogo da Vida



- Cada célula tem exatamente oito células vizinhas
- As regras de evolução são:
 - Células vivas com menos de 2 vizinhas vivas morrem por abandono;
 - Células vivas com mais de 3 vizinhas vivas morrem de superpopulação;
 - Células mortas com exatamente 3 vizinhas vivas tornam-se vivas;
 - As demais células mantêm seu estado anterior.



.x... .xx...

M

	• • • • •
x.x	X
. XX	X.X
.x	. XX
• • • • •	• • • • •
• • • • •	
	 x
.x	x
. x xx	x x
. X XX	x x



Exercício



Forneço:

- Fonte sequencial em C
 - Dois programas principais, um para verificar a correção e outro para medir tempos de execução
- Método para medir o tempo de execução ("wall clock")
- Makefile e script de execução no Cray

Solicito:

- Compile e execute o Jogo da Vida no Cray
- Meça o tempo de execução de trechos do segundo programa principal para diversos tamanhos do tabuleiro
- Obtenha a complexidade assintótica do Jogo da Vida e contraste com os tempos de execução obtidos



Detalhes do Script PBS



PBS controla filas "batch", impondo política de uso da maquina

```
#!/bin/bash
#PBS -I mppwidth=Numero total de processos
#PBS -I mppdepth=Núcleos por processo
#PBS -I nppnppn=Processos por nó
#PBS -N Nome do job (aparece em qstat)
#PBS -j oe Colapsa stdout e stderr em um arquivo
#PBS -o Nome do arquivo de saída
#PBS -q Nome da fila batch (workq, gpu_queue)
```



Unb Detalhes do Comando "aprun"



APRUN dispara executáveis nos nós computacionais

aprun -b -n <int> -d <int> -N <int> <executável> <args executável>

- -b: não copia o executável para os nós
 - Reduz o tempo de inicialização quando o executável está no sistema de arquivos visível aos nós
- -n: numero de copias do executável
- -N: numero de executáveis por nó
- -d: numero de núcleos por executável