Git: 分布式版本控制工具

1、安装

# yum install -y git

2、提交代码需要配置个人信息

[root@room8pc16 python]# git config --global user.name "zhangzhg" [root@room8pc16 python]# git config --global user.email "zhangzg@tedu.cn"

3、设置编写代码说明的编辑器是 vim

[root@room8pc16 python]# git config --global core.editor vim

4、查看

[root@room8pc16 python]# git config --list [root@room8pc16 python]# cat ~/.gitconfig

5、创建工作区

[root@room8pc16 ~]# mkdir mycode

6、初始化版本库

[root@room8pc16 ~]# cd mycode

[root@room8pc16 mycode]# git init .

[root@room8pc16 mycode]# ls -a

7、编写程序文件

[root@room8pc16 mycode]# echo 'hello world' > hi.txt [root@room8pc16 mycode]# git status 查看状态

8、添加跟踪文件(所有文件)到版本库

[root@room8pc16 mycode]# git add .

[root@room8pc16 mycode]# git status

9、提交文件到版本库

[root@room8pc16 mycode]# git commit -m "add hi.txt" [root@room8pc16 mycode]# git status

10、修改 hi.txt

[root@room8pc16 mycode]# echo "new line" >> hi.txt

[root@room8pc16 mycode]# git add .

[root@room8pc16 mycode]# git commit -m "modify hi.txt"

11、恢复 hi.txt 到以前版本

[root@room8pc16 mycode]# git log

查看第一次提交的 ID 号,它的显示如下:

commit 48c488c8efb45b2c31afa225c0d7ad281ecb6b11

Author: MrZhangzhg <zhangzg@tedu.cn> Mon Jul 16 11:23:39 2018 +0800 Date:

add hi.txt

[root@room8pc16 mycode]# git checkout

48c488c8efb45b2c31afa225c0d7ad281ecb6b11

12、如果有误加入到版本库的文件,可以查到它,并删除

[root@room8pc16 mycode]# git ls-files 查看版本库中的文件

[root@room8pc16 mycode]# git rm hi.txt

## [root@room8pc16 mycode]# git commit -m "delete hi.txt"

搭建 gitlab 服务器

1、创建一台虚拟机,内存加到 4G

node1.tedu.cn 192.168.4.1

2、把 docker 程序和镜像拷贝到虚拟机中

[root@room8pc16 phase5]# scp -r docker 192.168.4.1:/root

3、安装 docker

[root@node1 ~]# rpm -ihv docker/docker pkgs/\*rpm

4、启动服务

[root@node1 ~]# systemctl start docker

[root@node1 ~]# systemctl enable docker

5、导入镜像

[root@node1 ~]# docker load < docker/images/gitlab zh.tar

6、为了方便 gitlab 容器的运行,将 node1的 ssh 服务切换成 2222端口

[root@node1 ~]# vim /etc/ssh/sshd config

Port 2222

[root@node1 ~]# systemctl restart sshd

7、重新登陆到 node1

[root@room8pc16 nsd2018]# ssh node1 -p 2222

8、启动新容器。将将容器的443、80、22端口发布出去。当容器意外停止的 时候,将其重启。再将容器的配置目录、日志目录、数据目录映射到本/srv/qitlab 目录。

[root@node1 ~]# docker run -d -h gitlab --name gitlab -p 443:443 -p 80:80 -p 22:22 --restart always -v /srv/gitlab/config:/etc/gitlab -v /srv/gitlab/log:/var/log/gitlab -v /srv/gitlab/data gitlab zh:latest

- 9、配置 gitlab
- (1) 访问 http://192.168.4.1, 第一次访问需要设置密码, 密码必须 8 位以 上。如 **1234.com**
- (2) 登陆时, 用户名是 root, 密码是 1234.com
- (3) 创建群组,群组路径和名字填写 devops,类型为公开
- (4) 创建群组后,右下角有创建项目,点击以创建项目
- (5) 拉取项目测试

[root@room8pc16 tmp]# cd /tmp/

[root@room8pc16 tmpl# git clone

http://192.1689.4.1/devops/core py.git

以下是三种情况的使用说明:第一是先在 gitlab 上创建项目,然后 clone 到本 地,最后在本地进入目录开始编写代码;第二种情况是本地已有一个目录,但是 还没有加入到版本库管理;第三种情况是本地已有目录,并且已经通过 git init 初始化过版本库了

## 创建新版本库

```
git clone http://gitlab/devops/core_py.git
cd core_py
touch README.md
git add README.md
git commit -m "add README"
git push -u origin master
```

## 已存在的文件夹

```
cd existing_folder
git init
git remote add origin http://gitlab/devops/core_py.git
git add .
git commit -m "Initial commit"
git push -u origin master
```

## 已存在的 Git 版本库

```
cd existing_repo
git remote rename origin old-origin
git remote add origin http://gitlab/devops/core_py.git
git push -u origin --all
git push -u origin --tags
```

10、创建用户、授权可以向项目中提交代码。

点击 Web 页面上方的扳手图标,点击新建用户。新建用户时不能设置密码,创建成功后,点击"编辑"可以设置。

- 11、root 用户将新建的用户加入到群组中,并且设置新用户为"主程序员",用户就可以上传代码
- 12、在本地配置新用户,实现 ssh 上传代码
- (1) 在 gitlab 的 web 页面上注销 root 用户,用新用户登陆,首次登陆需要修改密码,新老密码可以一样。
  - (2) 用户在本地生成 ssh 密钥

[root@node1 ~]# ssh-keygen -t rsa -C "zhangzg@tedu.cn" -b 4096

(3) 查看密钥内容

[root@node1 ~]# cat /root/.ssh/id rsa.pub

- (4) 在 gitlab 页面上点击左侧边栏的 ssh 密钥,把第(3)步查看到的密钥内容粘贴进来
- 13、本地上传代码测试
- (1) 创建本地版本库

[root@node1 ~]# mkdir myproject

[root@node1 ~]# cd myproject/

[root@node1 myproject]# cp /etc/hosts .

[root@node1 myproject]# git init

[root@node1 myproject]# git add .

[root@node1 myproject]# git commit -m "init myproject"

(2) 上传代码

[root@node1 myproject]# git remote rename origin old-origin 如果出现以下错误,可以忽略

error: 不能重命名配置小节 'remote.origin' 到 'remote.old-origin'

[root@node1 myproject]# git remote add origin git@192.168.4.1:devops/core\_py.git

[root@node1 myproject]# git push -u origin --all

(3) 如果有代码的修改,只要 git add / git commit /git push 即可 [root@node1 myproject]# cp /etc/passwd .

[root@node1 myproject]# git add .

[root@node1 myproject]# git commit -m "add new file passwd"

[root@node1 myproject]# git push