

VTP

- Ha a hálózatban több kapcsoló van, akkor mindegyiken minden VLAN-t létre kell hozni akkor is, ha azon a kapcsolón esetleg nem használjuk mindet.
- Ez nagyobb hálózatok esetén (pl. 30-40 kapcsoló) elég sok munkát jelent.
- Ha esetleg új VLAN-t hozunk létre, vagy egyet törlünk, akkor is minden kapcsolón el kell végezni a változtatást.
- Ha egy kapcsolón valami kimarad, akkor rejtett hiba lesz a hálózaton és nagyon nehéz lesz felderíteni a hiba helyét.

VTP

- A VTP protokollt arra találták ki, hogy szinkronban tartsa a kapcsolókon lévő
 VLAN adatbázisokat.
- Ha VTP-t használunk és egy kapcsolón megváltoztatjuk a valamelyik VLAN-t, az összes kapcsoló átveszi a változást.
- A VTP csak trönkportokon működik!

VTP INDÍTÁSA

- A VTP indításához be kell állítani a VTP tartomány nevét az összes kapcsolón
- Ha kész hálózaton indítjuk el a VTP-t, ahol már be vannak állítva a trönkportok, akkor ha az első kapcsolón megadjuk a VTP tartomány nevét, az összes kapcsoló átveszi ezt és a VLAN adatokat is és továbbítja a trönkportokon.
- Ha már van megadva VTP tartomány és változtatunk, vagy nincsenek meg a trönkportok, akkor az összes kapcsolón meg kell adni ugyanazt a tartománynevet.

VTP INDÍTÁSA

Tartománynév megadása:

S1(config) # vtp domain m013.local

 Tartomány védelme: a VTP tartományt jelszóval lehet védeni. Ezt mindig minden kapcsolón meg kell adni!

S1(config) # vtp password jelszo

VTP SZEREPKÖRÖK

- A VTP hálózaton három módon működhetnek az eszközök:
- Server: ekkor az adott eszköz módosíthatja a VLAN adatbázist, átveszi a többi eszköz módosításait és terjeszti is a VLAN adatokat. Ez az alapértelmezett mód.
- Client: az ilyen eszköz átveszi és terjeszti a VLAN információkat, de nem lehet módosítani rajta a VLAN adatbázist!
- Transparent: csak terjeszti a VLAN információkat, nem veszi át a módosításokat és saját VLAN adatbázist használ

VTP SZEREPKÖRÖK MEGADÁSA

• Client mód beállítása:

S1(config) # vtp mode client

Transparent mód beállítása:

S1(config) # vtp mode transparent

• Server mód visszaállítása:

S1(config) # vtp mode server

VTP ELLENŐRZÉSE

VTP-vel kapcsolatos információk kiíratása:

S1# show vtp status

A parancs kimenetén figyeljük, hogy a kapcsolókon megegyezik-e a VLAN-ok száma és a VTP konfigurációs verziója.

• VLAN adatbázis kiíraztása:

S1# show vlan brief

ltt ténylegesen ellenőrizhetjük, hogy mi változott meg a VLAN adatbázisban.